# 補助ベクトルとプロセスのロード

Akira Kawata

# Linuxにおいてプロセスに渡される(広義の)引数

- ユーザ引数 (ls -alh)
- 環境変数 (PYTHONPATH=. python3 hoge.py)

```
> cat main.c
int main(int argc, char* const argv[], char** envp) {
return 0; }
> gcc main.c -static
> ./a.out
```

# Linuxにおいてプロセスに渡される(広義の)引数

- ユーザ引数 (ls **-alh**)
- 環境変数 (PYTHONPATH=. python3 hoge.py)

```
> cat main.c
int main(int argc, char* const argv[], char** envp) {
return 0; }
> gcc main.c -static ユーザ引数 環境変数
> ./a.out
```

# 補助ベクトル(Auxiliary Vector)

- カーネルがプロセスに渡す(広義の)引数
  - ハードウェアの情報 (AT\_HWCAP)
  - メモリ上のプロセスの位置 (AT\_BASE)
  - セキュリティ目的で使うランダムな値へのポインタ (AT\_RANDOM)
- getauxval(3) で取得できる

# 補助ベクトルがどのようにプロセスに渡されるか

```
position
                                                size (bytes) + comment
                   content
  stack pointer -> [ argc = number of args ]
                     argv[0] (pointer) ]
                                                      (program name)
                     argv[1] (pointer) ]
                     argv[..] (pointer) ]
                     argv[n - 1] (pointer) ]
                    [ argv[n] (pointer) ]
                                                      (= NULL)
                    [ envp[0] (pointer) ]
                     envp[1] (pointer) ]
                     envp[..] (pointer) ]
                     envp[term] (pointer) ]
                                                      (= NULL)
                     auxv[0] (Elf32_auxv_t) ]
                     auxv[1] (Elf32_auxv_t) ]
                     auxv[..] (Elf32_auxv_t) ]
                     auxv[term] (Elf32_auxv_t) ] 8
                                                     (= AT_NULL vector)
                    [ padding ]
                                                  0 - 16
                     argument ASCIIZ strings ]
                                                  >= 0
                     environment ASCIIZ str. ]
                                                  >= 0
  (0xbffffffc)
                   [ end marker ]
                                                  4 (= NULL)
  (0xc0000000)
                   < bottom of stack >
                                                     (virtual)
```

ref: http://articles.manugarg.com/aboutelfauxiliaryvectors.html

#### 最近ローダを作っています

- https://github.com/akawashiro/sloader
- ローダとは
  - プロセスをメモリにロードする
  - ユーザ引数、環境変数、補助ベクトルの準備
- sloaderでは補助ベクトルの初期化をサボっていた
  - 「補助」ていうぐらいだし要らないのでは?
- アセンブラオンリーのhello worldは起動できた
- libcを静的リンクしたhello worldが起動できない



動画撮るの疲れるのでパラパラ漫画で


```
[@goshun](dev2~9)~/sloader/build
 cat ../hello.asm
section .text
   global _start
section .data
msg db 'Hello, world!',0xa ;our dear string
len equ $ - msg ;length of our dear string
section .text
start:
   mov edx, len ; message length
   mov ecx, msg ; message to write
   mov ebx,1 ;file descriptor (stdout)
               ;system call number (sys_write)
   mov eax,4
    int 0x80
               ;call kernel
               ;process' exit code
   mov ebx,0
               ;system call number (sys_exit)
   mov eax,1
               ;call kernel - this interrupt won't return
    int 0x80
 [@goshun] (dev2~9)~/sloader/build
```

New Tab Split View

int main() { puts("Hello from libc!\n"); return 0;

[@goshun] (dev2~9)~/sloader/build

```
section .text
start:
   mov edx, len ; message length
   mov ecx, msg ; message to write
   mov ebx,1 ;file descriptor (stdout)
   mov eax,4
             ;system call number (sys_write)
   int 0x80
             ;call kernel
             ;process' exit code
   mov ebx,0
             ;system call number (sys_exit)
   mov eax,1
   int 0x80
             ;call kernel - this interrupt won't return
[@goshun] (dev2~9)~/sloader/build
 cat ../hello.c
#include <stdio.h>
int main() {
   puts("Hello from libc!\n");
   return 0;
[@goshun] (dev2~9)~/sloader/build
> ninja
[1/1] cd /home/akira/sloader/build && nasm -f elf64...sloader/build/hello.o && ld -s -o hello_asm hello.o
[@goshun](dev2~9)~/sloader/build
                                       linux 3* build
```



```
[@goshun](dev2~9)~/sloader/build
```

- ./sloader --load hello\_static\_libc 2>&1 | tail
- lesz=0x00000000000000528
- /home/akira/sloader/sloader.cc:108 reinterpret\_cast<void\*>(ph->p\_vaddr)=0x000000000x401000 ph->p\_memsz=0x 00000000000966BD
- /home/akira/sloader/sloader.cc:114 mmap: filename()=hello\_static\_libc p=0x00000000000401000 ph->p\_vaddr=0x 0000000000401000
- lesz=0x000000000000966BD
- /home/akira/sloader/sloader.cc:108 reinterpret\_cast<void\*>(ph->p\_vaddr)=0x000000000x498000 ph->p\_memsz=0x 00000000000284EC
- /home/akira/sloader/sloader.cc:114 mmap: filename()=hello\_static\_libc p=0x0000000000498000 ph->p\_vaddr=0x 0000000000498000
- /home/akira/sloader/sloader.cc:116 p=0x00000000000498000 head() + ph->p\_offset=0x000007FEB50B9B000 ph->p\_fi lesz=0x000000000000284EC
- /home/akira/sloader/sloader.cc:108 reinterpret\_cast<void\*>(ph->p\_vaddr)=0x000000000x4c17b0 ph->p\_memsz=0x 000000000000B490
- /home/akira/sloader/sloader.cc:114 mmap: filename()=hello\_static\_libc p=0x000000000004C1000 ph->p\_vaddr=0x 00000000004C17B0
- /home/akira/sloader/sloader.cc:115 ph->p\_vaddr != reinterpret\_cast<Elf64\_Addr>(p)
- zsh: IOT instruction (core dumped) ./sloader --load hello\_static\_libc 2>&1 |
- zsh: done tail

[@goshun] (dev2~9)~/sloader/build

# デモ終わり

# gdbで見る

```
Program received signal SIGSEGV, Segmentation fault.
0x00000000000402535 in ?? ()
LEGEND: STACK | HEAP | CODE | DATA | RWX | RODATA
RAX
     0x0
                               0x0から読もうとしている
     0x400518 <- 0
RBX
                      (%rax), %rax
 ▶ 0x402535
               movq
                      %al, %al
   0x402538
               xorb
                      %rax, %fs:0x28
   0x40253a
               movq
                      $0, 0xbf2de(%rip)
   0x402543
               cmpl
```

# 0x402535周りをobjdumpで見る

40252e: mov 0xbd52b(%rip),%rax # 4bfa60 <\_dl\_random>
402535: mov (%rax),%rax
402538: 30 c0 xor %al,%al
\_\_dl\_randomが初期化されてない

#### \_dl\_randomはどこで初期化される

- qlibcの中でAT\_RANDOMの値が書き込まれる
- dl-support.c#L316-L318

```
case AT_RANDOM:
    _dl_random = (void *) av->a_un.a_val;
    break;
```

#### なぜ\_dl\_randomが必要なのか?

- libc-start.c#L331-L333
- スタックガードで使われる
- スタックガードとは
  - スタックオーバーフロー攻撃を防ぐための手段
  - スタックの終わりにランダムな値を書き込んでおく
  - スタックを超えて書き込みがあると値が変わるので気づく

#### それカーネルから渡す必要ある?

#### 経緯

- 1. glibc側からスタックガード用にランダムなバイト列が欲しい
- 2. 最初は/dev/urandomを使おうとしていた
- 3. プロセスを起動するたびに/dev/urandomを開くのは高価
- 4. カーネルに実装される

- Re: [PATCH] get\_random\_long() and AT\_ENTROPY for auxv, kernel 2.6.21.5
- <u>randomized stack protector value</u>
- ELF: implement AT\_RANDOM for future glibc use

ローダを実装するとき は補助ベクトルもちゃ んと実装しないと謎の SEGVで苦しむよ