
در این مقاله قصد داریم نحوهی برقراری ارتباط نرمافزارها با سیستمعامل و ارسال درخواست برای ارتباط با بخشهای مختلف آن و یا ارتباط با سخت افزارها را بیان کرده و کمی با طرز کار سیستمعامل آشنا شویم.


سیستمعامل از دو بخش کلی تشکیل می شود، یکی کرنل (هسته) که وظیفه ی ارتباط با سخت افزارها، فراهم کردن میرای ارسال فرامین به آنها، مدیریت حافظه، مدیریت پروسهها، مدیریت ورودی اخروجی، زمان بندی دسترسی به پردازنده و ... را داشته و بخش دوم نرمافزارها و کتابخانههای سطح کاربر می باشد که ظاهر سیستمعامل و محیط کار را فراهم می کنند. البته جزئیات زیادی وجود دارد ولی با یک دید خیلی بالا و حذف جزئیات می توانیم این دسته بندی را داشته باشیم. در شکل ۱ این ساختار مشاهده می شود.



شكل ١) ساختار سيستمعامل

فضای حافظه ی اشغال شده توسط کرنل از فضای برنامههای سطح کاربر جدا بوده و هیچ برنامه ی سطح کاربری مجوز دسترسی به آنرا ندارد. اگر کمی این قضیه را بسط دهیم باید بگوییم که علاوه بر مجزا بودن فضای هسته از فضای سطح کاربر، حافظه ی برنامهها نیز کاملا از هم جدا بوده و هیچ برنامهای به صورت مستقیم و بدون استفاده از مکانیزمهای (IPC) کاربر، حافظه ی برنامهها نیز کاملا از هم جدا بوده و هیچ برنامههای دیگر را نداشته و در صورتیکه درخواستی برای Inter-Process Communication حق دسترسی به فضای برنامههای دیگر را نداشته و در صورتیکه درخواستی برای آن ارسال کند از طرف سیستم عامل با یک Fault مواجه خواهد شد. در کنار این جداسازی فضای حافظه، همچنین دستورات زبان ماشینی وجود دارند که استفاده از آن ها تنها در فضای کرنل امکان پذیر بوده و Privilege بالاتری دارند. در مورد ارتباط مستقیم با سخت افزارها نیز به همین شکل است. برای کار با سخت افزارها می توان به دو صورت Memory و یا اطلاعاتی از Mapped I/O (MMIO) آدرس هایی از حافظه به صورت مستقیم برای یک سخت افزار رزرو شده و درصورتیکه


در این آدرس اطلاعاتی نوشته شود، سختافزار مورد نظر آنرا برداشته و کاری انجام می دهد. به عنوان مثال در صور تیکه یک کرنل ابتدایی بنویسید، برای نمایش اطلاعات در صفحهی نمایش 80x25 متنی باید رنگ متن و کاراکتر مورد نظر را در فضای حافظهای که از آدرس 0x000B8000 شروع می شود درج کنید تا متن مورد نظر نمایش داده شود. (در مقالههای آینده به شیوه ی انجام اینکار خواهیم پرداخت) در مدل I/O Ports آدرس ارتباطی با سختافزار مشخص شده و سپس دادهای برای آن ارسال شده و یا فرمانی به آن داده شده و یا اطلاعاتی از آن خوانده می شود. به عنوان مثال برای ارتباط با حافظهی CMOS (وظیفهی این حافظه نگهداری اطلاعات BIOS در زمان خاموش شدن کامپیوتر است) می توان از شماره ی پورتهای آب استفاده می شود. (در ارتباط با این کاربرد این حافظه و نحوه ی کار با I/O Port از دستورات اسمبلی in, out استفاده می شود. (در می کند، از سه چیز محافظت نیز می کند: حافظه، پورتهای I/O Port و مجموعهای از دستورات زبان ماشین (مثل دستور می کند، از سه چیز محافظت نیز می کند: حافظه، پورتهای I/O و مجموعهای از دستورات زبان ماشین (مثل دستور فعال/غیر فعال کردن وقفه). برای این جداسازی و حفاظت، باید هم سیستمعامل و هم پردازنده کارهایی انجام دهند. در صفر اولویت بالاتری را داشته و کد کرنل در این حلقه اجرا می شود. حلقه ی ۳ کمترین اولویت را داشته و کد سطح کاربر در این حلقه اجرا می شود. در استفاده نمی کنند. این مورد را نشان می دهد. شکل ۲ استفاده از حلقه های ۴۰ کمترین اولویت را داشان می دهد. شکل ۲ استفاده از حلقههای ۴۰ را نشان می دهد. شکل ۲ استفاده از حلقههای ۴۰ را نشان می دهد. شکل ۲ استفاده از حلقههای ۴۰ را نشان می دهد.



شکل ۲) نحوهی استفاده از ring در سیستمعامل

نکته: در محصولات مجازیسازی مثل VirtualBox بخش هستهی سیستمعامل میهمان در Ring1 اجرا شده و خود محصول مجازیسازی در Ring0 قرار داده میشود و به این صورت اجرای سیستمعامل از hypervisor کنترل میشود. شیوهی کار به زبان ساده (و کمی غیر دقیق ولی کافی برای بیان منظور) به این صورت است که در Descriptor های مربوط به داده و کد، دوبیت (برای ۱۳۳۰) اولویت نیز نگهداری شده و در زمانیکه درخواستی ارسال میشوند این مقدار با


مقدار اولویت جاری CPU مقایسه شده و در صورتیکه مطابقت وجود نداشت یک General Protection Fault ارسال می شود. تست کردن این موضوع به سادگی قابل انجام است. برای اینکار کافی است خارج از محیط کرنل دستوری مثل دان (برای غیر فعال کردن وقفه) را اجرا کنیم تا نتیجه و ایجاد Exception را مشاهده نماییم. اما در صورتیکه به عنوان مثال در یک Linux Kernel Module این دستور اجرا شود خطایی دریافت نشده و به دلیل اجرا شدن کد در محیط کرنل و Ring0 مشکلی بوجود نخواهد آمد. در شکل ۳ اجرای دستور در محیط Visual Studio و استثنای تولید شده را مشاهده می کنید.



شکل ۳) استثنای اجرای Privileged Instruction

در خلال توضیحات به این موضوع اشاره نمودیم که برای پشتیبانی از این موضوع و عدم دسترسی به فضای حافظه، پورتهای I/O و اجرای دستورات دارای اولویت بالا، CPU مکانیزم حلقهها را داشته ولی از طرف دیگر سیستمعامل هم باید پشتیبانی لازم را فراهم آورد. برای تست پشتیبانی سیستمعاملهای مختلف می توانیم از ویندوز ۹۸ استفاده نماییم!!!! علی رغم اینکه این نسخه از ویندوز خیلی قدیمی بوده و الان سخت می توان جایی را پیدا کرد که از آن استفاده می کنند ولی برای بررسی ما گزینه ی خوبی است. احتمال زیاد به این قضیه برخوردهاید که رمز BIOS رو فراموش کرده باشید و نیاز داشته باشید که با در آوردن باتری، تنظیمات را ریست کرده و رمز را حذف کنید. این مورد کاری است که می توان با دسترسی به پورتهای I/O مربوط به CMOS نیز انجام داده و با استفاده از همان دو پورت 0x70, 0x71 که معرفی شدند تنظیمات را ریست نمود. CMOS از اطلاعاتی که نگه می دارد یک Checksum ایجاد کرده و بخشی از آنرا

در اندیس 0x2E نگه میدارد، اگر این مقدار بهم بریزد، باعث میشود که تنظیمات ریست شده و رمز نیز حذف گردد. البته به دلیل حفاظت سیستم عامل و عدم دسترسی به پورتهای I/O این امکان در ویندوزهای XP به بعد (البته من ویندوز ۲۰۰۰ را تست نکردهام!) این امکان وجود ندارد. ولی بر روی ویندوز ۹۸ و با استفاده از دستور وقع امکان نوشتن و trace کد اسمبلی را فراهم می کند و میتوان بوسیله ی آن فایل COM نیز ساخت) میتوانید از دستور امکان نوشتن و CMOS کد اسمبلی را فراهم می کند و میتوان بوسیله ی آن فایل استفاده کرده و در پورتای CMOS و در اندیس 0x2E مقدار نامعتبری (مثلا OxFF) ریخته و باعث حذف رمز Hiren's Boot CD شوید. این مورد بر روی کامپیوتری که ویندوز ۹۸ داشته باشد (یا حتی با یک محصولی مثل ۴ میتوانید دارای بوت ویندوز ۹۸ بوت شود) و یا محصولات مجازی سازی مثل VMWare قابل تست کردن است. در شکل ۴ میتوانید اجرا بر روی VMWare را مشاهده کنید. از طریق Ox70 جایی که باید داده در آن قرار گیرد مشخص شده و از طریق Ox71 خود داده ارسال می شود.




شکل ۴) ریست رمز BIOS در ویندوز ۹۸

تا اینجای کار کمی با سیستمعامل آشنا شده و میدانیم که جلوی انجام چه کارهایی را میگیرد! ولی سوالی که وجود دارد این است که برنامهها چطور کار کرده و با حافظه، دیسک و از همه مهمتر صفحهی نمایش و صفحهی کلید چگونه ارتباط برقرار کرده و دادهای را دریافت کرده و یا نمایش میدهند؟! اگر جلوی ارتباط مستقیم با کلیهی دستگاههای جانبی گرفته شده و تنها کرنل و درایورهایی که در سطح آن کار میکنند اجازهی ارتباط مستقیم دارند، پس نرمافزارهای سطح کاربر چگونه ارتباط برقرار کرده و وظایف خود را به انجام میرسانند؟

کرنل (هسته) سیستمعامل واسطهایی برای ارتباط با بخشهای مختلف فراهم میکند که به آن فراخوانی سیستم استفاده کونل (هسته) سیستمعامل میباشد از این واسطها استفاده که تحت کنترل هستهی سیستمعامل میباشد از این واسطها استفاده

کرده و درخواست خود را به کرنل ارسال می کند. سپس پردازنده کد تحت کرنل را اجرا کرده و نتیجه را به بخش سطح کاربر به کاربر ارسال می نماید. دقت کنید که در یک برنامه بسیاری از وظایف نیازی به دخالت کرنل نداشته و کد سطح کاربر اجرای آن می پردازد. کلیهی محاسبات، اجرای الگوریتمها، پردازش دادهها، آماده کردن داده برای نمایش و در سطح کاربر انجام می شود ولی برای وظایفی مثل ذخیره و بازیابی داده روی دیسک، ارسال برای پروسهی دیگر (درون سیستم عامل یا تحت شبکه)، نمایش نتایج، از واسطهای کرنل کمک گرفته می شود. در شکل ۵ ارتباط با کرنل از طریق فراخوانی سیستم مشاهده می شود.



شکل ۵) فراخوانی سیستمی

برای بررسی دقیتر روال اجرای برنامهها و بررسی فراخوانیهای سیستمی انجام شده یک برنامهی بسیار ساده را تصور کنید! این برنامهی سلام به دنیا! در شکل ۶ مشاهده میشود.

```
#include <stdio.h>

=int main() {
    printf("Hello Wordl!");
    return 0;
}
```

شكل ۶) برنامه سلام به دنيا!

در این برنامه اجرای تابع printf مشاهده می شود. این تابع با دریافت پارامترها و فرمت رشته، آنرا چاپ می کند. آماده سازی رشته ی نهایی از وظایف این تابع در سطح کاربر می باشد ولی به دلیل اینکه این تابع، در کتابخانه ی انجام وظایف مختلف دیگر مثل بررسی حافظه، چک کردن رجیستری (در ویندوز البته) و بسیاری کارهای دیگر از جمله موارد دیگری است که انجام گرفته و سپس رشته چاپ شده و در نهایت نیز برنامه خاتمه می یابد. پس فراخوانی های سیستمی مختلفی انجام می گیرد تا این دستور کتابخانه ای بارگذاری، اجرا شده و نتیجه را فرایش دهد. در ویندوز با استفاده از نرمافزارهای drstrace.exe و drstrace.exe و پیش فرض با

ویندوز وجود ندارند) و در لینوکس با استفاده از strace میتوانید فراخوانیهای سیستمی انجام گرفته توسط یک نرمافزار را مشاهده نمایید. در شکل ۷ بخشی از فراخوانیهای سیستمی انجام گرفته تحت ویندوز در اجرای برنامهی شکل ۶ مشاهده میشود.

```
Process 6628 starting at 0000000000A61046
   F:\NtTrace\CppTests.exe
3 Loaded DLL at 00007FF819620000 C:\Windows\SYSTEM32\ntdll.dll
4 Loaded DLL at 00000000779A0000 C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll
5 NtQueryPerformanceCounter( Counter=0xc4f100 [2.58075e+010], Freq=null ) => 0
6 NtProtectVirtualMemory(ProcessHandle=-1, BaseAddress=0xc4f148 [0x00007ff819764000],
   Size=0xc4f140 [0x1000], NewProtect=4, OldProtect=0xc4f180 [8]) => 0
7 NtProtectVirtualMemory( ProcessHandle=-1, BaseAddress=0xc4f148 [0x00007ff819764000],
   Size=0xc4f140 [0x1000], NewProtect=8, OldProtect=0xc4f180 [4]) => 0
8 NtQuerySystemInformation(SystemInformationClass=0[SystemBasicInformation],
   SystemInformation=0xc4f110, Length=0x40, ReturnLength=null ) => 0
9 NtQueryInformationProcess( ProcessHandle=-1, ProcessInformationClass=0x24 [ProcessCookie],
   ProcessInformation=0xc4ee58, Length=4, ReturnLength=null ) => 0
.0 NtProtectVirtualMemory( ProcessHandle=-1, BaseAddress=0xc4ee30 [0x00007ff819761000],
   Size=0xc4ee28 [0x4000], NewProtect=2, OldProtect=0xc4ee20 [4] ) => 0
.1 NtOpenKey( KeyHandle=0xc4eaf8 [8], DesiredAccess=0x9,
   ObjectAttributes="\Registry\Machine\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File
   Execution Options" ) => 0
.2 NtOpenKey( KeyHandle=0xc4eba8, DesiredAccess=0x9, ObjectAttributes=8:"CppTests.exe" ) =>
   0xc0000034 [2 'The system cannot find the file specified.']
.3 NtQueryInformationProcess( ProcessHandle=-1, ProcessInformationClass=0x1a
   [ProcessWow64Information], ProcessInformation=0xc4eff8, Length=8, ReturnLength=null) => 0
.4 NtQueryInformationProcess( ProcessHandle=-1, ProcessInformationClass=0x24 [ProcessCookie],
   ProcessInformation=0xc4ee20, Length=4, ReturnLength=null ) => 0
```

شکل ۷) فراخوانیهای سیستمی در ویندوز

دقت کنید که توابع از فایل ntdll.dll بارگذاری شده و نام تمامی آنها با Nt شروع شده است. در این شکل تنها ۴خط ابتدایی یک فایل ۴۱۳ خطی نمایش داده شده است! در ویندوز به دلیل تغییرات ایجاد شده در نسخههای مختلف، استفاده ی مستقیم از فراخوانیهای سیستمی توصیه نشده و بجای آن باید از APIهای تعریف شده استفاده شود. (یک لایهی Abstraction ایجاد شده بر روی فراخوانیهای سیستمی) این توابع حتی به صورت رسمی مستند نیز نشدهاند و تمامی مستندات به APIهای رسمی اشاره کردهاند.

در لینوکس قضیه کمی متفاوت بوده و استفاده ی مستقیم از فراخوانیهای سیستم متداول است. حتی امکان نوشتن فراخوانی سیستمی جدید و اضافه کردن آن به کرنل لینوکس وجود دارد. (در مقالهای نحوه ی انجام اینکار را توضیح خواهیم داد) در شکل ۸ فراخوانیهای سیستمی انجام شده در اجرای برنامه ی شکل ۶ نمایش داده شده است. در ک نحوه ی کار و پیدا کردن بخشی که واقعا عملیات چاپ رشته در آن انجام میپذیر در این خروجی کوتاه بسیار ساده تر از خروجی ویندوز است. در این خروجی نیز مشخص است که دسترسی به فایلهای کتابخانهای برای دسترسی به توابع انجام گرفته است. همچنین در خط اول استفاده از تابع execve برای ایجاد پروسه و اجرا کردن کد hello (توسط دستور strace) مشاهده می شود. در این خط از write برای در فط ۲۶ مشاهده می شود. در این خط از STDERROR جی برای نوشتن در فایلی با شماره ی ۱ استفاده شده است. (در لینوکس STDERROR = 2 و STDOUT = 1 می باشند)

```
abolfazl@ubu14x86:~/mycodes$ strace ./hello 2>&1 | nl
       l execve("./hello", ["./hello"], [/* 70 vars */]) = 0
          brk(0)
                                                                 = 0x8b2c000
      3 access("/etc/ld.so.nohwcap", F_OK) = -1 ENOENT (No such file or directory)
4 mmap2(NULL, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb7758000
      5 access("/etc/ld.so.preload", R_OK) = -1 ENOE
6 open("/etc/ld.so.cache", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
                                                                = -1 ENOENT (No such file or directory)
          fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_stze=78223, ...}) = 0
mmap2(NULL, 78223, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0xb7744000
    mmap2(0xb773e000, 12288, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x1a800
0) = 0xb773e000
     16 mmap2(0xb7741000, 10876, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0
xb7741000
     17 close(3)
18 mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb7595000

19 set_thread_area({entry_number:-1 -> 6, base_addr:0xb7595940, limit:1048575, seg_32bit:1, conte
nts:0, read_exec_only:0, limit_in_pages:1, seg_not_present:0, useable:1}) = 0
     20 mprotect(0xb773e000, 8192, PROT_READ)
21 mprotect(0x8049000, 4096, PROT_READ)
22 mprotect(0xb777e000, 4096, PROT_READ)
                                                                = 0
          munmap(0xb7744000, 78223)
     24 fstat64(1, {st_mode=S_IFIFO|0600, st_size=0, ...}) = 0
25 mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb7757000
     26 write(1, "Hello World!\n", 13Hello World!
     28 exit_group(0)
          +++ exited with 0 +++
```

شکل ۸) فراخوانیهای سیستمی در لینوکس

در مقالهی دیگری استفاده از اسمبلی برای فراخوانی سیستمی و عدم نیاز به کتابخانهها و درنتیجه استفاده از تنها ۲ فراخوانی سیستمی برای نمایش رشته و خروج از برنامه را توضیح خواهیم داد.

امیدوارم مفید بوده باشه، موفق باشید.