# ❖ System 클래스 용도

- ㅇ 운영체제의 기능 일부 이용 가능
  - 프로그램 종료, 키보드로부터 입력, 모니터 출력, 메모리 정리, 현재 시간 읽기
  - 시스템 프로퍼티 읽기, 환경 변수 읽기

## ❖ 프로그램 종료(exit())

ㅇ 기능 - 강제적으로 JVM 종료


System.exit(0);

- int 매개값을 지정하도록 종료 상태 값
  - 정상 종료일 경우 0, 비정상 종료일 경우 0 이외 다른 값
  - 어떤 값 주더라도 종료
- ㅇ 만약 특정 상태 값이 입력되었을 경우에만 종료하고 싶다면?
  - 자바의 보안 관리자 설정

## **❖** ExitExample.java

```
public class ExitExample {
   public static void main(String[] args) {
      // 보안 관리자 설정
      System.setSecurityManager(new SecurityManager() {
         @Override
         public void checkExit(int status) {
            if (status != 5) {
                throw new SecurityException();
      });
      for (int i = 0; i < 10; i++) {
         // i값 출력
         System.out.println(i);
         try {
            // JVM 종료 요청
            System.exit(i);
         } catch (SecurityException e) {
```

# ❖ 쓰레기 수집기 실행 요청(gc())



# Employee.java

```
public class Employee {
   public int eno;

public Employee(int eno) {
     this.eno = eno;
     System.out.println("Employee(" + eno + ") 가 메모리에 생성됨");
   }

public void finalize() {
     System.out.println("Employee(" + eno + ") 이 메모리에서 제거됨");
   }
}
```

# **❖** GcExample.java

```
public class GcExample {
   public static void main(String[] args) {
      Employee emp;
      emp = new Employee(1);
      emp = null;
      emp = new Employee(2);
      emp = new Employee(3);
      System.out.print("emp가 최종적으로 참조하는 사원번호: ");
      System.out.println(emp.eno);
      System.gc();
```

#### ❖ 현재 시각 읽기

o 현재 시간을 읽어 밀리 세컨드(currentTimeMillis() -> 1/1000초) 와 나 노세컨드(nanoTime()->1/10<sup>9</sup>초) 단위의 long값 리턴

```
long time = System.currentTimeMills();
long time = System.nanoTime();
```

ㅇ 주로 프로그램 실행 소요 시간 구할 때 이용

# SystemTimeExample.java

```
public class SystemTimeExample {
   public static void main(String[] args) {
      long time1 = System.nanoTime();
      int sum = 0;
      for (int i = 1; i <= 1000000; i++) {
         sum += i;
      long time2 = System.nanoTime();
      System.out.println("1~1000000까지의 합: " + sum);
      System.out.println("계산에 " + (time2 - time1) +
            " 나노초가 소요되었습니다.");
```

# ❖ 시스템 프로퍼티 읽기(getProperty())

- ㅇ 시스템 프로퍼티란?
  - JVM이 시작할 때 자동 설정되는 시스템의 속성값
- ㅇ 대표적인 키와 값

키(key)	설명	값(value)
java.version	자바의 버전	1.7.0_25
java.home	사용하는 JRE의 파일 경로	<jdk 설치경로="">₩jre</jdk>
os.name	Operating system name	Windows 7
file.separator	File separator ("/" on UNIX)	₩
user.name	사용자의 이름	사용자계정
user.home	사용자의 홈 디렉토리	C:₩Users₩사용자계정
user.dir	사용자가 현재 작업 중인 디렉토리 경로	다양

o 시스템 프로퍼티 읽어오는 법
System value = System.getProperty(String key);

# GetPropertyExample.java


```
import java.util.Properties;
import java.util.Set;
public class GetPropertyExample {
   public static void main(String[] args) {
      String osName = System.getProperty("os.name");
      String userName = System.getProperty("user.name");
      String userHome = System.getProperty("user.home");
      System.out.println("운영체제 이름: " + osName);
      System.out.println("사용자 이름: " + userName);
      System.out.println("사용자 홈디렉토리: " + userHome);
```

# **❖** GetPropertyExample.java

```
System.out.println("----");
System.out.println(" [ key ] value");
System.out.println("-----");
Properties props = System.getProperties();
Set keys = props.keySet();
for (Object objKey : keys) {
  String key = (String) objKey;
  String value = System.getProperty(key);
  System.out.println("[ " + key + " ] " + value);
```

# ❖ 환경 변수 읽기(getenv())

ㅇ 운영체제가 제공하는 환경 변수 값 (문자열) 을 읽음



# **❖** SystemEnvExample.java

```
public class SystemEnvExample {
   public static void main(String[] args) {
      String javaHome = System.getenv("JAVA_HOME");
      System.out.println("[ JAVA_HOME ] " + javaHome);
   }
}
```