


Настройка аутентификации

Настроить аутентификацию с LDAP

Версия 8.0



Эта документация предоставляется с ограничениями на использование и защищена законами об интеллектуальной собственности. За исключением случаев, прямо разрешенных в вашем лицензионном соглашении или разрешенных законом, вы не можете использовать, копировать, воспроизводить, переводить, транслировать, изменять, лицензировать, передавать, распространять, демонстрировать, выполнять, публиковать или отображать любую часть в любой форме или посредством любые значения. Обратный инжиниринг, дизассемблирование или декомпиляция этой документации, если это не требуется по закону для взаимодействия, запрещены.

Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления и не может гарантировать отсутствие ошибок. Если вы обнаружите какие-либо ошибки, сообщите нам о них в письменной форме.

Содержание

Настроить аутентификацию с LDAP	4
Настроить аутентификацию пользователей через LDAP на .NET Framework	4
Настроить аутентификацию пользователей через LDAP на .NET Core	6
Настроить провайдеры аутентификации	7
Настроить доменную авторизацию	8

Настроить аутентификацию с LDAP

ПРОДУКТЫ: ВСЕ ПРОДУКТЫ

Настроить аутентификацию пользователей через LDAP на .NET Framework

Для включения возможности авторизации пользователей с помощью LDAP внесите изменения в файл Web.config в корневой папке приложения. Настройки для Active Directory и OpenLDAP имеют некоторые различия.

1. Укажите "Ldap" и "SspLdapProvider" в списке доступных провайдеров авторизации. Шаг выполняется одинаково для Active Directory и OpenLDAP:

Важно. Необходимо соблюдать регистр согласно примеру. Также обратите внимание, что названия провайдеров должны быть приведены через запятую и без пробелов.

2. Укажите IP или адрес сервера, а также параметры домена для пользователей в секции "Ldap". Параметры для Active Directory и OpenLDAP различаются.

```
Для Active Directory
<parameters>
   <add name="ServerPath" value="testactivedirectory.com" />
   <add name="AuthType" value="Ntlm" />
   <add name="DistinguishedName" value="dc=tscrm,dc=com" />
   <add name="UseLoginUserLDAPEntryDN" value="false" />
   <!--<add name="SearchPattern"
   value="(&(objectCategory=person)(objectClass=user)
   (!(userAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=2))
   memberOf=CN=SVNUsers,OU=groups,OU=Terrasoft,DC=tscrm,DC=com))" />-->
   <add name="SearchPattern"</pre>
   value="(&(sAMAccountName={0})(objectClass=person))" />
   <!--При "Kerberos" аутентификации-->
   <add name="KeyDistributionCenter" value="ctl.com" />
</parameters>
```

Для OpenLDAP <pr

- ServerPath доменное имя (URL-адрес) LDAP сервера, но не IP-адрес.
- **KeyDistributionCenter** доменное имя (URL-адрес), но не IP-адрес.

На заметку. Если вы выберете тип аутентификации "Kerberos", то сервер приложений Creatio должен быть включен в домен, в котором находится LDAP-сервер и центр распределения ключей.

3. Укажите IP или адрес сервера, а также параметры домена для портальных пользователей в секции "SspLdapProvider". Шаг выполняется одинаково для Active Directory и OpenLDAP:

- 4. Сохраните изменения в файле Web.config.
- 5. **Шаг только для настройки OpenLDAP**: перед синхронизацией с OpenLDAP-сервером укажите в файле Web.config в Terrasoft.WebApp значение для "UseLoginUserLDAPEntryDN".

```
<appSettings>
...
     <add key="UseLoginUserLDAPEntryDN" value="true" />
```

Без данной настройки пользователи будут синхронизироваться без значений в поле [LDAPEntryDN] таблицы [SysAdminUnit], что приведет к проблемам с авторизацией.

Настроить аутентификацию пользователей через LDAP на .NET Core

Для включения возможности авторизации пользователей с помощью LDAP внесите изменения в файл Terrasoft.WebHost.dll.config в корневой папке приложения. Настройки для Active Directory и OpenLDAP одинаковы.

1. Укажите "Ldap" в списке доступных провайдеров авторизации. Чтобы портальные пользователи могли войти в систему, добавьте провайдер "SspLdapProvider":

Важно. Необходимо соблюдать регистр согласно примеру. Также обратите внимание, что названия провайдеров должны быть приведены через запятую и без пробелов.

2. Укажите настройки провайдера аутентификации "Ldap":

- ServerPath доменное имя (URL-адрес) LDAP сервера, но не IP-адрес.
- **KeyDistributionCenter** доменное имя (URL-адрес), но не IP-адрес.

На заметку. Если вы выберете тип аутентификации "Kerberos", то сервер приложений Creatio должен быть включен в домен, в котором находится LDAP-сервер и центр распределения ключей.

Чтобы использовать **защищенный протокол LDAPS**, в настройках провайдера аутентификации укажите следующие параметры:

- SecureSocketLayer флаг для использования LDAPS.
- **CertificateFileName** имя сгенерированного SSL-сертификата для валидации LDAPSподключения. Данный сертификат должен находиться в корне приложения. Этот параметр обязательный для заполнения при SecureSocketLayer=true, например:

```
<add name="CertificateFileName" value="ldap_certificate_example.cer" />
<add name="SecureSocketLayer" value="true" />
```

3. Укажите IP или адрес сервера, а также параметры домена для портальных пользователей в секции "SspLdapProvider":

4. Сохраните изменения в файле Terrasoft.WebHost.dll.config.

Настроить провайдеры аутентификации

Настройка провайдеров аутентификации осуществляется одинаково для приложений на .NET Framework и .NET Core. Настройки вносятся в следующих файлах, которые находятся в корневой директории приложения:

- Web.config для приложения на .NET Framework.
- Terrasoft.WebHost.dll.config для приложения на .NET Core.

Для настройки откройте файл в текстовом редакторе и укажите провайдеров аутентификации:

```
auth providerNames="InternalUserPassword,SSPLdapProvider,Ldap" autoLoginProviderNames="NtlmUser,
```

- **InternalUserPassword** провайдер, указанный по умолчанию. Если вы хотите предоставить возможность аутентификации по NTLM-протоколу только пользователям, которые не синхронизированы с LDAP, то не указывайте для параметра [*providerNames*] дополнительные значения.
- **Ldap** добавьте к значениям параметра [*providerNames*] данный провайдер, чтобы предоставить возможность аутентификации по NTLM-протоколу пользователям приложения, которые синхронизированы с LDAP.

- **SSPLdapProvider** добавьте к значениям параметра [*providerNames*] данный провайдер, чтобы предоставить возможность аутентификации по NTLM-протоколу пользователям портала самообслуживания, которые синхронизированы с LDAP.
- **NtimUser** добавьте к значениям параметра [autoLoginProviderNames] данный провайдер, чтобы предоставить возможность аутентификации по NTLM-протоколу пользователям приложения, независимо от того, синхронизированы ли они с LDAP и какой тип аутентификации установлен для данных пользователей в Creatio.
- **SSPNtImUser** добавьте к значениям параметра [*autoLoginProviderNames*] данный провайдер, чтобы предоставить возможность аутентификации по NTLM-протоколу пользователям портала самообслуживания, независимо от того, синхронизированы ли они с LDAP и какой тип аутентификации установлен для данных пользователей в Creatio.
- Порядок записи провайдеров параметра [autoLoginProviderNames] определяет, в каком порядке выполняется проверка наличия пользователя системы среди пользователей приложения (NtlmUser) или среди пользователей портала (SSPNtlmUser). Например, чтобы проверка осуществлялась в первую очередь среди пользователей основного приложения, укажите провайдер **NtlmUser** первым в списке значений параметра [autoLoginProviderNames].

Важно. Вы можете указать в качестве значения параметра [autoLoginProviderNames] провайдер **SSPNtImUser**, только если указан дополнительно провайдер **NtImUser**. Существует возможность использовать отдельно только провайдер **NtImUser**.

Настроить доменную авторизацию

Если вы хотите активировать **сквозную аутентификацию**, чтобы пользователь имел возможность авторизоваться в Creatio, минуя страницу входа, то укажите значение "true" для параметра [*UsePathThroughAuthentication*] элемента <appSettings>:


<appSettings> <add key="UsePathThroughAuthentication" value="true" /> ... </appSettings>

Для **отображения страницы входа** в систему с доступной ссылкой [*Войти под доменным пользователем*] укажите значение "false" для параметра [*UsePathThroughAuthentication*]. При этом сквозная аутентификация будет выполняться лишь при переходе на главную страницу приложения. Чтобы отобразить страницу входа, добавьте запись /Login/NuiLogin.aspx к адресу сайта.

Если после выполнения описанных действий при первой попытке входа в систему отображается окно доменной авторизации, то необходимо дополнительно настроить свойства обозревателя Windows. Чтобы в дальнейшем окно доменной авторизации не отображалось:


В меню "Пуск" ("Start") → "Параметры" ("Settings") → "Control Panel" ("Панель управления") → "Сеть и Интернет" ("Network and Internet") выберите пункт "Свойства обозревателя" ("Internet options") (Рис. 1).

Рис. 1 — Настройка свойств обозревателя




2. В открывшемся окне перейдите на вкладку "Безопасность" ("Security") и по кнопке "Другой" ("Custom level") перейдите к настройкам безопасности (Рис. 2).

Рис. 2 — Настройки безопасности



3. В группе настроек "Проверка подлинности пользователя" ("User Authentication") выберите способ авторизации "Автоматический вход с текущим именем пользователя и паролем" ("Automatic logon with current user name and password") (Рис. 3).

Рис. 3 — Выбор способа авторизации



4. Нажмите "ОК".

В результате выполненных настроек окно доменной авторизации не будет отображаться при входе в систему.