

Логирование

Версия 8.0







Эта документация предоставляется с ограничениями на использование и защищена законами об интеллектуальной собственности. За исключением случаев, прямо разрешенных в вашем лицензионном соглашении или разрешенных законом, вы не можете использовать, копировать, воспроизводить, переводить, транслировать, изменять, лицензировать, передавать, распространять, демонстрировать, выполнять, публиковать или отображать любую часть в любой форме или посредством любые значения. Обратный инжиниринг, дизассемблирование или декомпиляция этой документации, если это не требуется по закону для взаимодействия, запрещены.

Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления и не может гарантировать отсутствие ошибок. Если вы обнаружите какие-либо ошибки, сообщите нам о них в письменной форме.

Содержание

NLog	4
Библиотека логирования NLog	4
Настройка логирования в Creatio	4
Логирование для приложений on-site	4
Логирование для приложений cloud	7
Настроить логирование NLog	7
Настройка логирования через конфигурационный файл	7
Настройка логирования через конфигурационный объект LoggingConfiguration	8
Логирование входящих http-запросов в Creatio для .NET Core	8
Стандартное логирование входящих http-запросов	9
Расширенное логирование входящих http-запросов	9
Логирование . log4net	10
Хранение логов	10
Уровни логирования	11
Настройка логирования	12

NLog



Библиотека логирования NLog

Для проверки корректности работы новой функциональности, мы рекомендуем включить логирование. Чтобы избежать ухудшения производительности, рекомендуется включать логирование только при тестировании и отладке приложения. В Creatio выполняется логирование всех основных операций. Для этого используется NLog — бесплатная библиотека логирования для .NET с широкими возможностями маршрутизации и управления высококачественными логами для приложения, независимо от его размера или сложности. Библиотека может обрабатывать диагностические сообщения, отправляемые с любого языка .NET, дополнять контекстной информацией, форматировать в соответствии с предпочтениями пользователя и отправлять одному или нескольким получателям сообщений, таким как файл или база данных.

Документация по работе с библиотекой NLog доступна на caйте GitHub.

Настройка логирования в Creatio

Логирование ведется отдельно для загрузчика приложения и для конфигурации Default. Настройки логирования выполняются в каталоге ...\Terrasoft.WebApp в следующих конфигурационных файлах:

- nlog.config.
- nlog.targets.config.
- nlog.cloud.config (для приложений, развернутых в облаке).
- nlog.cloud.settings.config (для приложений, развернутых в облаке).

Пример настройки логирования содержится в статье Реализовать модальное окно.

Логирование для приложений on-site

Хранение логов

Местоположение файлов логов зависит от значения системных переменных Windows.

Путь к файлам с логами загрузчика (по умолчанию)

[TEMP]\Creatio\Site_[{SiteId}]\[{ApplicationName}]\Log\[{DateTime.Today}]

Пример пути

C:\Windows\Temp\Creatio\Site_1\creatio7121\Log\2018_05_22

Путь к файлам с логами конфигурации Default


[TEMP]\Creatio\Site_[{SiteId}]\[{ApplicationName}]\[ConfigurationNumber]\Log\[{DateTime.Today}]

Пример пути

C:\Windows\Temp\Creatio\Site_1\creatio7121\0\Log\2018_05_22

В приведенных выше примерах в квадратных скобках указаны следующие переменные:

- [TEMP] базовый каталог. По умолчанию для IIS используется каталог C:\Windows\Temp , а для Visual Studio (IIS Express) C:\Users\{Имя пользователя}\AppData\Local\Temp .
- [{SiteId}] номер сайта. Для IIS указан в расширенных настройках сайта. Для Visual Studio номер содержит значение 2.
- [{ApplicationName}] название приложения.
- [ConfigurationNumber] номер конфигурации. Конфигурация Default, как правило, имеет номер 0.
- [{DateTime.Today}] дата логирования.



Получатели логирования

Получатели логирования используются для отображения, хранения или передачи сообщений лога другому получателю. Есть получатели, которые получают и обрабатывают сообщения и те, которые буферизируют или направляют сообщения другому получателю.

Получатели логирования задаются в файле nlog.targets.config с помощью следующих атрибутов:

- name имя получателя.
- xsi:type тип получателя. Может принимать значения "File", "Database", "Mail".
- fileName файл и путь к файлу, куда будут записываться логи.
- layout шаблон, по которому будет заполняться файл.

Получатели логирования подробно описаны в документации NLoq.

Правила логирования

Правила логирования устанавливаются в файле nlog.config с помощью следующих атрибутов:

- name имя лога.
- minlevel минимальный уровень логирования.
- maxlevel максимальный уровень логирования.
- level логирование событий одного уровня логирования.
- levels логирование событий нескольких уровней логирования (записываются через запятую).
- writeTo имя получателя логирования.
- final после совпадения окончательного правила правила не обрабатываются.
- enabled отключить правило (установить в значение false), не удаляя его.
- ruleName идентификатор правила.

Атрибуты правил обрабатываются в следующем порядке:

- 1. level.
- 2. levels.
- 3. minlevel и maxlevel (имеют одинаковый приоритет).

Ecли minLevel = "Warn" level = "Info", то будет использоваться только уровень логирования Info . Атрибут level имеет высший приоритет обработки, чем minLevel .

Уровни логирования

Уровни логирования устанавливаются в файле nlog.config. По умолчанию уровень логирования для всех компонентов Creatio установлен таким образом, чтобы обеспечить максимальную производительность приложения. Возможные уровни логирования в порядке возрастания приоритета:

- Trace логирование событий при отладке трассировки (указываются начальный и конечный методы).
- Debug логирование всех событий при отладке.
- Info нормальная работа приложения.
- Warn логирование предупреждений (приложение будет продолжать работу).
- Error логирование ошибок (возможно прекращение работы приложения).
- Fatal логирование ошибок, приводящих к прекращению работы приложения.
- off логирование отключено, не используется для записей.

Способы настройки логирования

Логирование можно настраивать следующими способами:

- через конфигурационный файл;
- через конфигурационный объект LoggingConfiguration.

Логирование для приложений cloud

Для настройки логирования в приложении, развернутом в облаке, необходимо обратится в службу технической поддержки Terrasoft.

Важно. При настройке логирования приложения cloud нет возможности добавить дополнительный получатель логирования.

Настроить логирование NLog



Настройка логирования через конфигурационный файл

1. Задать путь к файлу с настройками логирования

Путь к файлу nlog.config задается в конфигурационном файле ..\Terrasoft.WebApp\Web.config.

2. Задать получателей логирования

Для этого необходимо в XML-элементе файла ..\Terrasoft.WebApp\nlog.targets.config

определить свойства получателя логирования.

```
..\Terrasoft.WebApp\nlog.targets.config
```

```
<target name="universalAppender" xsi:type="File"
layout="${DefaultLayout}"
fileName="${LogDir}${LogDay}${logger:shortName=True}.log" />
```

3. Задать правило логирования

```
Пример правила, которое реализует запись лога в базу данных 
<logger name="IncidentRegistration" writeTo="AdoNetBufferedAppender" minlevel="Trace" final="true")
```

Настройка логирования через конфигурационный объект LoggingConfiguration

Для программной настройки логирования необходимо выполнить следующие шаги:

- 1. Создать объект LoggingConfiguration, который будет описывать конфигурацию.
- 2. Создать одного или нескольких получателей.
- 3. Установить свойства получателей.
- 4. Определить правила с помощью объектов LoggingRule и добавить их в конфигурационные LoggingRules.
- 5. Активировать конфигурацию, указав в LogManager.Configuration созданный объект конфигурации.

Логирование входящих http-запросов в Creatio для .NET Core



Возможность логирования входящих http-запросов доступна для приложений Creatio на платформе .NET Core с версии 7.17.3.

Для приложений Creatio на платформе .NET Core стандартное логирование включено по умолчанию. Для использования расширенного логирования необходимо выполнить его настройку. Настройка логирования входящих http-запросов выполняется в секции RequestLogging конфигурационного файла appsettings.json, который находится в корневом каталоге приложения.

```
Ceкция настройки логирования файла

"RequestLogging": {
    "Standard": {
        "Enabled": true,
        "StatusCodes": [ 200, 300, 302 ]
```

```
},
"Extended": {
    "Enabled": true,
    "LogRequestBody": false,
    "MaxBodySizeBytes": 500,
    "StatusCodes": [ 400, 401, 403 ]
}
```

Стандартное логирование входящих http-запросов

Стандартное логирование позволяет получить информацию о логах входящих http-запросов. Стандартные логи записываются в файл Request.log , который находится в каталоге Logs корневого каталога приложения.

Настроить стандартное логирование:

- 1. Откройте конфигурационный файл appsettings.json, который находится в корневом каталоге приложения.
- 2. Перейдите в секцию standard. Стандартное логирование по умолчанию включено (значение true флага Enabled).
- 3. В флаге StatusCodes перечислите http-коды ответа, для которых необходимо выполнять запись логов. Если включить флаг Enabled и оставить незаполненным флаг StatusCodes, то запись логов будет выполняться для всех входящих http-запросов.

Для анализа логов можно использовать утилиту Log Parser Studio, поскольку формат логов аналогичен формату логов для IIS.

Расширенное логирование входящих http-запросов

Расширенное логирование позволяет получить детальную информацию о логах входящих http-запросов. Расширенные логи записываются в файл ExtendedRequest.log, который находится в каталоге Logs корневого каталога приложения. При включенном расширенном логировании информация о теле ответа входящего http-запроса будет записана автоматически.

Настроить расширенное логирование:

- 1. Откройте конфигурационный файл appsettings.json , который находится в корневом каталоге приложения.
- 2. Перейдите в секцию Extended . Расширенное логирование по умолчанию отключено (значение false флага Enabled).
- 3. Включите логирование, установив значение true для флага Enabled.
- 4. При необходимости получить в логе информацию о теле http-запроса, установите значение true для флага LogRequestBody (по умолчанию false).
- 5. Задайте размер выводимого тела запроса/ответа (первые N байт) для флага MaxBodySizeBytes.

6. В флаге Statuscodes перечислите http-коды ответа, для которых необходимо выполнять запись логов. Если включить флаг Enabled и оставить незаполненным флаг StatusCodes, то запись логов будет выполняться для всех входящих http-запросов.

Допускается одновременное использование стандартного и расширенного логирования, которые могут отличаться значением флага StatusCodes. Если для стандартного и расширенного логирования совпадают значения флага StatusCodes, то логи входящих http-запросов будут продублированы в файлах Request.log и ExtendedRequest.log с разной степенью детализации.

Важно. Расширенное логирование влияет на производительность при большом количестве запросов или большом значении флага MaxBodySizeBytes.

Логирование. log4net



Важно. Начиная с версии 7.17.2 **log4net** более не доступен в продукте, и для логирования необходимо использовать NLog.

Логирование чаще всего используется при возникновении сбоев в работе приложения для их локализации, а также при тестировании новой функциональности. Чтобы избежать ухудшения производительности, рекомендуется включать логирование только при тестировании и отладке приложения.

В Creatio выполняется логирование всех основных операций.

Для логирования используется решение <u>log4net</u>. Этот инструмент позволяет выполнять логирование параметров из разных архитектурных компонентов приложения в отдельные файлы логов.

Хранение логов

Местоположение файлов логов зависит от значения системных переменных Windows.

Путь к файлам с логами загрузчика (по умолчанию)

[TEMP]\Creatio\Site_[{SiteId}]\[{ApplicationName}]\Log\[{DateTime.Today}]

Пример пути

C:\Windows\Temp\Creatio\Site_1\creatio7121\Log\2018_05_22


Путь к файлам с логами конфигурации Default

Пример пути

C:\Windows\Temp\Creatio\Site_1\creatio7121\0\Log\2018_05_22

Здесь в квадратных скобках указаны следующие переменные:

- [TEMP] базовый каталог. По умолчанию для IIS используется каталог C:\Windows\Temp , а для Visual Studio (IIS Express) C:\Users\{Имя пользователя}\AppData\Local\Temp .
- [{SiteId}] номер сайта. Для IIS указан в расширенных настройках сайта. Для Visual Studio номер содержит значение 2.
- [{ApplicationName}] название приложения.
- [ConfigurationNumber] номер конфигурации. Конфигурация Default, как правило, имеет номер 0.
- [{DateTime.Today}] дата логирования.



Уровни логирования

По умолчанию уровень логирования для всех компонентов Creatio установлен таким образом, чтобы обеспечить максимальную производительность приложения.

Уровни логирования в порядке возрастания приоритета:

- ALL логирование всех событий. Существенно уменьшает производительность приложения.
- **DEBUG** логирование всех событий при отладке.
- **INFO** логирование ошибок, предупреждений и сообщений.
- WARN логирование ошибок и предупреждений.
- **ERROR** логирование всех ошибок.
- **FATAL** логирование только ошибок, приводящих к прекращению работы компонента, для которого ведется логирование.
- OFF логирование отключено.

Настройка логирования

Логирование ведется отдельно для загрузчика приложения и для конфигурации Default . Настройки логирования выполняются в конфигурационном файле ...\Terrasoft.WebApp\log4net.config .

Установить максимальный уровень логирования для всех компонентов

Для этого необходимо в XML-элементе <root> файла ..\Terrasoft.WebApp\log4net.config указать уровень "ALL".

При работе с SVN вести логирование только ошибок

Для этого необходимо в XML-элементе <logger name="Svn"> файла ..\Terrasoft.WebApp\log4net.config указать уровень "ERROR".