


Клиентская схема

Версия 8.0



Эта документация предоставляется с ограничениями на использование и защищена законами об интеллектуальной собственности. За исключением случаев, прямо разрешенных в вашем лицензионном соглашении или разрешенных законом, вы не можете использовать, копировать, воспроизводить, переводить, транслировать, изменять, лицензировать, передавать, распространять, демонстрировать, выполнять, публиковать или отображать любую часть в любой форме или посредством любые значения. Обратный инжиниринг, дизассемблирование или декомпиляция этой документации, если это не требуется по закону для взаимодействия, запрещены.

Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления и не может гарантировать отсутствие ошибок. Если вы обнаружите какие-либо ошибки, сообщите нам о них в письменной форме.

Содержание

Клиентская схема	4
Разработка клиентской схемы	4
Свойства клиентской схемы	5
Переопределить метод миксина	22
1. Создать миксин	22
2. Подключить миксин	24
3. Переопределить метод миксина	25
Примеры объявления методов	26
Пример использования массива модификаций	27
Пример использования механизма alias при многократном замещении схемы	28
Свойство attributes	31
Основные свойства	31
Дополнительные свойства	34
Свойство messages	36
Свойства	37
Свойства rules и businessRules	37
Основные свойства	37
Дополнительные свойства	41
Свойство diff	43
Свойства	43

Клиентская схема



Клиентская схема модели представления — это схема визуального модуля, с помощью которой реализуется front-end часть приложения. Клиентская схема модели представления является конфигурационным объектом для генерации представления и модели представления генераторами Creatio ViewGenerator и ViewModelGenerator. Типы модулей и их особенности описаны в статье Виды клиентских модулей.

Разработка клиентской схемы

Способы разработки клиентских схем модели представления:

- Раздел [*Конфигурация*] ([*Configuration*]). Разработка с помощью раздела [*Конфигурация*] описана в статье Схема модели представления.
- Мастер разделов. Разработка раздела с помощью мастера разделов описана в статье <u>Добавить новый раздел</u>.
- Мастер деталей. Разработка деталей с помощью мастера деталей описана в статье <u>Создать новую</u> деталь.

Структурные элементы клиентской схемы:

- Автоматически сгенерированный код содержит описание схемы, ее зависимостей, локализованных ресурсов и сообщений.
- Стили, используемые для визуализации (присутствуют не во всех типах клиентских схем).
- Исходный код схемы синтаксически правильный код на языке JavaScript, который является определением модуля.

Маркерные комментарии необходимо использовать в исходном коде схемы для свойств diff, modules, details и businessRules.

Назначение маркерных комментариев — однозначное определение свойств клиентской схемы. При открытии мастера выполняется валидация наличия маркерных комментариев, которые представлены в таблице ниже.

Правила валидации маркерных комментариев в клиентских схемах

Тип схемы	Необходимые маркерные комментарии
Схема представления	
модели страницы записи EditViewModelSchema	<pre>details: /**SCHEMA_DETAILS*/{}/**SCHEMA_DETAILS*/, modules: /**SCHEMA_MODULES*/{}/**SCHEMA_MODULES*/, diff: /**SCHEMA_DIFF*/[]/**SCHEMA_DIFF*/, businessRules: /**SCHEMA_BUSINESS_RULES*/{}/**SCHEMA_BU</pre>
Схема представления	
модели раздела	
ModuleViewModelSchema	<pre>modules: /**SCHEMA_MODULES*/{}/**SCHEMA_MODULES*/, diff: /**SCHEMA_DIFF*/[]/**SCHEMA_DIFF*/</pre>
Схема представления	
модели детали с полями	
EditControlsDetailViewModelSchema	
Схема представления	
модели детали	
DetailViewModelSchema	
Схема представления	
модели детали с реестром	
GridDetailViewModelSchema	

Свойства клиентской схемы

Исходный код клиентских схем имеет общую структуру, которая представлена ниже.

```
CTPyKTypa исходного кода клиентской схемы

define("ExampleSchema", [], function() {
    return {
        entitySchemaName: "ExampleEntity",
        mixins: {},
        attributes: {},
        messages: {},
        methods: {},
        rules: {},
        businessRules: /**SCHEMA_BUSINESS_RULES*/{}/**SCHEMA_BUSINESS_RULES*/,
        modules: /**SCHEMA_MODULES*/{}/**SCHEMA_MODULES*/,
        diff: /**SCHEMA_DIFF*/[]/**SCHEMA_DIFF*/
        };
    });
```

После загрузки модуля выполняется вызов анонимной функции-фабрики, которая возвращает конфигурационный объект схемы. **Свойства** конфигурационного объекта схемы:

- entitySchemaName имя схемы объекта, который используется текущей клиентской схемой.
- mixins конфигурационный объект, который содержит объявление миксинов.
- lattributes конфигурационный объект, который содержит атрибуты схемы.
- messages конфигурационный объект, который содержит сообщения схемы.
- methods конфигурационный объект, который содержит методы схемы.
- rules конфигурационный объект, который содержит бизнес-правила схемы.
- businessRules конфигурационный объект, который содержит бизнес-правила схемы, созданные или измененные мастером разделов или мастером деталей. Маркерные комментарии /**SCHEMA_BUSINESS_RULES*/ обязательны к использованию для работы мастеров.
- modules конфигурационный объект, который содержит модули схемы. Маркерные комментарии /**SCHEMA_MODULES*/ обязательны к использованию для работы мастеров.

На заметку. Для загрузки детали на страницу используется свойство details . Поскольку деталь является модулем, то правильным будет использование свойства modules .

- diff массив конфигурационных объектов, который содержит описание представления схемы. Маркерные комментарии /**schema diff*/ обязательны к использованию для работы мастеров.
- properties конфигурационный объект, который содержит свойства схемы модели представления.
- \$-свойства автоматически сгенерированные свойства для атрибутов схемы модели представления.

Имя схемы (entitySchemaName)

Для реализации имени схемы объекта необходимо использовать обязательное свойство entitySchemaName . Достаточно указать его в одной из схем иерархии наследования.

```
Indep объявления свойства entitySchemaName

define("ClientSchemaName", [], function () {
    return {
        /* Схема объекта (модель). */
        entitySchemaName: "EntityName",
        /* ... */
    };
});
```

Миксины (mixins)

Миксин — это класс-примесь, предназначенный для расширения функциональности других классов. В JavaScript нет множественного наследования, а наличие миксинов позволяет расширить функциональность схемы без дублирования логики, часто используемой в методах схемы. В разных клиентских схемах приложения Creatio может использоваться один и тот же набор действий. Чтобы не дублировать код в каждой схеме, необходимо создать миксин. **Особенность** миксинов в сравнении с другими модулями, подключаемыми в список зависимостей, — способ вызова методов из схемы модуля (к методам миксина можно обращаться напрямую, как к методам схемы). Для реализации миксинов необходимо использовать свойство mixins.

Алгоритм работы с миксинами:

- 1. Создайте миксин.
- 2. Присвойте миксину имя.
- 3. Подключите соответствующее пространство имен.
- 4. Реализуйте функциональность миксина.
- 5. Используйте миксин в клиентской схеме.

Создать миксин

Создание миксина аналогично созданию схемы объекта.

Присвоить миксину имя

При именовании миксинов в названии схемы необходимо использовать суффикс "-able" (например, Serializable — миксин, который добавляет компонентам способность сериализироваться). Если нет возможности сформулировать имя миксина в описанной выше форме, необходимо в название схемы добавить окончание "Mixin".

Важно. Использование слов Utilities, Extension, Tools и т. д. является недопустимым, поскольку не позволяет четко формализовать функциональность, которая скрывается за названием миксина.

Подключить пространство имен

Для миксина необходимо подключить соответствующее пространство имен (для конфигурации — Terrasoft.configuration.mixins, для ядра — Terrasoft.core.mixins).

Реализовать функциональность миксина

Миксины не должны зависеть от внутренней реализации схемы, к которой они будут применены. Это должен быть самодостаточный механизм, который принимает набор параметров, выполняет с ними действие и, при необходимости, возвращает результат. Миксины оформляются в виде модулей, которые необходимо подключить в список зависимостей схемы при ее объявлении функцией define().

Структура миксина представлена ниже.

Структура миксина

```
define("ИмяМиксина", [], function() {
    Ext.define("Terrasoft.configuration.mixins.ИмяМиксина", {
        alternateClassName: "Terrasoft.ИмяМиксина",
        /* Функциональность миксина. */
    });
    return Ext.create(Terrasoft.ИмяМиксина);
})
```

Использовать миксин

Миксин реализует функциональность, необходимую в клиентской схеме. Чтобы получить набор действий миксина, необходимо указать его в свойстве mixins клиентской схемы.

```
Использование миксина в клиентской схеме
/* ИмяМиксина — модуль, в котором реализован класс миксина. */
define("ИмяКлиентскойСхемы", ["ИмяМодуля"], function () {
    return {
        /* ИмяCхемы — название схемы сущности. */
        entitySchemaName: "ИмяСхемы",
        mixins: {
           /* Подключение миксина. */
            ИмяМиксина: "Terrasoft.ПространствоИмен.ИмяМиксина"
        },
        attributes: {},
        messages: {},
        methods: {},
        rules: {},
        modules: /**SCHEMA_MODULES*/{}/**SCHEMA_MODULES*/,
        diff: /**SCHEMA_DIFF*/[]/**SCHEMA_DIFF*/
   };
});
```

После подключения можно пользоваться методами, атрибутами и полями миксина в клиентской схеме так, как будто они являются частью данной клиентской схемы. При этом вызовы методов получаются более краткими, чем при использовании отдельной схемы. Например, <code>getDefaultImageResource</code> — функция миксина. Для вызова функции миксина <code>getDefaultImageResource</code> в пользовательской схеме, к которой подключен миксин, необходимо записать <code>this.getDefaultImageResource();</code>.

На заметку. При переопределении функции из миксина необходимо в клиентской схеме создать функцию с аналогичным именем. В результате при вызове будет использоваться функция схемы, а не миксина.

Атрибуты (attributes)

Для реализации атрибутов необходимо использовать свойство attributes.

Сообщения (messages)

Назначение сообщений — организация <u>обмена данными</u> между модулями. Для реализации сообщений необходимо использовать свойство messages . Используя перечисление Terrasoft.MessageMode , можно задать **режим** сообщения.

Типы режимов сообщения

Режим сообщения	Описание	Подключение
Адресное	Адресные сообщения принимаются только последним подписанным подписчиком.	Для установки сообщения в адресный режим необходимо свойству mode присвоить значение this.Terrasoft.MessageMode.PTP.
Широковещательное	Широковещательные сообщения принимаются всеми подписчиками.	Для установки сообщения в широковещательный режим необходимо свойству mode присвоить значение this.Terrasoft.MessageMode.BROADCAST.

Кроме режимов, также можно задать направление сообщения.

Направление сообщения	Описание	Подключение
Публикация	Сообщение может быть только опубликовано, т. е. является исходящим.	Для установки направления публикации сообщения необходимо свойству direction присвоить значение this.Terrasoft.MessageDirectionType.PUBLISH.
Подписка	На сообщение можно только подписаться, т. е. является входящим.	Для установки направления подписки на сообщение необходимо свойству direction присвоить значение this.Terrasoft.MessageDirectionType.SUBSCRIBE.
Двунаправленное	Позволяет публиковать и подписываться на одно и то же сообщение в разных экземплярах одного и того же класса или в рамках одной и той же иерархии наследования схем. В иерархии наследования схем не может быть объявлено одно и то же сообщение с разным направлением. Для таких случаев необходимо использовать двунаправленные сообщения, особенности которых описаны в статье Sandbox.	Cootветствует значению перечисления Terrasoft.MessageDirectionType.BIDIRECTIONAL.

Публикация сообщения

В схеме, в которой необходимо осуществить публикацию сообщения, должно быть объявлено сообщение с направлением "Публикация".

```
Пример объявления сообщения с направлением "Публикация"

messages: {
    /* Имя сообщения. */
    "GetColumnsValues": {
```

```
/* Режим сообщения — адресное. */
mode: this.Terrasoft.MessageMode.PTP,
/* Направление сообщения — публикация. */
direction: this.Terrasoft.MessageDirectionType.PUBLISH
}
}
```

Публикация осуществляется вызовом метода publish у экземпляра класса sandbox.

Пример публикации сообщения

```
/* Метод получения результата публикации сообщения GetColumnsValues. */
getColumnsValues: function(argument) {
/* Публикация сообщения.
GetColumnsValues — имя сообщения.
argument — аргумент, передаваемый в функцию-обработчик подписчика. Объект, содержащий параметры
key — массив тегов для фильтрации сообщений. */
return this.sandbox.publish("GetColumnsValues", argument, ["key"]);
}
```

Важно. Публикация сообщения может возвращать результат работы функции-обработчика только при установленном **адресном** режиме.

Подписка на сообщение

В схеме-подписчике должно быть объявлено сообщение с направлением "Подписка".

Пример объявления сообщения с направлением "Подписка"

```
messages: {
    /* Имя сообщения. */
    "GetColumnsValues": {
        /* Режим сообщения — адресное. */
        mode: this.Terrasoft.MessageMode.PTP,
        /* Направление сообщения — подписка. */
        direction: this.Terrasoft.MessageDirectionType.SUBSCRIBE
    }
}
```

Подписка осуществляется вызовом метода subscribe у экземпляра класса sandbox.

Пример подписки на сообщение

```
/* GetColumnsValues — имя сообщения.

messageHandler — функция-обработчик сообщения.

context — контекст выполнения функции-обработчика.

key — массив тегов для фильтрации сообщений. */

this.sandbox.subscribe("GetColumnsValues", messageHandler, context, ["key"]);
```

При **адресном** режиме метод messageHandler должен возвращать объект, который обрабатывается как результат публикации сообщения. При **широковещательном** режиме метод messageHandler ничего не возвращает.

```
Metod messageHandler (адресный режим)

methods: {
    messageHandler: function(args) {
        /* Возвращение объекта, который обрабатывается как результат публикации сообщения. */
        return { };
    }
}
```

```
Meтoд messageHandler (широковещательный режим)
methods: {
    messageHandler: function(args) {
    }
}
```

Методы (methods)

Для реализации методов необходимо использовать свойство methods, которое содержит коллекцию методов, формирующих бизнес-логику схемы и влияющих на модель представления. По умолчанию контекст методов является контекстом модели представления.

Назначение свойства methods:

- 1. Создавать новые методы.
- 2. Расширять базовые методы родительских схем.

Бизнес-правила (rules и businessRules)

Бизнес-правила — это механизмы приложения, которые пользовательскими средствами позволяют настраивать поведение полей на странице или детали. Для реализации бизнес-правил необходимо использовать свойства rules и businessRules. Свойство businessRules используется для бизнес-правил,

которые созданы или изменены мастером разделов или мастером деталей.

Назначение бизнес-правил:

- Скрытие или отображение полей.
- Блокировка или доступность редактирования полей.
- Обязательность или необязательность заполнения полей.
- Фильтрация справочных полей в зависимости от значений в других полях.

Функциональность бизнес-правил реализована в клиентском модуле BusinessRuleModule. Для использования функциональности бизнес-правил необходимо в список зависимостей схемы добавить модуль BusinessRuleModule.

Типы бизнес-правил определены в перечислении RuleType модуля BusinessRuleModule.

Особенности бизнес-правил

Особенности объявления бизнес-правил:

- Все бизнес-правила описываются в свойстве rules схемы.
- Бизнес-правила применяются к колонкам модели представления, а не к элементам управления.
- Бизнес-правило имеет название.
- Параметры бизнес-правила задаются в конфигурационном объекте.

Особенности бизнес-правил, определенных в свойстве businessRules:

- Генерируются мастерами разделов или деталей.
- При создании нового бизнес-правила мастер генерирует его имя и добавляет его в клиентскую схему модели представления страницы записи.
- При описании сгенерированного бизнес-правила не используются перечисления модуля бизнес-правил BusinessRuleModule.
- Маркерные комментарии /**schema_business_rules*/ обязательны к использованию для работы мастеров.
- При выполнении имеют более высокий приоритет.
- При отключении бизнес-правила свойству enabled конфигурационного объекта присваивается значение false.

• При удалении бизнес-правила конфигурационный объект остается в клиентской схеме модели представления страницы записи, но свойству removed присваивается значение true.

Важно. Не рекомендуется редактировать свойство businessRules клиентской схемы.

Редактирование существующего бизнес-правила

После редактирования мастером созданного вручную бизнес-правила, остается неизменным конфигурационный объект бизнес-правила в свойстве rules модели представления страницы записи. При этом будет создана новая версия конфигурационного объекта бизнес-правила с тем же именем в свойстве businessRules.

При обработке бизнес-правила во время выполнения приложения приоритет отдается бизнес-правилу, определенному в свойстве businessRules. Поэтому последующие изменения этого бизнес-правила в свойстве rules никак не повлияют на систему.

На заметку. При удалении или отключении бизнес-правила более высокий приоритет имеют изменения, выполненные в конфигурационном объекте свойства businessRules.

Модули (modules)

Для реализации модулей необходимо использовать свойство modules, конфигурационный объект которого отвечает за объявление и конфигурирование модулей и деталей, загружаемых на страницу. Маркерные комментарии /**schema_мodules*/ обязательны к использованию для работы мастеров.

На заметку. Для загрузки детали на страницу используется свойство details . Поскольку деталь по сути является модулем, то правильным будет использование свойства modules .

Пример использования свойства modules

```
modules: /**SCHEMA_MODULES*/{
    /* Загрузка модуля.
    Заголовок модуля. Должен быть таким же, как свойство пате в массиве diff. */
    "TestModule": {
        /* Опционально. Идентификатор загружаемого модуля. Если не указан, будет сгенерирован си
        "moduleId": "myModuleId",.
        /* Если параметр не указан, будет использован BaseSchemaModuleV2 для загрузки. */
        "moduleName": "MyTestModule",
        /* Конфигурационный объект. При загрузке модуля передается как instanceConfig. В нем хра
        "config": {
            "isSchemaConfigInitialized": true,
            "schemaName": "MyTestSchema",
            "useHistoryState": false,
```

```
/* Дополнительные параметры модуля. */
            "parameters": {
                /* Параметры, передаваемые в схему при ее инициализации. */
                "viewModelConfig": {
                    masterColumnName: "PrimaryContact"
                }
            }
        }
   },
    /* Загрузка детали.
   Имя детали. */
    "Project": {
            /* Название схемы детали. */
            "schemaName": "ProjectDetailV2",
            "filter": {
            /* Колонка схемы объекта раздела. */
            "masterColumn": "Id",
            /* Колонка схемы объекта детали. */
            "detailColumn": "Opportunity"
        }
    }
}/**SCHEMA_MODULES*/
```

Maccub модификаций (diff)

Для реализации массива модификаций необходимо использовать свойство diff, которое содержит массив конфигурационных объектов. **Назначение** массива модификаций — построение представления модуля в интерфейсе системы. Каждый элемент массива представляет собой метаданные, на основании которых генерируются различные элементы управления интерфейса. Маркерные комментарии /**SCHEMA_DIFF*/ обязательны к использованию для работы мастеров.

Механизм псевдонимов alias

При разработке новых версий периодически возникает необходимость переместить элементы страницы в новые зоны. В ситуациях, когда пользователи проводили кастомизацию страницы записи, подобные изменения могут привести к непредсказуемым последствиям. **Механизм псевдонимов** alias обеспечивает частичную обратную совместимость при изменении пользовательского интерфейса в новых версиях продукта путем взаимодействия с построителем diff — классом json-applier, осуществляющим слияние параметров базовой схемы и клиентских расширяющих схем.

Свойство alias содержит информацию о предыдущем названии элемента. Эта информация учитывается при построении массива модификаций diff, сообщая о необходимости учитывать элементы не только с новым именем, но и с именем, указанным в alias. Фактически, alias представляет собой конфигурационный объект, который связывает новый и старый элементы. При построении массива модификаций diff благодаря конфигурационному объекту alias можно исключить применение некоторых свойств и операций по отношению к элементу, в котором он объявлен. Объект alias может

быть добавлен в любой элемент массива модификаций diff.

Связь между представлением и моделью

Назначение свойства bindто — указание связи между атрибутом модели представления и свойством объекта представления.

Объявляется в свойстве values конфигурационных объектов массива diff.

Ниже представлен пример использования свойства bindto.

Пример использования свойства bindTo diff: [{ "operation": "insert", "parentName": "CombinedModeActionButtonsCardLeftContainer", "propertyName": "items", "name": "MainContactButton", /* Свойства, передаваемые в конструктор компонента. */ "values": { /* Тип добавляемого элемента — кнопка. */ "itemType": Terrasoft.ViewItemType.BUTTON, /* Привязка заголовка кнопки к локализуемой строке схемы. */ "caption": {bindTo: "Resources.Strings.OpenPrimaryContactButtonCaption"}, /* Привязка метода-обработчика нажатия кнопки. */ "click": {bindTo: "onOpenPrimaryContactClick"}, /* Стиль отображения кнопки. */ "style": Terrasoft.controls.ButtonEnums.style.GREEN, /* Привязка свойства доступности кнопки. */ "enabled": {bindTo: "ButtonEnabled"} } }]

Вкладки — объекты, которые в свойстве propertyName содержат значение tabs.

Для **заголовков вкладок** реализован альтернативный способ использования свойства bindto.

```
Aльтернативный способ использования свойства bindTo

...
{
    "operation": "insert",
    "name": "GeneralInfoTab",
    "parentName": "Tabs",
    /* Указывает на то, что данный объект является вкладкой. */
    "propertyName": "tabs",
```

```
"index": 0,

"values": {

    /* $ заменяет использование bindTo: {...}. */

    "caption": "$Resources.Strings.GeneralInfoTabCaption",

    "items": []

}

...
```

Правила объявления свойства diff

• Корректное использование конвертеров.

Конвертер — это функция, которая выполняется в окружении viewModel и, получая значения свойства viewModel, должна вернуть результат соответствующего типа. Для корректной работы мастеров значение свойства diff должно быть представлено в формате JSON. Поэтому значением конвертера должно быть имя метода модели представления, а не inline-функция.

```
Пример правильного использования конвертера

methods: {
    someFunction: function(val) {
        /* ... */
    }
},

diff: /**SCHEMA_DIFF*/[
    {
        /* ... */
        "bindConfig": {
            "converter": "someFunction"
        }
        /* ...*/
    }
]/**SCHEMA_DIFF*/
```

```
}

]/**SCHEMA_DIFF*/
```

```
Пример правильного использования генератора

methods: {
    someFunction: function(val) {
        /* ... */
    }
},

diff: /**SCHEMA_DIFF*/[
    {
        /* ... */
        "values": {
             "generator": "someFunction"
        }
        /* ... */
}
]/**SCHEMA_DIFF*/
```

• Родительский элемент.

Родительский элемент (контейнер) — это DOM-элемент, в который модуль отрисует свое представление. Для корректной работы мастерам необходимо, чтобы родительский контейнер содержал только один дочерний элемент.

Пример правильного размещения представления в родительском элементе

При добавлении, изменении, перемещении элемента (операции insert, merge, move) в свойстве diff необходимо указать свойство parentName — имя родительского элемента.

```
Пример правильного определения элемента представления в свойстве diff

{
    "operation": "insert",
    "name": "SomeName",
    "propertyName": "items",
    "parentName": "SomeContainer",
    "values": {}
}
```

```
Пример неправильного определения элемента представления в свойстве diff

{
    "operation": "insert",
    "name": "SomeName",
    "propertyName": "items",
    "values": {}
}
```

Если отсутствует свойство parentName, то при открытии мастера отобразится ошибка о невозможности настройки страницы мастером.

Значение свойства рагенtName должно соответствовать имени родительского элемента в соответствующей базовой схеме страницы. Так, например, для страниц записи это CardContentContainer.

Если в качестве родительского элемента в свойстве parentName указать имя несуществующего элемента-контейнера, то возникнет ошибка "Схема не может иметь более одного корневого объекта" ("Schema cannot have more than one root object"), поскольку добавляемый элемент будет помещен в

корневой контейнер.

• Уникальность имен.

Каждый элемент в массиве diff должен иметь уникальное имя.

```
Пример правильного добавления элементов в массив diff

{
    "operation": "insert",
    "name": "SomeName",
    "values": { }
},
{
    "operation": "insert",
    "name": "SomeSecondName",
    "values": { }
}
```

```
Пример неправильного добавления элементов в массив diff

{
    "operation": "insert",
    "name": "SomeName",
    "values": { }
},

{
    "operation": "insert",
    "name": "SomeName",
    "values": { }
}
```

• Размещение элементов представления.

Чтобы иметь возможность настраивать и изменять элементы представления, они должны находиться на **сетке разметки**. В Creatio каждый ряд сетки разметки имеет 24 ячейки (столбца). Для размещения на сетке используется свойство [layout].

Свойства элемента сетки:

- column индекс левого столбца.
- row индекс верхней строки.
- colSpan количество занимаемых столбцов.
- rowSpan КОЛИЧЕСТВО ЗАНИМАЕМЫХ СТРОК.

Пример размещения элементов

```
{
  "operation": "insert",
  "parentName": "ParentContainerName",
  "propertyName": "items",
  "name": "ItemName",
  "values": {
      /* Размещение элемента. */
     "layout": {
        /* Начать с нулевого столбца. */
        "column": 0,
        /* Разместиться в пятой строке сетки. */
        "row": 5,
        /* Занять 12 столбцов в ширину. */
        "colSpan": 12,
        /* Занять один ряд в высоту. */
        "rowSpan": 1
     },
     "contentType": Terrasoft.ContentType.ENUM
  }
}
```

• Количество операций.

Если клиентская схема изменяется без помощи мастера, то для корректной работы мастера рекомендуется добавлять не более одной операции для одного элемента в редактируемой схеме.

Свойства (properties)

Для реализации свойств необходимо использовать свойство properties, которое содержит JavaScriptобъект.

Пример использования свойства properties в схеме SectionTabsSchema пакета NUI представлен ниже.

```
/* Метод инициализации. Всегда выполняется первым. */
            init: function(callback, scope) {
                /* Вызов метода, в котором используются свойства модели представления. */
                this.initContainers();
            },
            /* Метод, в котором используются свойства. */
            initContainers: function() {
                /* Использование свойства modulesContainer. */
                this.modulesContainer.items = [];
                /* Использование свойства parameters. */
                this.Terrasoft.each(this.parameters, function(config) {
                    config = this.applyConfigs(config);
                    var moduleConfig = this.getModuleContainerConfig(config);
                    var initConfig = this.getInitConfig();
                    var container = viewGenerator.generatePartial(moduleConfig, initConfig)[
                    this.modulesContainer.items.push(container);
                }, this);
            },
            . . .
        },
});
```


Переопределить метод миксина




Пример. Подключить миксин ContentImageMixin к пользовательской схеме, переопределить метод миксина.

1. Создать миксин

- 1. <u>Перейдите в раздел [Конфигурация]</u> ([Configuration]) и выберите пользовательский <u>пакет</u>, в который будет добавлена схема.
- 2. На панели инструментов реестра раздела нажмите [Добавить] —> [Модуль] ([Add] —> [Module]).



- 3. В дизайнере схем заполните свойства схемы:
 - [Код]([Code]) "UsrExampleMixin".
 - [Заголовок]([Title]) "ExampleMixin".



Для применения заданных свойств нажмите [Применить] ([Apply]).

4. В дизайнере схем добавьте исходный код.


Исходный код модуля

```
/* Определение модуля. */
define("ContentImageMixin", [ContentImageMixinV2Resources], function() {
   /* Определение класса ContentImageMixin. */
    Ext.define("Terrasoft.configuration.mixins.ContentImageMixin", {
        /* Псевдоним (сокращенное название класса). */
        alternateClassName: "Terrasoft.ContentImageMixin",
        /* Функциональность миксина. */
        getImageUrl: function() {
           var primaryImageColumnValue = this.get(this.primaryImageColumnName);
            if (primaryImageColumnValue) {
                return this.getSchemaImageUrl(primaryImageColumnValue);
            } else {
                var defImageResource = this.getDefaultImageResource();
                return this.Terrasoft.ImageUrlBuilder.getUrl(defImageResource);
            }
        }
   });
   return Ext.create(Terrasoft.ContentImageMixin);
});
```

5. На панели инструментов дизайнера нажмите [Сохранить] ([Save]).


2. Подключить миксин

- 1. <u>Перейдите в раздел [Конфигурация]</u> ([Configuration]) и выберите пользовательский <u>пакет</u>, в который будет добавлена схема.
- 2. На панели инструментов реестра раздела нажмите [Добавить] -> [Модель представления страницы] ([Add] -> [Page view model]).



- 3. В дизайнере схем заполните свойства схемы:
 - [Код]([Code]) "UsrExampleSchema".
 - [Заголовок] ([Title]) "ExampleSchema".

• [Родительский объект] ([Parent object]) — "BaseProfileSchema".



Для применения заданных свойств нажмите [Применить] ([Apply]).

Чтобы использовать миксин, подключите его в блоке mixins пользовательской схемы ExampleSchema.

3. Переопределить метод миксина

В дизайнере схем добавьте исходный код. В блоке method переопределите метод миксина getReadImageURL(). Используйте переопределенную функцию в блоке diff.

```
/* Объявление модуля. Обязательно укажите как зависимость модуль ContentImageMixin, в котором об
define("UsrExampleSchema", ["ContentImageMixin"], function() {
    return {
        entitySchemaName: "ExampleEntity",
        mixins: {
            /* Подключение миксина к схеме. */
            ContentImageMixin: "Terrasoft.ContentImageMixin"
        },
        details: /**SCHEMA_DETAILS*/{}/**SCHEMA_DETAILS*/,
```

```
diff: /**SCHEMA DIFF*/[
                "operation": "insert",
                "parentName": "AddRightsItemsHeaderImagesContainer",
                "propertyName": "items",
                "name": "AddRightsReadImage",
                "values": {
                    "classes": {
                        "wrapClass": ["rights-header-image"]
                    "getSrcMethod": "getReadImageUrl",
                    "imageTitle": resources.localizableStrings.ReadImageTitle,
                    "generator": "ImageCustomGeneratorV2.generateSimpleCustomImage"
            }]/**SCHEMA_DIFF*/,
        methods: {
            getReadImageUrl: function() {
                /* Пользовательская реализация. */
                console.log("Contains custom logic");
                /* Вызов метода миксина. */
                this.mixins.ContentImageMixin.getImageUrl.apply(this, arguments);
            }
        },
        rules: {}
   };
});
```

На панели инструментов дизайнера нажмите [Сохранить] ([Save]).

Примеры объявления методов



Пример. К базовой логике метода setValidationConfig класса

Теrrasoft.configuration.BaseSchemaViewModel добавьте логику проверки заполнения колонки [Email].

```
Пример замещенного метода

methods: {
    /* Имя метода. */
    setValidationConfig: function() {
        /* Вызов логики метода setValidationConfig схемы родителя. */
        this.callParent(arguments);
        /* Установка валидации на колонку [Email]. */
```

```
this.addColumnValidator("Email", EmailHelper.getEmailValidator);
}
```

```
Methods: {
    /* Имя метода. */
    getBlankSlateHeaderCaption: function() {
        /* Получение значения колонки MasterColumnInfo. */
        var masterColumnInfo = this.get("MasterColumnInfo");
        /* Возвращение результата работы метода. */
        return masterColumnInfo ? masterColumnInfo.caption : "";
    },
    /* Имя метода. */
    getBlankSlateIcon: function() {
        /* Возвращение результата работы метода. */
        return this.Terrasoft.ImageUrlBuilder.getUrl(this.get("Resources.Images.BlankSlateIcon")
    }
}
```

Пример использования массива модификаций

Средний

```
"values": {
          "itemType": Terrasoft.ViewItemType.CONTAINER,
          "items": []
  },
      "operation": "insert",
      "name": "HeaderContainer",
      "parentName": "CardContentContainer",
      "propertyName": "items",
      "values": {
          "itemType": Terrasoft.ViewItemType.CONTAINER,
          "wrapClass": ["header-container-margin-bottom"],
          "items": []
     }
  },
      "operation": "insert",
      "name": "Header",
      "parentName": "HeaderContainer",
      "propertyName": "items",
      "values": {
          "itemType": Terrasoft.ViewItemType.GRID_LAYOUT,
          "items": [],
          "collapseEmptyRow": true
      }
]/**SCHEMA_DIFF*/
```

Пример использования механизма alias при многократном замещении схемы



Есть начальный элемент массива модификаций diff с именем "Name" и некоторым набором свойств. Элемент расположен в контейнере Header. Эта схема замещена несколько раз, при этом элемент с именем "Name" всячески модифицируется и перемещается.

```
Свойство diff базовой схемы

diff: /**SCHEMA_DIFF*/ [
{
    /* Операция вставки. */
    "operation": "insert",
    /* Имя элемента-родителя, в который осуществляется вставка. */
```

```
"parentName": "Header",
        /* Имя свойства элемента-родителя, с которым производится операция. */
        "propertyName": "items",
        /* Имя элемента. */
        "name": "Name",
        /* Объект значений свойств элемента. */
        "values": {
            /* Разметка. */
            "layout": {
                /* Hомер колонки. */
                "column": 0,
                /* Hомер строки. */
                "row": 1,
                /* Количество объединенных колонок. */
                "colSpan": 24
            }
        }
   }
] /**SCHEMA_DIFF*/
```

```
Свойство diff после второго замещения базовой схемы

diff: /**SCHEMA_DIFF*/ [
{
    /* Операция перемещения. */
    "operation": "move",
    "name": "Name",
```

```
/* Имя элемента-родителя, в который осуществляется перемещение. */
"parentName": "SomeContainer"
}
] /**SCHEMA_DIFF*/
```

В новой версии элемент с именем "Name" был перемещен из элемента SomeContainer в элемент ProfileContainer и должен там остаться, несмотря на кастомизации клиента. Для этого элемент получает новое имя "NewName" и к нему добавляется конфигурационный объект alias.

```
diff: /**SCHEMA_DIFF*/ [
   {
        /* Операция вставки. */
        "operation": "insert",
        /* Имя элемента-родителя, в который осуществляется вставка. */
        "parentName": "ProfileContainer",
        /* Имя свойства элемента-родителя, с которым производится операция. */
        "propertyName": "items",
        /* Новое имя элемента. */
        "name": "NewName",
        /* Объект значений свойств элемента. */
        "values": {
            /* Привязка к значению свойства или функции. */
            "bindTo": "Name",
            /* Разметка. */
            "layout": {
                /* Hомер колонки. */
                "column": 0,
                /* Hомер строки. */
                "row": 0,
                /* Количество объединенных колонок. */
                "colSpan": 12
           }
        },
        /* Конфигурационный объект alias. */
        "alias": {
        /* Старое имя элемента. */
        "name": "Name",
        /* Массив игнорируемых свойств пользовательского замещения. */
        "excludeProperties": [ "layout" ],
        /* Массив игнорируемых операций пользовательского замещения. */
        "excludeOperations": [ "remove", "move" ]
] /**SCHEMA DIFF*/
```

В новом элементе добавился alias, изменился родительский элемент и его расположение на странице записи. В свойстве excludeProperties хранится набор свойств, которые будут проигнорированы при применении разницы, а внутри excludeOperations хранится набор операций, которые не будут применяться к этому элементу из замещений.

В данном примере исключены свойства layout всех наследников для элемента с именем "Name", а также запрещены операции remove и move. Это говорит о том, что элемент с именем "NewName" будет содержать только корневое свойство layout и все свойства элемента "Name" из замещений, кроме Layout. Это же касается и операций.

```
Результат для построителя массива модификаций diff
diff: /**SCHEMA_DIFF*/ [
   {
        /* Операция вставки. */
        "operation": "insert",
        /* Имя элемента-родителя, в который осуществится вставка. */
        "parentName": "ProfileContainer",
        /* Имя свойства элемента-родителя, с которым производится операция. */
        "propertyName": "items",
        /* Новое имя элемента. */
        "name": "NewName",
        /* Объект значений свойств элемента. */
        "values": {
            /* Привязка к значению свойства или функции. */
            "bindTo": "Name",
            /* Разметка. */
            "layout": {
                /* Hомер колонки. */
                "column": 0,
                /* Hомер строки. */
                "row": 0,
                /* Количество объединенных колонок. */
                "colSpan": 12
           },
] /**SCHEMA_DIFF*/
```

Свойство attributes



Свойство attributes клиентской схемы содержит конфигурационный объект со своими свойствами.

Основные свойства

${\tt dataValueType}$

Тип данных атрибута. Будет использоваться при генерации представления. Доступные типы данных представлены перечислением Terrasoft.DataValueType.

Возможные значения (DataValueType)

GUID	0
TEXT	1
INTEGER	4
FLOAT	5
MONEY	6
DATE_TIME	7
DATE	8
TIME	9
LOOKUP	10
ENUM	11
BOOLEAN	12
BLOB	13
IMAGE	14
CUSTOM_OBJECT	15
IMAGELOOKUP	16
COLLECTION	17
COLOR	18
LOCALIZABLE_STRING	19
ENTITY	20
ENTITY_COLLECTION	21

ENTITY_COLUMN_MAPPING_COLLECTION	22
HASH_TEXT	23
SECURE_TEXT	24
FILE	25
MAPPING	26
SHORT_TEXT	27
MEDIUM_TEXT	28
MAXSIZE_TEXT	29
LONG_TEXT	30
FLOAT1	31
FLOAT2	32
FLOAT3	33
FLOAT4	34
LOCALIZABLE_PARAMETER_VALUES_LIST	35
METADATA_TEXT	36
STAGE_INDICATOR	37

type

Тип колонки. Необязательный параметр, который используется во внутренних механизмах BaseViewModel . Доступные типы колонок представлены перечислением Terrasoft.ViewModelColumnType .

Возможные значения (ViewModelColumnType)

ENTITY_COLUMN	0
CALCULATED_COLUMN	1
VIRTUAL_COLUMN	2
RESOURCE_COLUMN	3

value

Значение атрибута. Значение этого параметра будет установлено в модель представления при ее создании. В атрибуте value можно задавать числовые, строковые и логические значения. Если тип атрибута подразумевает использование значения ссылочного типа (массив, объект, коллекция и т. д.), то его начальное значение необходимо инициализировать с помощью методов.

Пример использования

```
Пример использования основных свойств атрибутов

attributes: {
    /* Имя атрибута. */
    "NameAttribute": {
        /* Тип данных. */
        "dataValueType": this.Terrasoft.DataValueType.TEXT,
        /* Тип колонки. */
        "type": this.Terrasoft.ViewModelColumnType.VIRTUAL_COLUMN,
        /* Значение по умолчанию. */
        "value": "NameValue"
    }
}
```

Дополнительные свойства

caption

Заголовок атрибута.

isRequired

Признак обязательности заполнения атрибута.

dependencies

Зависимость от другого атрибута модели. Например, установка атрибута в зависимости от значения другого атрибута. Используется для создания <u>вычисляемых полей</u>.

lookupListConfig

Свойство, отвечающее за свойства поля-справочника. Использование данного параметра описано в статье <u>Настроить фильтрацию значений справочного поля</u>. Это конфигурационный объект, который может содержать в себе опциональные свойства.

Опциональные свойства

columns	Массив имен колонок, которые будут добавлены к запросу дополнительно к колонке [Id] и первичной для отображения колонке.
orders	Массив конфигурационных объектов, которые определяют сортировку данных при отображении.
filter	Метод, возвращающий объект класса Terrasoft.BaseFilter или его наследника, который, в свою очередь, будет применен к запросу. Не может использоваться совместно со свойством filters.
filters	Массив фильтров (методов, возвращающих коллекции класса Terrasoft.FilterGroup). Не может использоваться совместно со свойством filter

Пример использования

Пример использования дополнительных свойств атрибутов

```
attributes: {
    /* Имя атрибута. */
    "Client": {
        /* Заголовок атрибута. */
        "caption": { "bindTo": "Resources.Strings.Client" },
        /* Атрибут обязателен для заполнения. */
        "isRequired": true
   },
    /* Имя атрибута. */
    "ResponsibleDepartment": {
        lookupListConfig: {
            /* Дополнительные колонки. */
            columns: "SalesDirector",
            /* Колонка сортировки. */
            orders: [ { columnPath: "FromBaseCurrency" } ],
            /* Функция определения фильтра. */
```

```
filter: function()
            {
                /* Возвращает фильтр по колонке [Type], которая равна константе Competitor
                return this.Terrasoft.createColumnFilterWithParameter(
                this.Terrasoft.ComparisonType.EQUAL,
                "Type",
                ConfigurationConstants.AccountType.Competitor);
            }
        }
    },
    /* Имя атрибута. */
    "Probability": {
        /* Определение зависимости колонки. */
        "dependencies": [
        {
            /* Зависит от колонки [Stage]. */
            "columns": [ "Stage" ],
            /* Имя метода-обработчика изменения колонки [Stage].
            Метод setProbabilityByStage() определен в свойстве methods объекта схемы. */
            "methodName": "setProbabilityByStage"
        }
        ]
   }
},
methods: {
   /* Метод-обработчик изменения колонки [Stage]. */
   setProbabilityByStage: function()
   {
        /* Получение значения колонки [Stage]. */
        var stage = this.get("Stage");
        /* Условие изменения колонки [Probability]. */
        if (stage.value && stage.value ===
        ConfigurationConstants.Opportunity.Stage.RejectedByUs)
        {
            /* Установка значения колонки [Probability]. */
            this.set("Probability", 0);
        }
    }
}
```

Свойство messages 🖪



Свойство messages клиентской схемы содержит конфигурационный объект со своими свойствами.

Свойства

mode

Режим сообщения. Доступные режимы представлены перечислением Terrasoft.MessageMode.

Возможные значения (MessageMode)

PTP	Адресное.
BROADCAST	Широковещательное.

direction

Направление сообщения. Доступные режимы представлены перечислением Terrasoft.MessageDirectionType.

Возможные значения (MessageDirectionType)

PUBLISH	Публикация.
SUBSCRIBE	Подписка.
BIDIRECTIONAL	Двунаправленное.

Свойства rules и businessRules



Свойства rules и businessRules клиентской схемы содержат конфигурационный объект со своими свойствами.

Основные свойства

ruleType

Тип правила. Определяется значением перечисления BusinessRuleModule.enums.RuleType.

Возможные значения (BusinessRuleModule.enums.RuleType)

BINDPARAMETER	Тип бизнес-правила. Используется для настройки привязки свойств одной колонки к значениям различных параметров. Например, чтобы настроить видимость или доступность колонки в зависимости от значения другой колонки.
FILTRATION	Тип бизнес-правила. Используется для настройки фильтрации значений колонки модели представления. Например, для фильтрации определенной колонки с типом соокор в зависимости от значения текущего состояния страницы.

property

Используется для типа бизнес-правила віндракаметек. Свойство элемента управления. Задается значением перечисления BusinessRuleModule.enums.Property.

Возможные значения (BusinessRuleModule.enums.Property)

VISIBLE	Видимость колонки.
ENABLED	Доступность колонки.
REQUIRED	Обязательность для заполнения.
READONLY	Колонка доступна для чтения.

conditions

Свойства конфигурационного объекта

Выражение левой части условия. Представляет собой конфигурационный объект.

Свойства конфигурационного объекта

type

Тип выражения. Задается значением из перечисления BusinessRuleModule.enums.ValueType.

Возможные значения (BusinessRuleModule.enums.ValueType)

CONSTANT	Константа.	
ATTRIBUTE	Значение колонки модели представления.	
SYSSETTING	Системная настройка.	
SYSVALUE	Системное значение. Элемент списка системных значений Terrasoft.core.enums.SystemValueType.	

attribute

Название колонки модели.

attributePath

Мета-путь к колонке справочной схемы.

value

Значение для сравнения.

comparisonType Тип сравнения. Задается значением из перечисления Terrasoft.core.enums.ComparisonType.

rightExpression Выражение правой части условия. Аналогично leftExpression.

logical

Используется для типа бизнес-правила віндракаметек. Логическая операция объединения условий из свойства conditions. Задается значением из перечисления Terrasoft.LogicalOperatorType.

autocomplete

Используется для типа бизнес-правила FILTRATION . Признак обратной фильтрации. Может принимать значения true или false .

autoClean

Используется для типа бизнес-правила FILTRATION. Признак автоматической очистки значения при изменении колонки, по которой осуществляется фильтрация. Может принимать значения true или false.

baseAttributePatch

Используется для типа бизнес-правила FILTRATION . Мета-путь к колонке справочной схемы, по которой будет выполняться фильтрация. При построении пути к колонке применяется принцип обратной связи так же, как в EntitySchemaQuery . Путь формируется относительно схемы, на которую ссылается колонка модели.

comparisonType

Используется для типа бизнес-правила FILTRATION. Тип операции сравнения. Задается значением из перечисления Terrasoft.ComparisonType.

type

Используется для типа бизнес-правила FILTRATION . Тип значения, с которым будет сравниваться baseAttributePatch . Задается значением из перечисления BusinessRuleModule.enums.ValueType .

attribute

Используется для типа бизнес-правила FILTRATION. Имя колонки модели представления. Это свойство описывается в том случае, если указан тип значения (type) ATTRIBUTE.

attributePath

Используется для типа бизнес-правила FILTRATION. Мета-путь к колонке схемы объекта. При построении пути к колонке применяется принцип обратной связи так же, как в EntitySchemaQuery. Путь формируется относительно схемы, на которую ссылается колонка модели.

value

Используется для типа бизнес-правила $\mathsf{FILTRATION}$. Значение для фильтрации. Это свойство описывается в том случае, если указан тип значения (type) $\mathsf{ATTRIBUTE}$.

Дополнительные свойства

Дополнительные свойства используются только для свойства businessRules.

uId

Уникальный идентификатор правила. Значение типа "GUID".

enabled

Признак активности. Может принимать значения true или false.

removed

Признак, указывающий, является ли правило удаленным. Может принимать значения true или false.

invalid

Признак, указывающий, является ли правило корректным. Может принимать значения true или false.

Примеры использования

```
Пример созданного мастером бизнес-правила BINDPARAMETER
define("SomePage", [], function() {
   return {
        /* · · · */
        businessRules: /**SCHEMA_BUSINESS_RULES*/{
        /* Набор правил для колонки Туре модели представления. */
        "Type": {
            /* Сгенерированный мастером код правила. */
            "ca246daa-6634-4416-ae8b-2c24ea61d1f0": {
                /* Уникальный идентификатор правила. */
                "uId": "ca246daa-6634-4416-ae8b-2c24ea61d1f0",
                /* Признак активности. */
                "enabled": true,
                /* Признак, указывающий, является ли правило удаленным. */
                "removed": false,
                /* Признак, указывающий, является ли правило корректным. */
                "invalid": false,
                /* Тип правила. */
                "ruleType": 0,
                /* Код свойства, которое регулирует правило. */
                "property": 0,
```

```
/* Логическая взаимосвязь между несколькими условиями правила. */
                "logical": 0,
                /* Массив условий, при выполнении которых срабатывает правило.
                Сравнивает значение Account.PrimaryContact.Type со значением в колонке Туре
                "conditions": [
                    {
                    /* Тип операции сравнения. */
                    "comparisonType": 3,
                    /* Выражение левой части условия. */
                    "leftExpression": {
                        /* Тип выражения — колонка (атрибут) модели представления. */
                        "type": 1,
                        /* Название колонки модели представления. */
                        "attribute": "Account",
                        /* Путь к колонке в справочной схеме Account, значение которой сра
                        "attributePath": "PrimaryContact.Type"
                    },
                    /* Выражение правой части условия. */
                    "rightExpression": {
                        /* Тип выражения — колонка (атрибут) модели представления. */
                        "type": 1,
                        /* Название колонки модели представления. */
                        "attribute": "Type"
                    }
                    }
                ]
            }
       }/**SCHEMA_BUSINESS_RULES*/
        /* · · · · */
   };
});
```

```
/* Признак, указывающий, является ли правило удаленным. */
                "removed": false,
                /* Признак, указывающий, является ли правило корректным. */
                "invalid": false,
                /* Тип правила. */
                "ruleType": 1,
                /* Путь к колонке для фильтрации в справочной схеме Account, на которую ссы
                "baseAttributePatch": "PrimaryContact.Type",
                /* Тип операции сравнения в фильтре. */
                "comparisonType": 3,
                /* Тип выражения — колонка (атрибут) модели представления. */
                "type": 1,
                /* Название колонки модели представления, по значению которой будет выполня
                "attribute": "Type"
            }
        }/**SCHEMA_BUSINESS_RULES*/
        /* ··· */
   };
});
```

Свойство diff



Средний

Свойство diff клиентской схемы содержит массив конфигурационных объектов со своими свойствами.

Свойства

operation

Операции с элементами.

Возможные значения

set	Значение элемента схемы устанавливается значением параметра values.	
merge	Значения из родительских, замещаемых и замещающих схем сливаются вместе, при этом свойства из значения параметра values последнего наследника имеют приоритет.	
remove	Элемент удаляется из схемы.	
move	Элемент перемещается в другой родительский элемент.	
insert	Элемент добавляется в схему.	

name

Имя элемента схемы, с которым выполняется операция.

parentName

Имя родительского элемента схемы, в котором размещается элемент при операции insert, или в который перемещается элемент при операции move.

propertyName

Имя параметра родительского элемента при операции insert. Также используется при операции remove, если нужно удалить только определенные параметры элемента, а не весь элемент.

index

Индекс, в который перемещается или добавляется параметр. Параметр используется с операциями insert и move. Если параметр не указан, то вставка идет последним элементом массива.

values

Объект, свойства которого будут установлены либо объединены со свойствами элемента схемы. Используется при операциях set, merge и insert.

Haбop основных элементов, которые можно отобразить на странице, представлены перечислением Terrasoft.ViewItemType.

Возможные значения (ViewItemType)

GRID_LAYOUT	0	Элемент-сетка, включающий в себя размещение других элементов управления.
	_	

TAB_PANEL	1	Набор вкладок.
DETAIL	2	Деталь.
MODEL_ITEM	3	Элемент модели представления.
MODULE	4	Модуль.
BUTTON	5	Кнопка.
LABEL	6	Надпись.
CONTAINER	7	Контейнер.
MENU	8	Выпадающий список.
MENU_ITEM	9	Элемент выпадающего списка.
MENU_SEPARATOR	10	Разделитель выпадающего списка.
SECTION_VIEWS	11	Представления раздела.
SECTION_VIEW	12	Представление раздела.
GRID	13	Реестр.
SCHEDULE_EDIT	14	Планировщик.
CONTROL_GROUP	15	Группа элементов.
RADIO_GROUP	16	Группа переключателей.
DESIGN_VIEW	17	Настраиваемое представление.
COLOR_BUTTON	18	Цвет.
IMAGE_TAB_PANEL	19	Набор вкладок с иконками.
HYPERLINK	20	Гиперссылка.
INFORMATION_BUTTON	21	Информационная кнопка из всплывающей подсказкой.
TIP	22	Всплывающая подсказка.
COMPONENT	23	Компонент.
PROGRESS_BAR	30	Индикатор.

alias

Конфигурационный объект.

Свойства объекта alias

name	Имя элемента, с которым связан новый элемент. По этому имени будут находиться элементы в замещенных схемах и связываться с новым элементом. Значение свойства name элемента массива модификаций diff не должно быть равным свойству alias.name.
excludeProperties	Maccub свойств объекта values элемента массива модификаций diff, которые не будут применяться при построении diff.
excludeOperations	Массив операций, которые не должны применяться к данному элементу при построении массива модификаций diff.

Пример использования

Пример использования объекта alias

```
/* Maccив diff. */
diff: /**SCHEMA_DIFF*/ [
 {
   /* Операция, совершаемая с элементом. */
   "operation": "insert",
   /* Новое имя элемента. */
    "name": "NewElementName",
   /* Значения элемента. */
    "values": {
       /* · · · · */
   },
   /* Конфигурационный объект alias. */
    "alias": {
       /* Предыдущее имя элемента. */
        "name": "OldElementName",
        /* Массив исключаемых свойств. */
        "excludeProperties": [ "layout", "visible", "bindTo" ],
        /* Массив игнорируемых операций. */
        "excludeOperations": [ "remove", "move", "merge" ]
   }
 },
 /* ··· */
]
```