


# **Логирование**

Логирование. log4net

Версия 8.0







Эта документация предоставляется с ограничениями на использование и защищена законами об интеллектуальной собственности. За исключением случаев, прямо разрешенных в вашем лицензионном соглашении или разрешенных законом, вы не можете использовать, копировать, воспроизводить, переводить, транслировать, изменять, лицензировать, передавать, распространять, демонстрировать, выполнять, публиковать или отображать любую часть в любой форме или посредством любые значения. Обратный инжиниринг, дизассемблирование или декомпиляция этой документации, если это не требуется по закону для взаимодействия, запрещены.

Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления и не может гарантировать отсутствие ошибок. Если вы обнаружите какие-либо ошибки, сообщите нам о них в письменной форме.

### Содержание

<b>Погирование</b> . log4net	4
Хранение логов	4
Уровни логирования	5
Настройка логирования	5

### Логирование. log4net



**Важно.** Начиная с версии 7.17.2 **log4net** более не доступен в продукте, и для логирования необходимо использовать NLog.

Логирование чаще всего используется при возникновении сбоев в работе приложения для их локализации, а также при тестировании новой функциональности. Чтобы избежать ухудшения производительности, рекомендуется включать логирование только при тестировании и отладке приложения.

В Creatio выполняется логирование всех основных операций.

Для логирования используется решение <u>log4net</u>. Этот инструмент позволяет выполнять логирование параметров из разных архитектурных компонентов приложения в отдельные файлы логов.

#### Хранение логов

Местоположение файлов логов зависит от значения системных переменных Windows.

Путь к файлам с логами загрузчика (по умолчанию)

[TEMP]\Creatio\Site\_[{SiteId}]\[{ApplicationName}]\Log\[{DateTime.Today}]

Пример пути

 $\label{lem:c:windows} $$C:\Windows\Temp\Creatio\Site_1\creatio\7121\Log\2018_05_22$$ 

Путь к файлам с логами конфигурации Default


[TEMP]\Creatio\Site\_[{SiteId}]\[{ApplicationName}]\[ConfigurationNumber]\Log\[{DateTime.Today}]

Пример пути

C:\Windows\Temp\Creatio\Site\_1\creatio7121\0\Log\2018\_05\_22

Здесь в квадратных скобках указаны следующие переменные:

- [ TEMP ] базовый каталог. По умолчанию для IIS используется каталог C:\Windows\Temp , а для Visual Studio (IIS Express) C:\Users\{Имя пользователя}\AppData\Local\Temp .
- [ {SiteId} ] номер сайта. Для IIS указан в расширенных настройках сайта. Для Visual Studio номер содержит значение 2.
- [ {ApplicationName} ] название приложения.
- [ConfigurationNumber] номер конфигурации. Конфигурация Default, как правило, имеет номер 0.
- [ {DateTime.Today} ] дата логирования.



#### Уровни логирования

По умолчанию уровень логирования для всех компонентов Creatio установлен таким образом, чтобы обеспечить максимальную производительность приложения.

Уровни логирования в порядке возрастания приоритета:

- ALL логирование всех событий. Существенно уменьшает производительность приложения.
- **DEBUG** логирование всех событий при отладке.
- **INFO** логирование ошибок, предупреждений и сообщений.
- **WARN** логирование ошибок и предупреждений.
- **ERROR** логирование всех ошибок.
- **FATAL** логирование только ошибок, приводящих к прекращению работы компонента, для которого ведется логирование.
- **OFF** логирование отключено.

#### Настройка логирования

Логирование ведется отдельно для загрузчика приложения и для конфигурации Default . Настройки логирования выполняются в конфигурационном файле ..\Terrasoft.WebApp\log4net.config .

## Установить максимальный уровень логирования для всех компонентов

Для этого необходимо в XML-элементе <root> файла ..\Terrasoft.WebApp\log4net.config указать уровень "ALL".

#### При работе с SVN вести логирование только ошибок

Для этого необходимо в XML-элементе <logger name="Svn"> файла ..\Terrasoft.WebApp\log4net.config указать уровень "ERROR".