


# **Creatio IDE**

Разработка конфигурационных элементов

Версия 8.0



Эта документация предоставляется с ограничениями на использование и защищена законами об интеллектуальной собственности. За исключением случаев, прямо разрешенных в вашем лицензионном соглашении или разрешенных законом, вы не можете использовать, копировать, воспроизводить, переводить, транслировать, изменять, лицензировать, передавать, распространять, демонстрировать, выполнять, публиковать или отображать любую часть в любой форме или посредством любые значения. Обратный инжиниринг, дизассемблирование или декомпиляция этой документации, если это не требуется по закону для взаимодействия, запрещены.

Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления и не может гарантировать отсутствие ошибок. Если вы обнаружите какие-либо ошибки, сообщите нам о них в письменной форме.

# Содержание


Разработка конфигурационных элементов	4
Клиентский модуль	5
Объект	11
Исходный код	20

# Разработка конфигурационных элементов




**Схема** — основа конфигурации Creatio. С точки зрения программной реализации схема — это класс ядра, который наследуется от базового класса schema. Конфигурационные элементы (значения выпадающего списка [ Добавить ] ([ Add ]) панели инструментов реестра раздела [ Конфигурация ] ([ Configuration ])), представлен схемой соответствующего типа (выпадающий список [ Тип ] ([ Туре ])).

Виды конфигурационных элементов



Типы схем



# Клиентский модуль

**Клиентский модуль** — это отдельный блок функциональности, который загружается и запускается по требованию. В соответствии с подходом <u>AMD</u> и несмотря на некоторые функциональные различия, клиентские модули Creatio имеют одинаковую структуру описания.

Клиентские модули используются для front-end разработки (на языке JavaScript) в приложении Creatio.

Виды схем клиентских модулей:


- Невизуальный модуль (схема модуля).
- Визуальный модуль (схема модели представления).
- Модуль расширения и замещающий клиентский модуль (схема замещающей модели представления).

Модули описаны в статье Виды модулей.

# Схема модуля

Алгоритм разработки схемы:


- 1. <u>Перейдите в раздел [ Конфигурация ]</u> ([ Configuration ]) и выберите пользовательский <u>пакет</u>, в который будет добавлена схема.
- 2. На панели инструментов реестра раздела нажмите [ Добавить ] —> [ Модуль ] ([ Add ] —> [ Module ]).



3. В дизайнере модуля заполните свойства схемы.

#### Основные свойства схемы:

- [ Код ] ([ Code ]) название схемы (обязательное свойство). Должно содержать префикс (по умолчанию Usr), указанный в системной настройке [ Префикс названия объекта ] (код [ SchemaNamePrefix ]), символы латинского алфавита и цифры.
- [ Заголовок ] ([ Title ]) локализуемый заголовок схемы (обязательное свойство).
- [ Пакет ] ([ Package ]) пользовательский пакет, в котором создается схема. Заполняется автоматически и недоступно для редактирования.
- [ Описание ] ([ Description ]) локализуемое описание схемы.



Для применения заданных свойств нажмите [ Применить ] ([ Apply ]).

Панель свойств позволяет изменить основные свойства схемы (кнопка <sup>✓</sup>) и задать дополнительные (кнопка <sup>+</sup>). Дополнительными свойствами являются [ *Локализуемые строки* ] ([ *Localizable strings* ]), [ *Сообщения* ] ([ *Меssages* ]), [ *Изображения* ] ([ *Images* ]).

- 4. В дизайнере модуля добавьте исходный код. Название модуля в функции define() должно совпадать с названием схемы (свойство [ *Код* ] ([ *Code* ]).
  - Если при написании кода допущена ошибка, то слева возле номера строки отображается тип ошибки (ошибка или предупреждение 1). При наведении курсора на тип ошибки отображается всплывающая подсказка с текстовым описанием.
- 5. На панели инструментов дизайнера модуля нажмите [ Сохранить ] ([ Save ]).


# Схема модели представления

Виды схем модели представления:

- Схема страницы записи раздела (пункт [ Модель представления страницы ] ([ Page view model ])).
- Схема страницы раздела с реестром и итогами (пункт [ Модель представления раздела ] ([ Section view model ])).
- Схема страницы детали с реестром (пункт [ Модель представления детали с реестром ] ([ Detail (list) view model ])).
- Схема страницы детали с полями ([ Модель представления детали с полями ] ([ Detail (fields) view model ])).

### Алгоритм разработки схемы:


- 1. <u>Перейдите в раздел [ Конфигурация ]</u> ([ Configuration ]) и выберите пользовательский <u>пакет</u>, в который будет добавлена схема.
- 2. На панели инструментов реестра раздела нажмите [ Добавить ] ([ Add ]) и выберите вид схемы модели представления.



3. В дизайнере модуля заполните свойства схемы.

#### Основные свойства схемы:

- [ Код ] ([ Code ]) название схемы (обязательное свойство). Должно содержать префикс (по умолчанию Usr ), указанный в системной настройке [ Префикс названия объекта ] (код [ SchemaNamePrefix ]), символы латинского алфавита и цифры.
- [ Заголовок ] ([ Title ]) локализуемый заголовок схемы (обязательное свойство).
- [ Пакет ] ([ Package ]) пользовательский пакет, в котором создается схема. Заполняется автоматически и недоступно для редактирования.
- [ *Родительский объект* ] ([ *Parent object* ]) родительский объект для текущего объекта. В выпадающем списке выберите родительский объект, свойства которого необходимо наследовать.
- [ Описание ] ([ Description ]) локализуемое описание схемы.



Для применения заданных свойств нажмите [ Применить ] ([ Apply ]).

**Панель свойств** позволяет изменить основные свойства схемы (кнопка  $\checkmark$ ) и задать дополнительные (кнопка  $^+$ ). Дополнительными свойствами являются [ *Локализуемые строки* ] ([ *Localizable strings* ]) и [ *Изображения* ] ([ *Images* ]).


- 4. В дизайнере модуля добавьте исходный код. Название модуля в функции define() должно совпадать с названием схемы (свойство [ *Код* ] ([ *Code* ]). Схема модели представления обязательно должна быть наследником базовой схемы BaseModulePageV2.
  - Если при написании кода допущена ошибка, то слева возле номера строки отображается тип ошибки (ошибка или предупреждение 🛕). При наведении курсора на тип ошибки отображается всплывающая подсказка с текстовым описанием.
- 5. На панели инструментов дизайнера модуля нажмите [ Сохранить ] ([ Save ]).

# Схема замещающей модели представления

Схемы **замещающих моделей представления** предназначены для расширения функциональности существующих схем. При этом существующие схемы также могут быть замещающими и принадлежать разным пакетам.


#### Алгоритм разработки схемы:

- 1. <u>Перейдите в раздел [ Конфигурация ]</u> ([ Configuration ]) и выберите пользовательский <u>пакет</u>, в который будет добавлена схема.
- 2. На панели инструментов реестра раздела нажмите [ Добавить ] —> [ Замещающая модель представления ] ([ Add ] —> [ Replacing view model ]).




### 3. В дизайнере модуля выберите родительский объект.

Чтобы модуль замещал раздел или страницу, в обязательном свойстве [ *Родительский объект* ] ([ *Parent object* ]) схемы укажите заголовок той базовой схемы модели представления, которую необходимо заместить. Например, для создания замещающей схемы раздела [ *Контакты* ] ([ *Contacts* ]) в качестве родительского объекта необходимо указать схему | ContactSectionV2 |. Для этого в поле [ *Родительский объект* ] ([ *Parent object* ]) свойств замещающей схемы необходимо начать вводить заголовок "Раздел контакты" ("Contacts section") и выбрать нужное значение из выпадающего списка.



После подтверждения выбранного родительского объекта остальные свойства будут заполнены автоматически.



Для применения заданных свойств нажмите [ Применить ] ([ Apply ]).

**Панель свойств** позволяет изменить основные свойства схемы (кнопка  $\checkmark$ ) и задать дополнительные (кнопка  $^+$ ). Дополнительными свойствами являются [ *Локализуемые строки* ] ([ *Localizable strings* ]) и [ *Изображения* ] ([ *Images* ]).

- 4. В дизайнере модуля добавьте исходный код. Название модуля в функции define() должно совпадать с названием схемы (свойство [ *Код* ] ([ *Code* ]).
  - Если при написании кода допущена ошибка, то слева возле номера строки отображается тип ошибки (ошибка или предупреждение 1). При наведении курсора на тип ошибки отображается всплывающая подсказка с текстовым описанием.
- 5. На панели инструментов дизайнера модуля нажмите [ Сохранить ] ([ Save ]).

# Объект

Объектный слой ORM (Object-relational mapping) в Creatio основан на объектах (Entity). Объект — это бизнес-сущность, которая на уровне серверного ядра позволяет объявить новый класс ORM-модели. На уровне базы данных создание объекта означает создание записи таблицы с таким же именем, как у созданного объекта, и с таким же набором колонок. То есть в большинстве случаев каждый объект в системе является системным представлением одной физической таблицы в базе данных.

Объект, как элемент конфигурации, представлен схемой, которая реализована соответствующим классом EntitySchema. Именно в схеме объекта описывается набор колонок, индексов и методов объекта.

#### Виды схем объектов:

- Базовые. Недоступны для редактирования, находятся в предустановленных <u>пакетах</u>. Базовые схемы могут замещаться пользовательскими.
- Пользовательские. Создаются при кастомизации, находятся в пользовательских пакетах.


Платформа Creatio не ограничивает количество колонок объекта. Количество колонок в объекте ограничивается максимально допустимым количеством столбцов в таблицах базы данных, которую использует клиент.

Объекты используются для back-end разработки (на языке C#) в приложении Creatio.

## Схема объекта

### Алгоритм разработки схемы:


- 1. <u>Перейдите в раздел [ Конфигурация ]</u> ([ Configuration ]) и выберите пользовательский <u>пакет</u>, в который будет добавлена схема.
- 2. На панели инструментов реестра раздела нажмите [ Добавить ]  $\longrightarrow$  [ Объект ] ([ Add ]  $\longrightarrow$  [ Object ]).



3. В дизайнере объекта заполните свойства схемы.


#### Основные свойства схемы:

- [ Код ] ([ Code ]) название схемы (обязательное свойство). Должно содержать префикс (по умолчанию Usr ), указанный в системной настройке [ Префикс названия объекта ] (код [ SchemaNamePrefix ]), символы латинского алфавита и цифры. Допустимая длина имени объекта 128 символов. На базах Oracle ниже версии 12.2 не допускаются к использованию объекты с длиной имени более 30 символов.
- [ Заголовок ] ([ Title ]) локализуемый заголовок схемы (обязательное свойство).




[ Родительский объект ] ([ Parent object ]) — родительский объект для текущего объекта.

Чтобы объект наследовал функциональность базового объекта, в свойстве [ Родительский объект ] ([ Parent object ]) схемы укажите код той базовой схемы объекта, функциональность которой необходимо наследовать. Например, для наследования функциональности базовой схемы вазевтент в поле [ Родительский объект ] ([ Parent object ]) свойств схемы необходимо начать вводить код вазевтент и выбрать нужное значение из выпадающего списка. После подтверждения выбранного родительского объекта к структуре объекта будут добавлены колонки, унаследованные от базового объекта.



Унаследованные колонки в структуре объекта



• [ Идентификатор ] ([ Id ]) — системная колонка, используемая в качестве первичного ключа в таблице базы данных (обязательное свойство). Заполняется автоматически после установки свойства [ Родительский объект ] ([ Parent object ]).


Поскольку объект в системе является представлением таблицы в базе данных, то он обязательно должен содержать колонку-идентификатор. Для установки значения свойства [ Идентификатор ] ([ Id ]) в качестве родительского объекта укажите один из базовых объектов системы или в выпадающем списке выберите пользовательскую колонку типа [ Уникальный идентификатор ] ([ Unique identifier ]). Добавление пользовательской колонки рассмотрено ниже. Если попытаться сохранить схему объекта без идентификатора, то система выдаст предупреждение.

4. Добавьте пользовательскую колонку в объект.

Алгоритм добавления в объект пользовательской колонки:

- а. В контекстном меню узла [ *Колонки* ] ([ *Columns* ]) структуры объекта нажмите  $^+$ .
- b. В выпадающем меню выберите тип колонки и задайте ее свойства.
  Для добавления колонки-идентификатора нажмите [ Другие ] —> [ Уникальный идентификатор ]

([ Other ] -> [ Unique identifier ]).




с. В дизайнере объекта заполните свойства добавляемой колонки.


Основные свойства добавляемой колонки:

- [ *Код* ] ([ *Code* ]) название колонки (обязательное свойство). Значение по умолчанию устанавливается дизайнером объекта и может быть изменено.
- [ Заголовок ] ([ Title ]) локализуемый заголовок колонки (обязательное свойство).
- [ Тип данных ] ([ Data type ]) тип данных, содержащихся в колонке. Значение по умолчанию устанавливается дизайнером объекта в зависимости от выбранной команды добавления колонки.
- [ Обязательное ] ([ Required ]) обязательность колонки. Выберите "На уровне приложения" ("Application Level"), поскольку колонка должна обязательно содержать значение.
- [ Значение по умолчанию ] ([ Default value ]) значение по умолчанию. Для установки значения по умолчанию нажмите ✓ и заполните поля:

- [Тип значения] ([Default value type]) выберите "Системная переменная" ("System variable").
- [ Системная переменная ] ([ System variable ]) выберите "Новый идентификатор" ("New Id"), поскольку идентификаторы должны быть уникальными.



• [ Режим использования ] ([ Usage mode ]) — выберите "Расширенный" ("Advanced").



### Режимы использования колонок, реализованные в Creatio IDE:

- [ Общие ] ([ General ]) стандартный режим колонок в приложении.
- [ Расширенный ] ([ Advanced ]) колонка отображается в конфигурации и доступна для

использования в приложении.

- [ Никогда ] ([ None ]) колонка отображается в конфигурации как системная и недоступна для использования в приложении.
- I. На панели инструментов дизайнера объекта нажмите [ *Coxpaнить* ] ([ *Save* ]) для временного сохранения изменений в метаданных.
- т. Добавьте индексы в объект.


Кроме колонок, в объект могут быть добавлены индексы, которые при публикации объекта будут автоматически созданы в таблице базы данных.

В блоке свойств [ *Поведение* ] ([ *Behavior* ]) установите признак [ *Индексируемая* ] ([ *Indexed* ]), если необходимо создать индекс по одной колонке. В системе по умолчанию справочные колонки являются индексируемыми.



## Алгоритм добавления составного индекса:

- а. Задайте название индекса. Для этого в контекстном меню элемента [  $\mathit{Индексы}$  ] ([  $\mathit{Indexes}$  ]) нажмите  $^+$  и в поле [  $\mathit{Kod}$  ] ([  $\mathit{Code}$  ]) укажите пользовательское название.
- b. Установите признак [ Уникальный ] ([ Unique ]) если для колонок индекса необходимо реализовать ограничение целостности (исключить возможность вставки повторяющихся комбинаций значений).
- с. Добавьте необходимые колонки в индекс. Для этого в блоке [ *Колонки индекса* ] ([ *Index Columns* ]) нажмите [ *Добавить* ] ([ *Add* ]), выберите колонку объекта и укажите направление сортировки.




- n. На панели инструментов дизайнера объекта нажмите [ *Сохранить* ] ([ *Save* ]) для временного сохранения изменений в метаданных схемы.
- о. На панели инструментов дизайнера объекта нажмите [ *Опубликовать* ] ([ *Publish* ]) для окончательного сохранения схемы и создания соответствующей таблицы в базе данных.

Для объекта можно установить **каскадную связь**. Она настраивается для колонки типа [ *Справочник* ] ([ *Lookup* ]).

**Алгоритм** добавления в объект колонки типа [ Справочник ] ([ Lookup ]):

- 1. В контекстном меню узла [ *Колонки* ] ([ *Columns* ]) структуры объекта нажмите  $^+$ .
- 2. Для добавления колонки типа [ Справочник ] ([ Lookup ]) нажмите [ Справочник ] ([ Lookup ]).



Каскадная связь настраивается в блоке свойств [ *Источник данных* ] ([ *Data source* ]) с помощью:

- признака [ Не контролировать целостность ] ([ Do not control integrity ]).
- опций пункта [ При удалении значения справочника ] ([ On lookup value deletion ]).

Рассмотрим каскадную связь на примере объекта [ Kontakt ] ([ Contact ]), который связан по справочной колонке [AccountId] с объектом [ Kontparent ] ([ Account ]). Для этого в поле [ Bufop объекта ] ([ Lookup ]) выберите [ Account ].

### Варианты настройки каскадной связи:


- Если **установлен признак** [ *Не контролировать целостность* ] ([ *Do not control integrity* ]), то удаление контрагента будет выполнено. При этом не будут удалены контакты, связанные с текущим контрагентом.
- Если **не установлен признак** [ Не контролировать целостность ] ([ Do not control integrity ]) и **выбрана опция** [ Блокировать удаление, если есть связанные записи в текущем объекте с этим значением ] ([ Block deletion if there are connected records in current object with this value ]), то удаление контрагента будет заблокировано, если присутствуют контакты, связанные с текущим контрагентом. В этом случае приложение выдаст предупреждающее сообщение. После подтверждения удаление контрагента будет выполнено. При этом не будут удалены контакты, связанные с текущим контрагентом.
- Если **не установлен признак** [ Не контролировать целостность ] ([ Do not control integrity ]) и **выбрана опция** [ Удалять записи из текущего объекта с этим значением ] ([ Delete records from current object with this value ]), то удаление контрагента будет выполнено вместе с удалением контактов, связанных с текущим контрагентом.

# Схема замещающего объекта

Схемы замещающих объектов предназначены для расширения функциональности существующих схем. При этом существующие схемы также могут быть замещающими и принадлежать разным пакетам.


### Алгоритм разработки схемы:

- 1. <u>Перейдите в раздел [ Конфигурация ]</u> ([ Configuration ]) и выберите пользовательский <u>пакет</u>, в который будет добавлена схема.
- 2. На панели инструментов реестра раздела нажмите [ Добавить ] —> [ Замещающий объект ] ([ Add ] > [ Replacing object ]).



3. В дизайнере объекта выберите родительский объект.

Чтобы объект замещал функциональность базового объекта, в обязательном свойстве [ Родительский объект ] ([ Parent object ]) схемы укажите название той базовой схемы объекта, функциональность которой необходимо заместить. Например, для замещения функциональности базовой схемы ВаѕеЕntity в поле [ Родительский объект ] ([ Parent object ]) свойств схемы необходимо начать вводить код ваѕеEntity ) и выбрать нужное значение из выпадающего списка. После подтверждения выбранного родительского объекта остальные свойства будут заполнены автоматически.



4. На панели инструментов дизайнера объекта нажмите [ Сохранить ] ([ Save ]) для временного

сохранения изменений в метаданных схемы.


5. На панели инструментов дизайнера объекта нажмите [ *Опубликовать* ] ([ *Publish* ]) для выполнения изменений на уровне базы данных. Результатом успешной публикации объекта являются созданные (или измененные) физические объекты в базе данных — таблица, столбцы, индексы.

# Исходный код

Схема [ *Исходный код* ] ([ *Source code* ]) используется для back-end разработки (на языке C#) в приложении Creatio.

## Алгоритм разработки схемы:

- 1. <u>Перейдите в раздел [ Конфигурация ]</u> ([ Configuration ]) и выберите пользовательский <u>пакет</u>, в который будет добавлена схема.
- 2. На панели инструментов реестра раздела нажмите [ Добавить ]  $\longrightarrow$  [ Исходный код ] ([ Add ]  $\longrightarrow$  [ Source code ]).




3. В дизайнере исходного кода заполните свойства схемы.

### Основные свойства схемы:

- [ Код ] ([ Code ]) название схемы (обязательное свойство). Должно содержать префикс (по умолчанию Usr ), указанный в системной настройке [ Префикс названия объекта ] (код [ SchemaNamePrefix ]), символы латинского алфавита и цифры.
- [ Заголовок ] ([ Title ]) локализуемый заголовок схемы (обязательное свойство).
- [ Пакет ] ([ Package ]) пользовательский пакет, в котором создается схема. Заполняется автоматически и недоступно для редактирования.
- [ Описание ] ([ Description ]) локализуемое описание схемы.

**Панель свойств** позволяет изменить основные свойства схемы (кнопка  $^{-}$ ) и задать дополнительные (кнопка  $^{+}$ ). Дополнительным свойством является [ *Локализуемые строки* ] ([ *Localizable strings* ]).



Для применения заданных свойств нажмите [ Применить ] ([ Apply ]).

- 4. В дизайнере исходного кода добавьте исходный код. Название класса, объявленного в исходном коде, должно совпадать с названием схемы (свойство [ *Koд* ] ([ *Code* ]).
- 5. На панели инструментов дизайнера исходного кода нажмите [ *Coxpaнuть* ] ([ *Save* ]) для временного сохранения изменений в метаданных схемы.
- 6. На панели инструментов дизайнера исходного кода нажмите [ *Опубликовать* ] ([ *Publish* ]) для выполнения изменений на уровне базы данных.