THE TAILOR'S WORKBOOK

JACKET & TROUSERS

テーラーを目指す人のための スーツ仕立て教本

採寸・型紙・裁断・縫製・仕上げ ―― 裏地あり／裏地なし



MEASURING · DRAFTING · CUTTING · CANVASSING · FINISHING

（表紙裏）

テーラーを目指す人のための
スーツ仕立て教本

ジャケットとトラウザーズ —— 裏地あり・裏地なし対応

家庭用ミシン PFAFF tipmatic 1027 で始める
道具選びから採寸・製図・仮縫い・本縫い・仕上げまで
歴史・名店・学習資料・コピー用採寸フォーム付き

はじめに ―― 本書の使い方

本書は「ミシンを手に入れたけれど、スーツのことは何も分からない」という地点から、紳士服仕立て職人（テーラー）を目指して学び始める人のための教本です。家庭で一着のジャケットとトラウザーズ（スラックス）を自分の手で作り上げること、そしてその先にある本格的なビスポーク（完全注文服）の世界の入り口に立つことを目標にしています。

テーラリングは、紙と鉛筆で行う**製図**、身体を読む**採寸**、布を立体に変える**アイロンワーク（くせ取り）**、そして膨大な**手縫い**の総合技術です。ミシンが受け持つのは全工程の一部にすぎません。最初の一着は思うように仕上がらないのが当たり前です。プロの世界でも「ズボン（トラウザーズ）で数年、上着でさらに数年」と言われるほど、反復が技術を作ります。焦らず、一工程ずつ確実に身につけていきましょう。

■ おすすめの進め方

1. **第1部**で歴史と名店を知り、「良いスーツとは何か」の目を養う。
2. **第2部**を見ながら道具と材料をそろえる（巻末のチェックリストが便利）。
3. **第3部**で採寸を練習し、採寸フォームに記録。まず**トラウザーズ**の製図とトワル（仮縫い用の試作）から。
4. **第4部**の手順でトラウザーズを1本仕上げる。次に**裏地なし（一重）ジャケット**、最後に**総裏・毛芯仕立てのジャケット**へ進む。
5. **第5部**の動画・書籍・学校で、本書の外へ学びを広げる。

■ 本書の約束ごと

- 寸法は**cm**表記です。英米の資料はインチ（1インチ＝2.54cm）が多いので換算に注意してください。
- 製図の数値は、胸囲96cm・胴囲82cmの標準体を例にした**学習用の基本式**です。実際の身体は一人ひとり違うため、必ず仮縫い（トワル）で確認・補正します。
- 価格は2026年時点の日本国内における**おおよその目安**です。店舗・為替・ブランドにより大きく変わります。
- 紹介するウェブサイトや動画は、URLが変わったり公開終了したりすることがあります。見つからない場合は名称で検索してください。
- PDFで閲覧する場合、目次の各項目と本文中の青字リンクはクリックで移動できます。各章の右上の「▲ 目次へ」で目次に戻れます。

> **印刷・製本のヒント**
> A4両面印刷・左綴じを想定し、ページの内側（綴じ側）の余白を広めにとっています。部の扉は右ページ（奇数ページ）から始まるよう白ページを入れてあります。採寸フォームは製本前に1部コピーしておくか、別ファイル `measurement_forms.pdf` を印刷すると、何枚でも記録用紙を作れます。

目　次

PDFで閲覧中は、各項目をクリックすると該当ページへ移動します。

はじめに ―― 本書の使い方 …… 5

第1部　テーラーの世界を知る …… 11

第1章　テーラーの歴史 …… 12

1-1　「仕立て屋」の誕生（中世〜16世紀） …… 12
1-2　英国紳士服の成立（17〜19世紀） …… 12
1-3　ラウンジスーツの誕生と20世紀 …… 12
1-4　イタリアとアメリカの仕立て …… 13
1-5　日本の洋服と注文服の歴史 …… 13
1-6　注文服の種類（ビスポーク・MTM・既製服） …… 13

第2章　世界と日本の名門テーラー …… 15

2-1　ロンドン・サヴィル・ロウ …… 15
2-2　イタリア …… 15
2-3　日本 …… 16

第2部　道具と材料 …… 17

第3章　PFAFF tipmatic 1027 を使いこなす …… 18

3-1　どんなミシンか …… 18
3-2　スーツ地を縫うための設定 …… 18
3-3　ミシンの役割と手縫いの役割 …… 19
3-4　手入れと点検 …… 19

第4章　型紙制作の道具 …… 20

第5章　裁断・縫製・プレスの道具 …… 21

5-1　裁ちばさみ（テーラーシアーズ）の長さ・大きさ …… 21
5-2　印付け・裁断の道具 …… 22
5-3　手縫いの道具 …… 22
5-4　アイロンとプレス道具 …… 22

第6章　生地選び・価格相場・必要な長さ …… 24

6-1　スーツ地の基礎知識 …… 24
6-2　生地の価格相場（2026年時点の目安） …… 24
6-3　必要な長さ（用尺） …… 25
6-4　最初の一着にかかる費用の目安 …… 25

第7章　芯地・裏地・副資材 …… 27

7-1　芯地（しんじ）―― スーツの「骨格」 …… 27
7-2　裏地 …… 28
7-3　副資材 …… 28

第3部　採寸と型紙 …… 29

第8章　採寸の方法 …… 30

8-1　採寸の準備と心得 …… 30
8-2　ジャケットの採寸箇所 …… 31
8-3　トラウザーズの採寸箇所 …… 32
8-4　ゆとり量（ヌード寸法と仕上がり寸法） …… 32

第9章　体型の観察と補正の考え方 **34**
9-1　観察するポイント 34

第10章　トラウザーズの製図 **35**
10-1　前パンツ 36
10-2　後ろパンツ 37
10-3　付属パーツと縫い代 37

第11章　ジャケットの製図 **39**
11-1　基礎線（枠） 40
11-2　後ろ身頃 41
11-3　脇身頃と前身頃 41
11-4　ラペルと衿 41
11-5　二枚袖 42
11-6　ジャケットの縫い代とその他のパーツ 43

第12章　仮縫い（トワル）とフィッティング **44**
12-1　トワルの作り方 44
12-2　チェックポイントと補正 44

第4部　裁断と縫製 **47**

第13章　地直し・裁断・印付け **48**
13-1　地直し（地のし） 48
13-2　型紙の配置（裁断配置図） 48
13-3　裁断 49
13-4　切りじつけ（印付け） 49

第14章　トラウザーズの縫製（裏地あり／なし） **50**
14-1　裏地あり・裏地なしの違い 50
14-2　縫製手順 50

第15章　ジャケットの縫製（総裏・背抜き・一重） **52**
15-1　裏地の種類と選び方 52
15-2　縫製の準備とくせ取り 52
15-3　前身頃と脇身頃 52
15-4　ポケット（フラップ付き両玉縁・箱ポケット） 53
15-5　毛芯の作成と据え付け（総毛芯） 53
15-6　組み立て（総裏） 54
15-7　背抜き・一重の場合の違い 55

第16章　手縫いの技法とアイロンワーク **56**
16-1　しつけ（仮止め） 56
16-2　基本の縫い方 56
16-3　八刺し（ハ刺し／パッドステッチ） 56
16-4　衿付け・裏地のまつり 57
16-5　はと目穴（キーホール・ボタンホール）の手かがり 57
16-6　くせ取り（アイロンワーク） 57

第17章　仕上げとよくある失敗 **58**
17-1　仕上げプレスのポイント 58
17-2　よくある失敗と対策 58

第5部　学び続けるために **59**

第18章　動画・ウェブサイト **60**
18-1　動画（YouTube など） 60
18-2　ウェブサイト・フォーラム 60

第19章　書籍・資料・学校 62
19-1　日本語の書籍 62
19-2　英語の専門書 62
19-3　学校・講座・資格 63
第20章　上達ロードマップ（12か月） 64

付録 65
付録A　採寸フォーム（コピー用） 66
付録B　用語集（日本語・英語・イタリア語） 70
付録C　道具・材料チェックリストと予算 72

PART I

第1部　テーラーの世界を知る

技術を学ぶ前に、紳士服がどのように生まれ、どんな職人たちが「型」を磨いてきたのかを知っておきましょう。歴史を知ると、なぜ衿がこの形なのか、なぜ袖口にボタンが並ぶのか、なぜ毛芯を手で刺すのか、すべての工程に理由があることが分かります。

▲目次へ

第 1 章

テーラーの歴史

1-1　「仕立て屋」の誕生（中世〜16世紀）

英語の tailor は、古フランス語の tailleur（「切る人」、動詞 tailler＝切る）に由来します。つまりテーラーの本質は「布を裁つ（cut）」技術にあります。現在でもサヴィル・ロウの工房では、型紙を引き布を裁つ**カッター（cutter）**が最上位の職人とされ、縫製を担う**テーラー（coat maker / trouser maker）**とは役割が分かれています。

14世紀ごろのヨーロッパでは、それまでのゆったりした筒形の衣服に代わり、身体の線に沿って裁断・縫製する衣服（プールポワン＝ダブレットなど）が登場しました。身体に合わせるには、平らな布を曲線で裁ち、縫い合わせて立体にする技術が必要です。各都市では仕立て職人のギルド（同業組合）が組織され、徒弟制度によって技術が受け継がれました。

1580年にはスペインのフアン・デ・アルセガ（Juan de Alcega）が、裁断図を掲載した書物『Libro de geometría, práctica y traça』を出版しています。仕立てが「幾何学」として記録され始めた、現存する最初期の資料の一つです。

1-2　英国紳士服の成立（17〜19世紀）

- **1666年**　英国王チャールズ2世が、宮廷での衣服として長い上着・ベスト（ヴェスト）・半ズボンの組み合わせを定めたと伝えられます。上着＋ベスト＋ズボンという**スリーピースの原型**とされる出来事です。
- **18世紀**　英国の地方貴族の乗馬・狩猟着が、機能的で装飾の少ない男性服の流れを作ります。毛織物産業の発展とともに、良質なウールを立体的に「くせ取り」して形作る英国の技術が育ちました。
- **19世紀初頭**　ボー・ブランメル（George "Beau" Brummell, 1778–1840）が、派手な装飾ではなく**完璧なフィット・上質な生地・清潔さ**で装う美学を広めます。ここから「仕立ての良さこそが紳士のおしゃれ」という価値観が定着しました。
- **19世紀**　テープメジャーの普及と、胸囲などを基準に各部寸法を割り出す**比例式（プロポーション）製図法**が発達。仕立ては勘から体系的な技術へと進化し、多くの裁断教本が出版されました。
- **ロンドン・メイフェア**のサヴィル・ロウ（Savile Row）周辺に注文服店が集まり、「ビスポーク（bespoke）」の聖地となります。bespoke は「（生地が客によって）話し済み＝予約済み」の意とされます。

1-3　ラウンジスーツの誕生と20世紀

19世紀の正装はフロックコートや燕尾服でした。19世紀後半、くつろぎ着として上着とズボンを同じ生地で仕立てた**ラウンジスーツ**が生まれ、20世紀に入るとこれがビジネスの標準服となります。今日の「スーツ」の直接の祖先です。夜のくつろぎ着として作られた短い上着はディナージャケット（米国ではタキシード）へと発展しました。

20世紀前半のロンドンでは、仕立て師フレデリック・ショルテ（Frederick　Scholte）が胸と肩甲骨まわりに適度なゆとり（ドレープ）を持たせた**ドレープカット（ロンドンカット）**を確立し、ウィンザー公（エドワード8世）らに愛用されました。この系譜は現在のアンダーソン＆シェパードに受け継がれています。

1-4　イタリアとアメリカの仕立て

- **ナポリ**：1930年代以降、英国の仕立てを南イタリアの暑い気候と気質に合わせて軽く柔らかく解釈。肩パッドを薄くし袖山にギャザー状のいせを入れる**スパッラ・カミーチャ（シャツ袖）**、胸ポケットの**バルカ（舟形）**、前ダーツを裾まで通す仕立てなどが特徴です。
- **ローマ・ミラノ**：カラチェニ（Caraceni）一門に代表される、構築的で優雅なシルエット。
- **フィレンツェ**：リヴェラーノ（Liverano & Liverano）などが知られる、英国とナポリの中間的なスタイル。
- **アメリカ**：ダーツのない寸胴な「サックスーツ」が既製服として普及。大量生産・サイズ規格化の技術は、のちの既製服産業の基礎になりました。

1-5　日本の洋服と注文服の歴史

- **幕末（1859年〜）**　横浜・長崎などの開港により外国人居留地に洋服店ができ、日本人職人が修業を始めます。
- **1872年（明治5年）11月12日**　太政官布告により、政府の礼服が洋服と定められました。これにちなみ11月12日は**「洋服記念日」**とされています。
- **明治〜昭和前期**　官吏・軍人・実業家を中心に洋服が普及し、東京・銀座、神戸、横浜などに注文服店（テーラー）が次々に開業。銀座の髙橋洋服店（明治期創業）や壹番館洋服店（1930年創業）など、現在まで続く老舗が生まれます。
- **戦後〜1960年代**　スーツは注文で作るのが当たり前の時代。町ごとにテーラーがあり、多くの職人が活躍しました。
- **1970年代以降**　既製服（レディメイド）の普及で町のテーラーは減少。一方で、パターンオーダー、イージーオーダー、フルオーダー（ビスポーク）という段階的な注文服のかたちが定着します。
- **2000年代以降**　ナポリやロンドンで修業した日本人テーラーが帰国して独立する例が増え、日本の手仕事の注文服は海外からも高く評価されています。

1-6　注文服の種類（ビスポーク・MTM・既製服）

種類	型紙	仮縫い	主な製法	価格の目安（スーツ上下）
既製服（レディメイド）	標準サイズの量産型紙	なし	工場縫製・接着芯中心	2万〜20万円
パターンオーダー	ゲージ服（サンプル）から選び部分修正	なし	工場縫製	3万〜10万円
イージーオーダー（MTM）	既存型紙を個人寸法で補正	なし／簡易	工場縫製（一部手縫い）	5万〜20万円

フルオーダー／ビスポーク	一人ひとりに一から製図	1〜3回	総毛芯・手縫い中心	25万〜100万円以上

本書で学ぶのは、いちばん上流にある**ビスポークの考え方**（自分で採寸し、一から製図し、仮縫いで補正して仕立てる）です。家庭では工程を一部簡略化しますが、原理は同じです。

第 2 章

世界と日本の名門テーラー

名店のスタイルを知ることは、自分が作りたいスーツの「理想像」を持つことにつながります。店頭やウェブサイトの写真、職人のインタビュー動画などで、肩・胸・ウエスト・衿の形をよく観察してください。創業年などは各社の公表情報に基づく一般的な記述で、諸説ある場合があります。

2-1　ロンドン・サヴィル・ロウ

名称	概要とスタイル
Henry Poole & Co ヘンリー・プール（1806年）	サヴィル・ロウの草分けとされる老舗。王室や各国の要人を顧客に持ち、ディナージャケットの誕生に関わった店として知られる。日本の明治期の要人とも縁が深い。端正で格調高い英国の正統。
Gieves & Hawkes ギーヴス＆ホークス（18世紀）	軍服・海軍服の仕立てに起源を持つ。「サヴィル・ロウ1番地」に店を構える。構築的で凛としたシルエット。
Huntsman ハンツマン（1849年）	乗馬服から発展。高く構えた肩、絞ったウエスト、1つボタンの「ハンツマン・カット」で有名。生地の質にも厳格。
Anderson & Sheppard アンダーソン＆シェパード（1906年）	ショルテ直系のドレープカット。柔らかな肩、胸のゆとり、高いアームホールで「動きやすく、美しい」スーツの代名詞。
Dege & Skinner デージ＆スキナー（1865年）	家族経営を続ける老舗。軍服・乗馬服・シャツなど幅広い。
Norton & Sons ノートン＆サンズ（1821年）	狩猟・旅行服の伝統。現オーナーのパトリック・グラントは書籍『The Savile Row Suit』（邦訳『あたらしい紳士服の教科書』）の著者。
Edward Sexton ほか	1960〜70年代に強い肩と広いラペルで一世を風靡した「ニュー・ブリード」の系譜。サヴィル・ロウには現在も数十軒の工房が並ぶ。

2-2　イタリア

名称	概要とスタイル
Rubinacci ルビナッチ（ナポリ）	1930年代に「ロンドン・ハウス」として始まった、ナポリ仕立ての象徴的な店。軽く柔らかな仕立て、豊富な生地アーカイブ。
Cesare Attolini / Kiton アットリーニ／キートン（ナポリ）	ナポリの伝説的テーラー、ヴィンチェンツォ・アットリーニの技術を受け継ぐ高級既製・注文服。手縫いを多用した高級既製服の頂点として知られる。
A. Caraceni / Caraceni カラチェニ（ローマ→ミラノ）	20世紀初頭ローマで創業した一門。構築的で優雅な「イタリアン・ビスポーク」の代表格。

Liverano & Liverano リヴェラーノ（フィレンツェ）	アントニオ・リヴェラーノによるフィレンツェの名店。長いラペルとすっきりしたウエスト。日本にも拠点がある。

2-3　日本

日本には、明治から続く老舗から海外修業帰りの若い工房まで、多くの優れたテーラーがあります。代表的な例を挙げます（いずれも東京・銀座の老舗）。

名称	概要
髙橋洋服店	明治期創業とされる銀座の老舗。代々の職人技を受け継ぐ。
壹番館洋服店	1930年（昭和5年）創業。英国仕立てを基本とする日本の注文服の代表的存在。
銀座テーラー	老舗の注文服店。夜間の技術者養成講座「日本テーラー技術学院」を運営（第19章参照）。

名店から学ぶコツ

実際に注文するのが難しくても、店頭での相談、展示会、職人の講演や「仮縫い見学」のイベントなどで、本物の仕立てを間近に見る機会があります。また、古着店でビスポークやハンドメイドの上着を手に取り、内側の始末（星止め、まつり、ボタンホール、裏地のキセなど）を観察するのも非常に良い勉強になります。

PART II

第2部　道具と材料

良い道具は技術を助け、悪い道具は上達を妨げます。とくに**ハサミ・アイロン・アイロン台（馬）**の3つは、ミシン以上に仕上がりを左右します。ここでは「最初にそろえるもの」と「上達してから買い足すもの」を分けて紹介します。

▲目次へ

第 3 章

PFAFF tipmatic 1027 を使いこなす

3-1　どんなミシンか

PFAFF（パフ）はドイツのミシンメーカーで、tipmatic（ティップマチック）1027は1980年代に西ドイツで製造された家庭用の電子制御ミシンです。金属製の堅牢なボディ、**フリーアーム**（筒状の部分を縫うための細い腕）、全回転釜を備え、直線・ジグザグ・伸縮（ストレッチ）縫い・オーバーロック風の縫い目などを持ちます。古い機種ですが、整備された個体は今でもウールのスーツ地を十分に縫える力を持っています。

> **まず取扱説明書を入手しましょう**
>
> 英語版の取扱説明書（27ページ、tipmatic 1025と共通）がオンラインで公開されています（例：manua.ls/pfaff/tipmatic-1027/manual）。糸掛け・下糸巻きの手順は動画でも確認できます（YouTubeで「PFAFF 1027 Tipmatic threading」と検索）。お手元の個体の機能（上送り機構の有無、ボタンホール方式など）は必ず説明書と実機で確認してください。

3-2　スーツ地を縫うための設定

素材・工程	針（130/705 H 規格）	糸	縫い目の長さ
ウールのスーツ地（中厚）	#80〜#90（11〜14番）	ポリエステル #50〜#60、または絹ミシン糸 50番	2.5〜3.0mm
厚手フランネル・ツイード	#90〜#100	ポリエステル #50（または #30）	3.0mm
裏地（キュプラ・ポリエステル）	#65〜#75、またはマイクロテックス針	ポリエステル #60〜#90	2.0〜2.5mm
ポケット布（スレキ）・芯地	#80〜#90	ポリエステル #60	2.5mm
しつけ（仮止め）ミシン	表地に合わせる	同上	4.0mm以上（最大）

- **針は家庭用ミシン規格「130/705 H」**を使います（シュメッツ、オルガンなど）。1着ごと、または8時間程度の使用で交換するのが目安です。
- 本番の前に、必ず**同じ生地の端切れを2枚重ねて試し縫い**し、上糸・下糸の調子（糸の交わる位置が布の中央にあるか）を確認します。
- ウールは縫い縮みしやすいので、押さえ圧を調節できる場合はやや弱めに。布を引っ張らず、手は「送りに添えるだけ」にします。
- 上送り（デュアルフィード）機構がある機種では、裏地や柄合わせの際に使うと上下のずれが減ります。ない場合は、**しつけ**や**ピンを細かく打つ**ことで対応します。

3-3　ミシンの役割と手縫いの役割

ミシンで縫う工程	手で行う工程（本格仕立て）
身頃・袖・パンツの縫い合わせ／ダーツ／玉縁ポケットの土台／裏地の縫い合わせ／ウエストベルト／前開きのファスナー付け／パイピング	切りじつけ（印付け）／毛芯の八刺し（ハ刺し）／衿の八刺し・衿付け／星止め（ステッチ）／袖付けのいせ込み調整／裏地のまつり／ボタンホールのかがり（はと目穴）／ボタン付け／裾のまつり

家庭用ミシンで作れるボタンホールは「直線型」です。ジャケット前端のボタンホールは、本格的には絹の穴糸で手かがりする**はと目穴（キーホール）**にします（16-5参照）。パンツの前開き・内ポケットなど見えない箇所はミシンのボタンホールで十分です。

3-4　手入れと点検

- 使用後は針板を外して送り歯と釜まわりの**糸くず・ほこり**をブラシで除く。ウールは繊維くずが多く出ます。
- 注油は取扱説明書の指定箇所にミシン油を**1滴ずつ**。差しすぎると布を汚します。注油後は端切れを縫って油を出し切る。
- 長年使われていない中古機は、モーター・ベルト・配線の劣化があり得ます。一度ミシン店で**オーバーホール**（目安1〜2万円）を受けると安心です。
- 補助として、縫い代の始末に**ロックミシン**（3本糸または4本糸）があると裏地なしの服で便利ですが、必須ではありません。テーラーの伝統的な始末であるパイピング（15-7）なら、家庭用ミシンだけでより美しく仕上がります。

▲目次へ

第 4 章

型紙制作の道具

製図は「正確な直線・直角・なめらかな曲線」を引く作業です。最初は家庭用の道具でかまいませんが、**定規類だけは精度の良いもの**を選びましょう。

道具	用途・選び方	価格の目安
方眼定規（50cm）	平行線・縫い代線を引く基本の定規。透明で5mm方眼のもの。30cm も1本あると便利。	800〜2,000円
直角定規（テーラースクエア／曲尺）	L字型の大きな定規。前中心・背中心に対して直角を正確に出す。長辺60cm×短辺30cm程度。紳士服製図の必需品。	2,000〜6,000円
カーブ定規（Dカーブ・ヒップカーブ）	袖ぐり・衿ぐり・股ぐり用の小さなカーブ（Dカーブ／アームホールカーブ）と、脇線・ヒップ線用の長いカーブ（ヒップカーブ）。	各1,000〜3,000円
メジャー（テープメジャー）	150cm、ガラス繊維入りで伸びないもの。製図用とは別に**採寸専用**を1本。片面インチのものは英語資料を読むとき便利。	300〜1,500円
製図用紙	ハトロン紙（半透明・788×1091mm）またはロール模造紙。最終型紙は**厚紙（マニラボール・型紙用ボール紙）**に写すと何度でも使える。	1枚50〜200円
鉛筆・シャープペンシル	0.5mmのHか2H（線が太らない）。補正線用に赤・青の色鉛筆。	数百円
ルレット	型紙の線を下の紙に写す歯車状の道具。	300〜1,000円
文鎮（ウェイト）	紙・布を押さえる。2〜4個。	1個500〜2,000円
紙切りハサミ・カッター	**布用ハサミとは必ず別にする**（紙を切ると刃が鈍る）。	数百〜2,000円
穴あけパンチ・型紙フック	型紙をまとめて吊るし保管する。顧客ごとに一式を保存するのはテーラーの基本。	数百〜1,000円
縮尺定規（1/4・1/5）	ノートの上で縮小製図を練習するときに使う。製図の暗記に有効。	500〜1,500円
製図台・作業台	90×180cm 程度、高さ85〜90cm（立ったまま腰が曲がらない高さ）。家庭では大きなベニヤ板＋カッティングマットでも代用可。	—

第 5 章

裁断・縫製・プレスの道具

5-1　裁ちばさみ（テーラーシアーズ）の長さ・大きさ

テーラーにとってハサミは「自分の手の延長」です。布をテーブルから持ち上げずに、**下刃をテーブルに付けたまま**長いストロークで裁つことで、布がゆがまず正確に切れます。そのため紳士服用のハサミは刃が長く重いのが特徴です。




図5-1　裁ちばさみのサイズの比較

全長	重さの目安	向いている人・用途
240mm	約200〜250g	手の小さい人、薄地・婦人服・小物。紳士服には少し短い。
260mm	約250〜300g	**最初の1本におすすめ**。スーツ地も十分に裁て、手が疲れにくい。
280mm	約300〜400g	手が大きめの人。スーツ地全般、厚地のコート地も。
300mm（12インチ）	約400〜600g	紳士服の職人が多く使う長さ。長い直線を少ない回数で裁てる。
12〜14インチ以上（英国式シアーズ）	約0.6〜1kg以上	サヴィル・ロウのカッターが使う大型の鋳鉄製シアーズ。重さで厚地を一気に裁つ。慣れが必要。

■ 選び方と扱い方

- **日本製の鍛造裁ちばさみ**（例：庄三郎、増太郎などの銘柄）は切れ味・耐久性ともに定評があり、研ぎ直して一生使えます。260mmで1万円前後〜、300mmで1.5万円前後〜が目安。
- **海外ブランド**：ウィス（Wiss・米）、ギンガー（Gingher・米）、クレッツァー（Kretzer・独）、プレマックス（Premax・伊）など。英国式の大型シアーズは中古で探す人も多い。
- 実際に握って、**親指と人差し指〜中指が自然に収まり、刃先まで噛み合わせが均一**なものを選ぶ。左利き用もある。
- 布以外（紙・糸の束・テープ）は絶対に切らない。使用後は乾いた布で拭き、ときどき刃の合わせ目にミシン油をごく少量。切れ味が落ちたら専門の研ぎ師に依頼（数千円）。

・そのほか、**糸切りばさみ（握りばさみ）**と、細部の切り込み用に刃先の鋭い**小型ハサミ（15cm前後）**があると便利。

5-2　印付け・裁断の道具

道具	用途・選び方	価格の目安
テーラーチョーク（チャコ）	粘土質の板チョーク。白・黄・青など。ウールに型紙を写す基本道具。角を薄く削って細い線を引く。英国のハンコック（Hancock's）製が有名。	1枚100〜300円
チャコ削り器	チョークの角を立てる。	300〜800円
チャコペンシル	細部用。消えるタイプは熱で消えることがあるので試してから。	200〜500円
しつけ糸	綿のしつけ糸（「しろも」など）。切りじつけ・仮縫い・しつけに大量に使う。	1かせ300〜800円
まち針（シルクピン）	細く長いもの。ウールに跡が残りにくい。	300〜800円
目打ち・リッパー	角を出す・ほどく。	各300〜1,000円
文鎮	型紙を布の上で押さえる（ピンより布がずれにくい）。	—

5-3　手縫いの道具

・**手縫い針**：英国式の**ビトウィーン（Between）針 7〜9号**は短くしなやかで、テーラーが八刺しやまつりに使う定番。和針なら「くけ針」の中〜細。

・**指ぬき**：テーラーは**頭のない輪型の指ぬき**を中指にはめ、指の側面で針を押す。慣れると圧倒的に速く、手が疲れません。

・**糸**：絹の手縫い糸（9号程度）・**絹穴糸（16号）**はボタンホール用・ボタン付け用。ポリエステルの手縫い糸でも練習は可。

・**蜜蝋（ミツロウ）**：糸に通してからアイロンで押さえると、糸が絡まず強くなる。

5-4　アイロンとプレス道具

テーラリングの半分はアイロンワークだと言われます。ウールは**湿気・熱・圧力**で縮めたり伸ばしたりして形を作ることができます（16-6 くせ取り）。

道具	用途・選び方	価格の目安
アイロン	重く（1.5kg以上）、底面が平らで温度が安定するもの。家庭用スチームアイロンでも可。上達したら**業務用の吊り下げボトル式スチームアイロン**（約2kg）が理想。	5,000〜3万円
アイロン台	大きく硬めのもの。立ち作業用の脚付き。	3,000〜1万円
仕上げ馬（馬）	肩・衿・ラペルなど立体部分をプレスする台。	3,000〜1.5万円
袖馬	袖や細い筒をプレスする小型の台。	2,000〜6,000円

まんじゅう（テーラーズハム）	胸の丸み・ダーツ先・腰回りを丸くプレスする楕円形のクッション。	2,000〜5,000円
プレスボード・たたき板（クラッパー）	木製。縫い代を割った後に叩いて蒸気と熱を閉じ込め、薄く鋭く仕上げる。ポイントプレッサー付きのものが便利。	3,000〜1万円
当て布	綿の当て布（てかり防止）。ウールの当て布もあると良い。	数百円
霧吹き・水刷毛	部分的に湿らせる。	数百円

▲目次へ

第 6 章

生地選び・価格相場・必要な長さ

6-1　スーツ地の基礎知識

種類	特徴	初心者への適性
梳毛（そもう／ウーステッド）	長い繊維を平行にそろえた糸で織る。表面が滑らかで張りがあり、ビジネススーツの主流（サージ、ギャバジン、トロピカル等）。	◎（中肉のもの）
紡毛（ぼうもう／ウーレン）	短い繊維も含む膨らみのある糸。フランネル、ツイード、サキソニーなど。くせ取りがよく効き、縫い目が目立たない。	◎　縫いやすく形を作りやすい
リネン・コットン	夏向き。くせ取りがほとんど効かない。シワになりやすい。	△　一重ジャケット向き
ウール混（ポリエステル混など）	安価で丈夫。アイロンでの成形が効きにくい。	○　練習用
モヘア混・高番手（Super 150's 以上）	光沢・軽さが魅力だが、滑りやすく繊細で扱いが難しい。	×　上達後に

■ 生地の重さ（目付）

スーツ地は1mあたりの重さ（g/m、生地幅150cm）で表すことがあります。英国では1ヤードあたりのオンス（oz）表記も使われます。

- **230〜260g/m**：春夏向け。軽く涼しいが、縫製・プレスで形が崩れやすい。
- **260〜320g/m**：オールシーズン。**初めての一着に最適**。
- **320〜400g/m以上**：秋冬向け、フランネル・ツイードなど。くせ取りがしやすい。

■ 最初の一着の生地選び

1. **無地か目立たない織り柄**（ストライプ・チェックは柄合わせが難しい）。
2. **中間色**（ミディアムグレー、ネイビー、ブラウン）。黒は印や縫い目が見えにくく、白っぽい色はチョークが消えにくい。
3. **中肉・ややマットなウール100%**（Super 100's〜120's程度、または紡毛のフランネル）。
4. 買う前に端を少し指でつまみ、シワの戻りと**ほつれにくさ**を確認する。

6-2　生地の価格相場（2026年時点の目安）

生地の区分	例	1mあたり（幅150cm）
練習用：シーチング・ブロード（トワル用綿）	仮縫い用の試作	300〜800円
練習用：ウール混・ポリエステル混スーツ地	手芸店・生地問屋のバーゲン品	800〜2,500円

国産ウール（尾州など）中価格帯	尾州（愛知・岐阜）産の梳毛・紡毛	3,000〜8,000円
国産ウール 高級	老舗機屋のブランド生地	8,000〜1.5万円
イタリア製 中〜高級	ヴィターレ・バルベリス・カノニコ、レダ、エルメネジルド・ゼニア、ロロ・ピアーナ等	8,000〜3万円以上
英国製（マーチャント・ミル）	ホーランド＆シェリー、ハリソンズ、ドーメル（仏）、フォックス・ブラザーズ等	1万〜4万円以上
端切れ・アウトレット・オークション	残反、ヴィンテージ生地	数百〜数千円（当たり外れあり）

どこで買うか

- 都市部の生地問屋街（東京・日暮里繊維街、大阪・船場など）では、スーツ地を1m単位で購入でき、端切れの掘り出し物もあります。
- オンラインの生地店（尾州の機屋直販、輸入生地専門店）では、生地見本（スワッチ）を取り寄せられる店もあります。
- 高級インポート生地は「着分（ちゃくぶん）」＝1着分の長さ（約3.0〜3.5m）単位で売られることが多いです。

6-3　必要な長さ（用尺）

生地幅**150cm**、身長170〜175cm・標準体の場合の目安です。身長が高い、体格が大きい、柄合わせが必要、ダブルブレスト、パンツの裾をダブルにする場合は**＋20〜30cm**見込みます。地直し（13-1）で縮むことも考え、迷ったら多めに買いましょう。

アイテム	表地（150cm幅）	裏地（約90〜122cm幅）	その他
ジャケット（シングル）	1.6〜1.9m	総裏 1.6〜1.8m／背抜き 1.0〜1.2m（袖裏含む）	毛芯 0.6〜0.8m、接着芯 1m、スレキ 0.3m
トラウザーズ	1.2〜1.5m	膝裏 0.6〜0.7m（裏地ありの場合）	スレキ 0.5m、ベルト芯、ファスナー18cm
スーツ上下（2ピース）	3.0〜3.3m	2.2〜2.5m	上記の合計
3ピース（ベスト付き）	3.5〜3.8m	2.8〜3.2m	—
トワル（仮縫い用シーチング）	上下で約3.5m	—	110cm幅の場合

※英国の注文服店では2ピースで約3.0〜3.5ヤード（約2.75〜3.2m）が目安とされることが多い。

6-4　最初の一着にかかる費用の目安

項目	練習用スーツ	本番スーツ（国産ウール）
表地	3,000〜7,000円	1.2万〜2.5万円
トワル用シーチング	1,500〜2,500円	（練習時のものを流用）

裏地・芯地・スレキ・テープ	3,000〜6,000円	6,000〜1.2万円
ボタン・ファスナー・前カン・肩パッド	1,000〜2,000円	3,000〜1万円（本水牛ボタン等）
糸類（ミシン糸・しつけ糸・穴糸）	1,500〜3,000円	2,000〜4,000円
合計（道具代を除く）	**約1〜2万円**	**約2.5〜5万円**

第 7 章

芯地・裏地・副資材

7-1　芯地（しんじ）――スーツの「骨格」

ジャケットの胸と前身頃の内側には芯地が入っており、これが胸の立体感、ラペルの美しい返り、着用による型崩れの防止を担います。どの芯をどう据えるかで、仕立ての「格」が分かれます。




図7-1　毛芯仕立ての胸の構成（前身頃の内側）

芯の種類	素材・用途	価格の目安
毛芯（ヘアクロス）	ウールや綿のたて糸に、獣毛（馬の尾毛・山羊毛など）をよこ糸に織り込んだ芯。弾力があり、くせ取りで立体になる。前身頃全体（総毛芯）または胸部（半毛芯）に使う。	1,500〜4,000円/m
胸増し芯（バス芯）	馬毛の多い硬めの芯。胸の膨らみと肩の張りを作る。毛芯の上に重ねる。	2,000〜5,000円/m
フェルト・ドミット	胸増し芯の上に重ね、肌あたりを柔らかくし毛芯のチクチクを防ぐ。	1,000〜2,000円/m
接着芯	熱で接着する芯。見返し・ポケット口・袖口・裾・衿などの部分補強に使う。たて糸・よこ糸入りの織物タイプ（ウーブン）がスーツ地に合う。	500〜1,500円/m
衿芯（カラーメルトン・衿キャンバス）	地衿（裏衿）にメルトン（フェルト状の毛織物）を使い、衿キャンバスと八刺しで合わせる。	メルトン 1,500〜3,000円/0.3m
伸び止めテープ	綿・麻の平織りテープ（約1cm幅）。返り線、前端、袖ぐり、ポケット口が伸びないよう押さえる。	300〜800円/巻

■ 仕立て方の3段階

方式	構成	長所・短所

接着芯仕立て	前身頃全体に接着芯。胸に増し芯を部分的に追加することも。	早く簡単。ただし胸が平板で、経年で気泡（剥がれ）が出ることも。**最初の一重ジャケット向け**。
半毛芯（ハーフキャンバス）	前身頃に接着芯＋胸からラペルにかけて毛芯をフリーで据える。	ラペルの返りが自然で立体的。工数とのバランスが良い。**2着目以降におすすめ**。
総毛芯（フルキャンバス）	前身頃全体に毛芯をしつけで据え、ラペルを手で八刺し。接着芯はほぼ使わない。	ビスポークの標準。身体になじみ、長く美しい。工数が多く、技術が必要。

7-2　裏地

- **キュプラ**（旭化成「ベンベルグ」など）：吸湿性・放湿性が高く、静電気が起きにくく滑りが良い。**紳士服の裏地の定番**。800〜2,500円/m程度。
- **ポリエステル**：安価で丈夫、蒸れやすい。練習用に。300〜800円/m。
- **袖裏**：伝統的に白地に細いストライプの袖裏地を使う店も多い（腕の通りを良くする）。
- **スレキ（ポケット布）**：綿の目の詰まった丈夫な布。ポケット袋・パンツの腰裏に使う。500〜1,000円/m。

7-3　副資材

資材	内容	価格の目安
ボタン	ジャケット前：直径20mm前後（ボタンの規格で32型前後）×2〜3個、袖：15mm前後（24型前後）×8〜10個、パンツ：15mm×4〜6個。本水牛・ナット（コロゾ）が上質、練習は樹脂で。	1個20〜1,500円
肩パッド	薄手（0.5〜1cm）のナチュラルショルダー用から、厚手の構築的なものまで。	1組300〜2,000円
袖綿（ゆき綿・スリーブヘッド）	袖山の内側に付け、袖山を丸くふっくら見せる。	1組200〜800円
ファスナー	パンツ用の金属ファスナー18〜20cm（例：YKK）。ボタンフライにする場合は不要。	200〜600円
前カン（かぎホック）	パンツのウエスト留め。	100〜400円
ベルト芯（インサイドベルト）	パンツのウエストベルトの芯。滑り止め付きのものもある。	300〜1,000円/m
靴擦れテープ	パンツの裾の内側後ろに付け、靴との擦れから守る。	200〜500円
力布	パンツの股の補強布（スレキで代用可）。	—

PART III

第3部　採寸と型紙

注文服の価値は「その人だけの型紙」にあります。正確な採寸、体型の観察、基本式による製図、そして仮縫いでの補正 —— この4つのサイクルを何度も回すことで、型紙は本人の身体に近づいていきます。採寸結果は巻末の採寸フォームに記録しましょう。


▲目次へ

第 8 章

採寸の方法

8-1　採寸の準備と心得

- 採寸される人は**薄手のシャツとふだんのパンツ**（ベルトは外す）で、ふだん履く靴を履いて、楽な姿勢で立ってもらいます。胸ポケットの中身は出しておきます。
- メジャーは**きつくも緩くもなく**、身体に沿って水平に当てます。周囲寸法は指1本が入る程度。
- 測る人は相手の**斜め横**に立ち、正面から覗き込まない。手早く、声をかけながら測ります。
- 数値は**0.5cm単位**で記録。左右差がある箇所（袖丈・肩の高さ）は両側を測ります。
- ウエスト位置を示すために、細いゴムかひもを胴の一番細い位置（へその少し上）に巻いておくと、背丈・股上などが正確になります。
- 同じ寸法を**2回**測り、差が1cm以上あればもう一度。自分の採寸を自分でするのは難しいので、家族や友人に協力してもらいましょう。



番号は採寸順。⑩首回り ⑪股上 ③腹囲 などは本文参照

図8-1　主な採寸箇所（番号は採寸フォームと共通）

8-2　ジャケットの採寸箇所

No.	項目	測り方	標準例
①	胸囲（B）	腕を下ろした状態で、脇の下を通り胸の最も高い位置を水平に一周。肩甲骨の上も通す。	96
②	胴囲（W）	胴の最も細い位置を水平に一周（ジャケット用）。	82
③	腹囲	おなかの最も出ている位置を水平に一周。出腹体型の判断に使う。	86

④	尻囲（H）	お尻の最も出ている位置を水平に一周。ポケットの中身は空に。	96
⑤	肩幅	左右の肩先（肩の骨の外端：肩峰点）の間を、首の付け根（後ろ首の第7頸椎）を通る曲線に沿って測る。	44
⑥	背幅	左右の腕の付け根（背中側の腋のしわの上端）の間を水平に。腕は自然に下ろす。	40
—	胸幅	前側の腕の付け根の間を水平に。	37
⑦	背丈	後ろ首の付け根（第7頸椎）から、ウエストに巻いたひもまで。	45
⑧	着丈	後ろ首の付け根からジャケットの裾にしたい位置まで。目安は「腕を下ろして指を軽く曲げたとき裾が手のひらに収まる」か、**身長÷2－10〜12cm**（お尻がほぼ隠れる長さ）。	74
⑨	袖丈	肩先から肘を通って手首の骨の先（親指の付け根から2〜3cm上）まで。シャツの袖が1〜1.5cm見える長さにする。**左右とも**測る。	60
⑩	首回り	首の付け根を一周（シャツの衿のサイズ）。	39
—	上腕囲	腕の付け根付近の最も太い位置。袖幅の基準。	31
—	手首回り	手首のくるぶしの位置。袖口寸法の参考（腕時計をする側は＋1cm）。	17

8-3　トラウザーズの採寸箇所

No.	項目	測り方	標準例
—	ウエスト（パンツ用）	実際にパンツを履く位置（腰骨の少し上が目安。ジャケット用の胴囲より低い位置になることが多い）を一周。	82
④	尻囲（H）	ジャケットと共通。	96
⑪	股上	椅子に浅く腰掛けて背筋を伸ばし、体側でウエスト位置から座面までを垂直に測る。製図には＋1cm程度。	26
⑫	パンツ総丈（脇丈）	体側のウエスト位置から、靴を履いた状態で床から2〜3cm上（かかと側）まで。	102
⑬	股下	股の付け根から裾の位置まで（脚の内側）。または総丈－股上で計算して検算する。	76
⑭	ワタリ（もも回り）	太ももの最も太い位置（股の付け根付近）を一周。	58
⑮	膝回り	膝の中央を一周（細身のパンツを作るときの下限の確認）。	38
—	裾口	希望寸法（仕上がり一周）。クラシックで42〜46cm、細身で36〜40cm。	42

8-4　ゆとり量（ヌード寸法と仕上がり寸法）

採寸値は身体そのものの寸法（ヌード寸法）です。服は動くための**ゆとり**を加えて仕上がり寸法を決めます。

部位	ジャケット（クラシック）	ジャケット（細身）	トラウザーズ
胸囲	＋16〜18cm	＋12〜14cm	—

胴囲	＋12〜16cm	＋8〜10cm	＋1〜2cm
尻囲	＋8〜12cm	＋6〜8cm	＋4〜6cm（ノープリーツ）／＋6〜10cm（タック入り）
上腕／ワタリ	＋7〜9cm	＋5〜6cm	ワタリ＋8〜12cm

▲目次へ

第 9 章

体型の観察と補正の考え方

同じ胸囲96cmの人でも、姿勢・肩の傾き・お腹やお尻の出方はさまざまです。テーラーは寸法だけでなく、**横から・後ろから身体を観察**して型紙を補正します。採寸フォームのシルエットに、気づいたことを描き込みましょう。

9-1　観察するポイント

観察箇所	体型の分類	型紙への影響
姿勢	反身体（胸を張り上体が後ろに反る）／屈身体（猫背・前かがみ）	反身：前丈を長く、後ろ丈を短く。屈身：後ろ丈を長く（背中のふくらみ）、前丈を短く。
肩	いかり肩／なで肩／左右差	肩線の傾斜を変更。左右差は低い側に肩パッドを足すか、型紙を左右別に。
首	前傾／首が太い・短い	衿ぐりと衿の位置。前傾は後ろ衿ぐりを深く、衿が浮く（衿抜け）の原因に。
胸	鳩胸／扁平	胸のゆとりと毛芯の膨らみ量。
腹	出腹（腹囲が胸囲に近い）	前身頃に「腹ぐせ」（腹ダーツ・前丈の追加）。パンツは前股上を長く。
尻	出尻／平尻（扁平）	パンツの後ろ股上（尻ぐり）の傾きと長さ、後ろ股ぐり出の量。
脚	O脚／X脚、ふくらはぎの発達	パンツのクリース位置と裾の落ち方。
腕	前振り（腕が前寄りに下がる）／後ろ振り	袖の付け位置（ピッチ）。仮縫いで確認する最重要ポイントの一つ。

写真を残す

正面・側面・背面の全身写真を、カメラを腰の高さに置いてまっすぐ撮っておくと、後で体型を見直すのに役立ちます（本人の了解を得て、個人情報として大切に保管しましょう）。

▲目次へ

第１０章

トラウザーズの製図

最初の製図はトラウザーズから始めます。パーツが少なく、身体との関係が分かりやすいからです。ここでは**ノープリーツ（タックなし）・後ろダーツ1本**の基本形を示します。下の例は W82・H96・股上26・股下76 の場合です。




図10-1　トラウザーズの基本製図（前・後ろ／縫い代なし）

10-1　前パンツ

1. **基礎線**　縦に長い線（前折り山線＝クリースの仮の線）を引き、直角にウエストラインを引く。そこから**股上（26）**下がった位置に股上線（わたり線）、股上線から股下の長さ（76）下がった位置に裾線。

2. **ヒップライン**　股上線から**股上÷3**（約8.7）上がった位置に引く。
3. **膝線**　股上線から**股下÷2－5**（33）下がった位置。
4. **前ヒップ幅**　ヒップライン上に**H/4＋0.5**（24.5）を取り、前中心線（脇と反対側）を垂直に引く。
5. **前股ぐり出**　股上線上で前中心線から外へ**H/16＋0.5**（6.5）出す。この点が股の先端（前股ぐり点）。
6. **クリース**　股上線上で「脇線の点」から「前股ぐり点」までの中点を通る垂直線が、正式な前折り山線。裾・膝の幅はこの線を中心に左右均等に振り分ける。
7. **ウエスト**　前中心線をウエストラインで1cm内側へ入れ、そこから脇へ**W/4＋0.5**（21）を取る。タック（プリーツ）を入れる場合は、1本なら＋3cm、2本なら＋5cmを加える。
8. **股ぐり線**　前中心線のヒップラインから下を、股上線との角の二等分線上に約3cmの点を通って前股ぐり点まで、なめらかなカーブで結ぶ（Dカーブを使う）。
9. **膝幅・裾幅**　裾幅は**裾口÷2－1**（20）、膝幅は裾幅＋2（22）。クリースを中心に振り分ける。
10. **脇線・股下線**　ウエスト〜ヒップ〜膝〜裾を、ヒップカーブでなめらかにつなぐ。股下線は前股ぐり点から膝へ、内側にややくぼむカーブ。

10-2　後ろパンツ

1. **前パンツを写す**　前パンツの基礎線（クリース・各横線）をそのまま別紙に写す。後ろは前より大きくなる。
2. **後ろヒップ幅**　ヒップラインで、前の脇線から外へ1.5出した点を後ろの脇点とし、そこから**H/4＋1.5**（25.5）を取った点が後ろ中心のヒップ点。
3. **後ろ中心（尻ぐり）の傾き**　ウエストラインで後ろ中心を**2.5内側**に入れ、**3.5上げる**。この点とヒップ点を結んだ線が後ろ中心線。傾きは出尻なら大きく、平尻なら小さくする。
4. **後ろ股ぐり出**　股上線を1cm下げ、後ろ中心ヒップ点の垂線から外へ**H/8－1**（11）出す。後ろ股ぐり線は前よりも深く大きなカーブ。
5. **ウエスト**　後ろ中心の上端から脇へ**W/4＋1.5＋ダーツ量1.5**（24）を取る。ウエスト線は後ろ中心で直角になるように描く。ダーツは長さ10〜11cm。
6. **膝幅・裾幅**　前よりそれぞれ＋2（膝24・裾22）をクリース中心に振り分ける。
7. **股下線の長さ**　後ろ股下線は前股下線より**0.5〜1cm短く**なるように描き、縫う前にアイロンで伸ばして合わせる（くせ取り）。これで後ろの太もも裏にきれいな丸みができる。

10-3　付属パーツと縫い代

- **ウエストベルト**：長さ＝ウエスト＋持ち出し分（約4cm）＋縫い代、幅は仕上がり3.5〜4cm×2＋縫い代。後ろ中心で分けておくと寸法直しが容易。
- **前立て（見返し）・持ち出し**：長さはファスナー＋3cm程度、幅4cm（持ち出しは二つ折りで幅4cm）。

- **脇ポケット**：斜めポケット（脇線からウエストで4cm内側、口の長さ16〜17cm）。袋布（スレキ）と向こう布（表地）を作る。
- **後ろポケット**：両玉縁ポケット、口の長さ13〜14cm、ウエストから6〜7cm下。

場所	縫い代	メモ
ウエスト	1.5cm	—
脇・股下	2cm	股下は寸法直し用に後ろ側を多めにすることも
後ろ中心（尻ぐり）	ウエストで3〜4cm→股で1cm	ウエストの出し入れ用の「くり代」
前股ぐり	1cm	—
裾（シングル）	4〜5cm	仮縫いで丈を確定させてから切る
裾（ダブル）	折り返し幅×2＋4cm	折り返し4cmなら約12cm

▲目次へ

第１１章

ジャケットの製図

紳士ジャケットは、**後ろ身頃・脇身頃・前身頃**の3つのパーツからなる「3パネル構成」が英国・日本の標準です。前身頃と脇身頃の間に切替を入れることで、ウエストの絞りとヒップのふくらみを作ります。下の例は、胸囲B96・背丈45・着丈74・肩幅44 のシングル2つボタン、ノッチドラペルです。





図11-1　ジャケット各部の名称



例：B96（胸囲ゆとり16cm）・背丈45・着丈74（単位cm、縫い代なし）

図11-2　ジャケット身頃の基本製図（縫い代なし）

11-1　基礎線（枠）

1. **横幅**　製図上の半身胸囲＝**（B＋16）÷2**（56）。左端を背中心、右端を前中心とする長方形を描く。
2. **胸囲線**　上端（後ろ首の付け根の高さ）から**B/6 ＋ 9.5**（25.5）下がった位置。
3. **ウエストライン**　上端から**背丈**（45）。**ヒップライン**はそこから20下。**裾線**は**着丈**（74）。

4. **背幅線・胸幅線**　背中心から**B/6 ＋ 4.5**（20.5）の位置に背幅線、前中心から**B/6 ＋ 3**（19）の位置に胸幅線を、上端から胸囲線まで垂直に引く。間の16.5が腕の付け根の幅（袖ぐり幅）になる。

11-2　後ろ身頃

1. **後ろ衿ぐり**　幅**B/12 ＋ 1**（9）、高さ2.5でネックポイントを決め、背中心へなめらかなカーブ。
2. **後ろ肩線**　背中心から**肩幅÷2 ＋ 1**（23）の位置で、ネックポイントから約5下がった点を肩先とする（肩傾斜は約20°。いかり肩・なで肩で調整）。後ろ肩線の長さを測っておく（約14.9）。
3. **背中心**　肩甲骨の下（上端から約12）からしぼり始め、ウエストで2cm、裾で1.5cm内側に入れる。
4. **後ろ袖ぐり**　肩先から背幅線に接して下り、胸囲線の約6上で後ろ身頃と脇身頃の切替点とする。
5. **後ろの切替線**　切替点からウエストで背幅線より約1.1内側へ。裾は少し外へ広げる（ヒップのふくらみ）。センターベントを付ける場合は背中心の裾から約25上まで持ち出しを付ける。

11-3　脇身頃と前身頃

1. **袖ぐり底**　胸囲線より約1cm下を袖ぐりの最下点とする（ジャケットはシャツより袖ぐりを低く）。ただし低すぎると腕が上がらないので仮縫いで確認。
2. **脇身頃**　後ろの切替点から袖ぐり底を通り、胸幅線から約2〜3cm後ろの袖ぐり上の点まで。ウエストで後ろ側・前側とも約1〜2cmずつしぼり、裾はヒップに沿って広げる（パーツ同士は裾で重なってよい）。
3. **前衿ぐり・前肩線**　前中心から**B/12**（8）の位置にネックポイント（後ろより1.5低い）。前肩先は胸幅線から1.5外側、ネックポイントから約6下がった位置。前肩線は**後ろ肩線より0.7〜1cm短く**し、後ろ肩をいせ込む。
4. **前袖ぐり**　肩先から胸幅線に接して袖ぐり底へ。
5. **前ダーツ**　腰ポケットの位置から胸囲線の約5下まで、ウエストで1.5cm。ポケット口で横に切り込み、腹ぐせ（おなかの丸み）を作る仕立て方もある。
6. **打ち合わせと前端**　前中心から2cm外側が前端。**返り止まり（第1ボタン）**はウエストラインの約1cm上、第2ボタンは11cm下。前裾は後ろより1.5〜2cm下げ、第2ボタンの下から丸くカット（カッタウェイ）。
7. **ポケット位置**　腰ポケットはウエストラインから8〜9cm下、口の長さ15〜16cm、前方をわずかに上げる。胸ポケットは胸囲線の約2cm上、口10〜11cm、幅2.4〜2.6cm、脇側をやや下げる。

11-4　ラペルと衿

1. **返り線**　返り止まりと、ネックポイントから肩線を延長して2cm外へ出した点を結ぶ。ラペルはこの線を山にして外側へ折り返る。

2. **ラペルを描く**　まず返り線の内側（身頃側）に「着たときに見えるラペルの形」を描く。ラペル幅は返り線から直角に**8〜9cm**（時代と体格で7〜10cm）。ゴージライン（衿刻みの線）の高さ、ノッチの角度もここで決める。

3. **反転して写す**　描いたラペルを返り線で折り返して写すと、型紙上の前端の外側に出たラペルの形になる（図11-2）。

4. **衿（上衿）**　返り線を上へ延長し、そこへ平行に後ろ衿ぐり寸法を取る。衿腰（首に沿って立つ部分）2.5〜3cm、衿羽根（外側に折れる部分）3.8〜4.5cm。後ろ中心で羽根が衿腰を1cmほど覆う幅にする。衿の外回りが足りないと衿が首から浮き、多すぎると首に沿わない。衿は仮縫いで最も補正の多い部分の一つ。

11-5　二枚袖



袖山のいせ量の目安：ウールで3〜4cm

図11-3　二枚袖（外袖・内袖）

1. 身頃の前後の袖ぐり寸法（AH）を測る（例：約50cm）。
2. **袖山高**はおよそ**AH/3 ＋ 1**（約17.5）。**袖幅**（外袖＋内袖の合計）は上腕囲＋7〜9cm（約38〜40）。
3. 袖丈は採寸値（肩パッドを入れる場合は＋0.5〜1cm）。肘線は袖山の頂点から約33cm。

4. 外袖は肘の後ろで丸みを持たせ、内袖は細く。袖口幅は仕上がり一周27〜29cm（片側13.5〜14.5）。
5. 袖山の曲線の長さが、身頃の袖ぐり寸法より**3〜4cm長く**なるようにする。この差を「いせ込み」で袖山に収め、袖山の丸みを作る。
6. 袖口のあき（ボタン部分）は外袖・内袖の後ろ側の縫い目に、長さ約10〜11cm。本切羽（実際に開くボタンホール）にするかどうか決めておく。

11-6　ジャケットの縫い代とその他のパーツ

場所	縫い代	メモ
背中心	2〜2.5cm	ウエストの出し入れ用
脇・切替	1.5〜2cm	—
肩	1.5〜2cm	—
袖ぐり・衿ぐり・前端・ラペル	1cm	—
裾・袖口	4cm	—
袖の縫い目	1.5〜2cm	後ろ側は袖丈直し用に多め

その他のパーツ：見返し（前端から肩まで、ラペル部分は幅8〜10cm、裾で5〜6cm）、表衿・地衿、ポケットのフラップ・玉縁布・袋布（スレキ）、内ポケットの玉縁、裏地（身頃と同じ形に「きせ（ゆとりのたたみ代）」を加える）。

▲目次へ

第 1 2 章

仮縫い（トワル）とフィッティング

製図したらすぐに本番の生地を裁ってはいけません。必ず安価な綿のシーチングで**トワル（試作）**を作り、着せて補正します。ビスポークでは、本番の生地を粗裁ちして芯を据えた状態で行う「仮縫い」を1〜3回行います。

12-1　トワルの作り方

1. 型紙の出来上がり線をシーチングに写し、縫い代を**3cm**ほど多めに付けて裁つ。
2. 地の目線・ウエストライン・胸囲線・ヒップライン・クリース線も布に描いておく（ゆがみが一目で分かる）。
3. 粗い針目のミシン（4〜5mm）か手のしつけで縫い合わせる。縫い代は外側に出しても良い（ピンで調整しやすい）。
4. ジャケットのトワルには、前身頃に接着芯を貼るか胸に厚紙状の芯を仮に付け、肩パッドも入れて実物に近づける。衿は片側だけで良い。袖は片袖（右）だけ付けて比較する。

12-2　チェックポイントと補正

症状	主な原因	補正の方向
衿が首から離れる（衿抜け・衿が浮く）	背中の丈不足、首の前傾、衿の外回り過剰	後ろ衿ぐりを下げる・背丈を足す／衿の外回りを詰める
背中に横じわ（首の下）	背中が長すぎる、反身体	背中心の上部をつまんで丈を詰める
首の付け根から肩先へ斜めじわ	肩傾斜が合っていない（いかり肩・なで肩）	肩先を上げる／下げる
前の裾が開く（前が逃げる）	前丈不足、反身体、出腹	前肩から前丈を足す、腹ぐせを入れる
前の裾が重なりすぎる	屈身体、前丈過剰	前丈を詰める、後ろ丈を足す
袖にねじれじわ（前または後ろから斜めに）	袖の付け位置（ピッチ）が腕の振りと合っていない	袖山の頂点を前または後ろへずらして付け直す
腕が上がらない・脇がつる	袖ぐりが低すぎる・大きすぎる	袖ぐりを高く小さく（意外だが高い方が動ける）
パンツの後ろ太ももに斜めじわ（股から膝へ）	後ろ股ぐりが足りない／後ろ股下の伸ばし不足	後ろ股ぐり出を足す、後ろ中心の傾きを調整
パンツの前股に横じわ	前股上が長すぎる／前股ぐり出が多すぎる	前股ぐりを浅く
お尻の下にたるみ	平尻なのに後ろ股上が長い	後ろ中心の傾きを小さく、後ろ股上を詰める
クリースが靴の中心に落ちない	O脚・X脚、クリース位置の誤り	クリースの位置を左右に移す

補正は「つまむ・切り開く」で記録

着た状態で余る箇所はピンでつまみ、足りない箇所は布に切り込みを入れて開き、その量を測ります。補正量と位置を仮縫い記録票に書き、型紙に反映させてから、もう一度トワルを作るのが確実です。補正は一度に全部やらず、**大きな問題（バランス・肩）から順に**。

PART IV

第4部　裁断と縫製

いよいよ本番の生地に鋏を入れます。ここでは**トラウザーズ**、続いて**ジャケット**の縫製手順を、裏地あり・裏地なしの違いも含めて解説します。各工程の終わりに「縫ったらすぐアイロン」を徹底してください。テーラーは**一縫い一アイロン**と言います。

▲目次へ

第１３章

地直し・裁断・印付け

13-1　地直し（地のし）

ウールは蒸気で縮む性質があります。地直しをせずに縫うと、仕上げのプレスや着用中の雨で縮み、形が崩れます。

1. 生地の裏から全体に霧を吹くか、湿らせた綿布を重ねて、**アイロンを浮かせ気味にスチームを当てる**（押し付けない）。
2. 布目（たて糸とよこ糸）が直角になるよう、手で引いて整える。耳と直角に裁った端がゆがんでいれば斜めに引いて直す。
3. 平らな台の上で完全に乾かし、冷めるまで動かさない。

※購入時に「スポンジング済み」とされた生地でも、端切れでスチームを当てて縮み具合を試しておくと安心です。裏地は低温のドライアイロンでしわを伸ばす程度に。

13-2　型紙の配置（裁断配置図）




図13-1　スーツ上下の裁断配置の例（150cm幅・二つ折り）

- すべての型紙の**地の目線を耳（生地の端）と平行**に置く。1〜2mmのずれも仕上がりのねじれにつながる。
- 起毛のある生地（フランネル・ベルベット等）や光沢の方向がある生地は、すべてのパーツを**同じ向き（上下）**に置く（「一方向裁ち」）。
- ストライプやチェックは、前中心・背中心・脇・ポケット・衿で柄が合うように配置する（用尺が増える）。
- 大きなパーツから置き、小さなパーツ（玉縁・フラップ・持ち出し）は残りに。**余り布は捨てずに保管**（後の修理・補正に使う）。

13-3　裁断

1. 生地を中表に二つ折りにして、耳をそろえ、文鎮で型紙を押さえる。
2. テーラーチョークで型紙の周囲（出来上がり線）をなぞり、方眼定規で**縫い代線**を平行に描く。
3. 裁ちばさみの**下刃をテーブルに付けたまま**、布を持ち上げずに長いストロークで縫い代線を裁つ。身体の位置を移動しながら、常に刃が自分の正面にくるように。
4. 合印（ノッチ）は縫い代に3mmの切り込みを入れるか、チョークで印を付ける。

13-4　切りじつけ（印付け）

チョークの印は時間が経つと消え、表から見えません。テーラーは**切りじつけ（tailor's tacks / thread marking）**で、2枚の布に同時に糸の印を付けます。

1. しつけ糸を2本取りにし、出来上がり線の上を**2〜3cm間隔で、ゆるみを持たせて**縫う（糸を引ききらず、ループを残す）。角やカーブ、合印は細かく。
2. 縫い終わったら、針目の間の渡り糸を中央で切る。
3. 上の布をそっと持ち上げ、2枚の間の糸を中央で切る。両方の布に短い糸の束が残り、これが印になる。
4. 糸が抜けないように、表からアイロンで軽く押さえる。

▲目次へ

第 1 4 章

トラウザーズの縫製（裏地あり／なし）

14-1　裏地あり・裏地なしの違い

	裏地なし（一重）	裏地あり（前膝裏）
構成	表地のみ。縫い代をロックミシン・ジグザグ、または**パイピング**で始末。	前パンツの内側に、ウエストから膝下（膝線の下10〜15cm）までの**膝裏**を付ける。後ろは裏なしが一般的。
長所	軽く涼しい。工程が少ない。春夏・リネン・コットン向き。	膝が出にくく（膝抜け防止）、滑りが良く、透け防止にもなる。秋冬・ウールの標準。
注意点	縫い代の始末が内側から見えるので丁寧に。	膝裏は表地より少し短く、ゆとりを持たせて付ける。

14-2　縫製手順

1. **くせ取り**　後ろパンツの股下線を、ももの裏の位置で**アイロンで伸ばし**、同時に脇側のヒップ下を少し縮めて、お尻の丸みと太もも裏のカーブを作る。前パンツは膝のあたりをわずかに縮める程度。左右同じように行う（16-6）。

2. **縫い代の始末**　裏地なし：脇・股下・股ぐりの縫い代をパイピングかロックで始末。裏地あり：前パンツに膝裏を重ね、周囲をしつけで止めてから表地と一緒に始末する。

3. **後ろダーツ**　ダーツを縫い、後ろ中心側へ倒してアイロン。ダーツ先はまんじゅうの上で丸くプレス。

4. **後ろポケット（両玉縁）**　口の裏に接着芯を貼り、玉縁布を上下に縫い付け、中央を切り開いて両端を三角に切り込み、玉縁を裏へ返して整える。袋布（スレキ）を付け、口の両端の三角を縫い止める（15-4と同じ技法）。必要に応じてボタンホールとボタン。

5. **前の脇ポケット（斜め）**　ポケット口に伸び止めテープを付け、袋布と見返しを縫い付けて表に返し、端から0.5cmに押さえミシンかステッチ。向こう布を付けた袋布を重ね、袋の底を縫う（袋縫い）。ウエストと脇の位置で前パンツに仮止めする。

6. **脇線**　前と後ろを中表に合わせ、ポケットの袋布をよけて縫い、縫い代を割る（袖馬の上で）。袋布の脇側を後ろの縫い代にまつるか縫い付ける。

7. **股下線**　前と後ろの股下を合わせて縫う。伸ばした後ろ股下が前に合うよう、膝より上は後ろ側をややいせ気味に。縫い代を割る。

8. **前開き（ファスナー比翼）**　左前に前立て（見返し）を縫い付け、ファスナーの片側を前立てに縫う。右前に持ち出しを付け、ファスナーのもう一方を持ち出しに縫う。表から前立てのステッチ（いわゆる「J字ステッチ」）をかけ、ファスナー下に閂（かんぬき）止め。

9 **股ぐり（尻ぐり）**　左右のパンツを中表に合わせ、前股ぐりのファスナー止まりから股を通って後ろ中心のウエストまで、2回縫う（力がかかるため）。後ろ中心の縫い代は割る（くり代を残す）。股の内側に**力布**を付けて補強。

10 **ウエストベルト**　ベルト芯を表ベルトに付け、パンツのウエストに縫い付ける。ベルト裏（スレキまたは専用の腰裏テープ）で内側を始末し、ベルトループ（幅1cm×6〜7本）をはさむ。

11 **留め具**　ウエストに前カン（かぎホック）、持ち出しの裏にボタンとボタンホール。ボタンフライの場合は前立てにボタンホールを4〜5個。

12 **裾上げ**　仮縫いで決めた丈で裾線を引く。シングルは**前より後ろを1〜1.5cm長く**斜めに（かかとに向かって長く）。裾の内側後ろに靴擦れテープを付け、まつり縫い（奥まつり・千鳥がけ）で止める。ダブルは折り返し幅3.5〜4.5cm、両脇を数か所糸で止める。

13 **仕上げプレス**　当て布をし、クリース線を前・後ろとも整えてプレス（後ろクリースはヒップ下までで止める）。ウエスト・ポケット口を丸い面でプレスして完成。

> **はじめは「サイドアジャスター」や「ベルトレス」も検討**
> ベルトループの代わりに、ウエストの脇に尾錠（サイドアジャスター）を付ける英国式のクラシックなデザインもあります。ウエストの寸法調整がしやすく、仮縫いで合わせきれなかった数cmを吸収できます。

▲目次へ

第 1 5 章

ジャケットの縫製（総裏・背抜き・一重）

15-1　裏地の種類と選び方

	総裏（フルライニング）	背抜き（半裏）	一重（裏地なし／アンコン）
構成	身頃・袖すべてに裏地	前身頃・脇の上部と袖に裏地。背中は裏地なしか肩回りだけ	裏地なし（袖だけ裏を付けることが多い）
季節	秋冬・通年	春夏・通年	盛夏
見た目	内側がすっきり、形が安定	軽さと形の両立	最も軽く柔らかい。縫い代の始末がそのまま見える
難しさ	普通（裏地付けの工程が多い）	やや難（背の縫い代始末）	**実は難しい**（すべての縫い代とポケット袋を美しく始末する必要）
芯	総毛芯・半毛芯	半毛芯・接着芯	芯を極力減らす（前端と衿に軽い芯）

はじめは「**一重または背抜きの接着芯仕立て**」でジャケット全体の流れを経験し、その後「**総裏・毛芯仕立て**」に挑戦するのがおすすめです。以下では最も本格的な総裏・総毛芯の手順を基本に、背抜き・一重の場合の違いを15-7にまとめます。

15-2　縫製の準備とくせ取り

1. **裁断と印付け**　表地・裏地・芯地を裁ち、表地は切りじつけで出来上がり線、ポケット位置、返り線、ボタン位置を印す。
2. **前身頃のくせ取り**　胸の位置を**縮めて（いせて）**ふくらみを作り、ウエスト部分の前端寄りを伸ばし、肩線を少し伸ばす。袖ぐりの胸側は縮めて、くぼみ（前肩の落ち込み）に沿わせる。
3. **後ろ身頃のくせ取り**　肩甲骨の位置を縮めてふくらみを作り、背中心のウエストを伸ばしてくびれに沿わせる。
4. **袖のくせ取り**　外袖の前側の縫い目を肘のあたりで伸ばし、後ろ側の肘をいせて、腕の自然な曲がりに沿わせる。

15-3　前身頃と脇身頃

1. **前ダーツ**　ダーツを縫い、縫い代を切り開いて割る。ダーツ先はまんじゅうの上で丸くプレスする。
2. **前身頃と脇身頃をつなぐ**　切替線を縫い、縫い代を割る。ウエスト部分は縫い代に切り込みを入れると平らになる。
3. **腰ポケット口の補強**　ポケット口の裏に細い接着芯（または麻の補強布）を当てる。

15-4　ポケット（フラップ付き両玉縁・箱ポケット）

■ 腰ポケット（フラップ付き両玉縁）

1. **フラップを作る**　表フラップ（表地）と裏フラップ（裏地）を中表に縫い、表に返して、表地がわずかに（1mm）裏側へ控えるように整えてプレス。仕上がり幅5〜5.5cm。
2. **玉縁布を縫う**　ポケット口の線の上下に、玉縁布をそれぞれ**口線から4〜5mm離して**平行に縫う（上下2本の縫い目の長さと端を正確にそろえる）。上側の縫い目にフラップをはさむ。
3. **切り開く**　2本の縫い目の中央を切り、両端は**縫い目の端ぎりぎりまでY字（三角）に**切り込む。ここが最も緊張する工程。
4. **玉縁を整える**　玉縁布を裏へ引き出し、上下の玉縁がそれぞれ4〜5mmの幅で口を埋めるように折ってしつけ。両端の三角を玉縁布と一緒に返し縫いで止める。
5. **袋布を付ける**　スレキの袋布を玉縁布に縫い付け、向こう布（表地の帯）を付けて、袋の周囲を縫う。

■ 胸ポケット（箱ポケット）

1. 箱布（表地）に芯を貼り、両端を出来上がりに折って形を作る。
2. 箱布をポケット口の下側に、袋布をポケット口の上側に縫い付け、中央を切り開いて両端に切り込む。
3. 箱布を起こし、両端を表から見えないように**手でまつる**か、細かく星止めで止める。ナポリ風にするなら、箱を舟形（バルカ）に湾曲させる。

15-5　毛芯の作成と据え付け（総毛芯）

1. **毛芯を裁つ**　毛芯を前身頃の型紙から、前端・衿ぐり・肩・袖ぐりの出来上がり線どおり（縫い代なし）に、脇は脇身頃との切替の少し手前まで裁つ。胸のダーツ・肩のダーツ（切り込みを入れて開く）で立体を作る。
2. **胸増し芯・フェルトを重ねる**　胸増し芯を胸の位置に重ね、さらにフェルト（ドミット）を重ねて、ミシンで粗く千鳥に縫う、または手で八刺しをして一体化する（図7-1）。
3. **アイロンで立体に**　まんじゅうの上で、胸のふくらみに沿うよう蒸気をかけて形を作り、冷めるまで置く。
4. **身頃に据える**　前身頃の裏に毛芯を重ね、まんじゅうの上で**身頃の胸のふくらみに毛芯を沿わせながら**、縦方向に数列、大きな針目のしつけで据え付ける。表地が芯よりわずかに余る（ゆとりがある）状態が理想。
5. **ラペルの八刺し**　返り線を境に、ラペル部分の毛芯に**八刺し**（16-3）をする。ラペルを手の上で**返り線に沿って丸く巻きながら**刺すことで、ラペルが自然に外へ返る「返りぐせ」が付く。返り線から外へ向かって列を重ね、針目は返り線側を細かく、外側を大きく。

6. **返り線のテープ（ブライドルテープ）**　返り線の0.5cm身頃側に、麻・綿の伸び止めテープを**胸の部分で0.5〜1cmほど引き気味に**付け、両端をまつる。胸元の浮きを防ぎ、ラペルが胸にぴたりと沿う。

7. **前端のテープ**　毛芯の縁を出来上がり線で整え、前端・ラペルの縁に伸び止めテープを付ける（ラペル先端と裾の丸みは軽く引く）。

> **半毛芯・接着芯の場合**
> **半毛芯**：前身頃全体に薄い接着芯を貼り、胸からラペル・肩にかけての毛芯（胸増し付き）だけを上記の要領で据える。ラペルの八刺しは同じ。
> **接着芯**：前身頃・見返し・衿に接着芯を貼る。胸の立体感を出したい場合は、胸増し芯だけを接着芯の上に手で止める。ラペルには接着芯の上から返り線テープを付け、アイロンで返りぐせを付ける。

15-6　組み立て（総裏）

1. **見返しを付ける**　見返しを前身頃に中表に重ね、ラペル部分では**見返しにゆとり（いせ）**を持たせてしつけ（ラペルが外へ返るため、表側になる見返しの方が多く必要）。前端を縫う。

2. **縫い代を整えて返す**　縫い代を段違いに切りそろえ（グレーディング）、角を落とし、表に返す。ラペル部分は**見返しが1mm外へ出るように**、返り止まりより下は**表身頃が1mm外へ出るように**控えて、しつけをかけてプレス。

3. **前端の星止め**　前端・ラペルの縁から5〜7mm内側に、**星止め（ピックステッチ）**を手で入れる（ラペルは見返し側、返り止まりより下は表側から）。縫い目が小さな点として表に現れるのが手縫いの証。

4. **背中心・ベント**　後ろ身頃の背中心を縫って割る。ベントを付ける場合は持ち出しを整える。

5. **脇（後ろと脇身頃）を縫う**　縫って割る。

6. **肩を縫う**　後ろ肩線を前肩線に**いせ込みながら**縫う（後ろ肩の肩甲骨の膨らみに沿わせる）。縫い代を割り、毛芯の肩部分を後ろ身頃の縫い代にまつる。

7. **裾と袖口の始末**　裾の折り代に接着芯か芯布を入れ、出来上がりに折って千鳥がけ。

8. **裏地を作る**　裏身頃を縫い合わせる。背中心には**1.5〜2cmのきせ（ゆとりのたたみ）**を入れ、裏地が表地を引っ張らないようにする。見返しと前裏地を縫い合わせ、内ポケット（両玉縁）を作る。

9. **裏地を付ける**　見返しの縁から裏地を身頃に重ね、脇・肩の縫い代にしつけで止める。裾の裏地は表裾から1.5〜2cm上で、1cmのきせを取ってまつる。

10. **衿を作る**　地衿（衿メルトン＋衿キャンバス）を八刺しで合わせ、アイロンで**首に沿うよう外回りを伸ばし、衿腰側を縮めて**立体にする。表衿（表地）を地衿にかぶせ、周囲を折り込んでまつる。

11. **衿を付ける**　表衿を見返しの衿ぐりにミシンで縫い付け、ゴージライン（衿刻み）をきれいに合わせる。地衿は身頃の衿ぐりに**手で細かくまつり付ける**（伝統的な英国式）。

12 **袖を作る**　外袖と内袖の前側の縫い目を縫って割る。袖口のあき（本切羽にする場合はボタンホール位置）を整え、袖口の折り代を始末。後ろ側の縫い目を縫う。袖裏を同様に縫い、表袖に入れて袖口でまつる。

13 **袖を付ける**　袖山の縫い代にぐし縫い（粗い手縫い2列）をして**いせ（3〜4cm）を均等に配分**し、袖馬の上でアイロンで袖山をなじませる。合印を合わせてまず**しつけで付け、鏡の前で袖の前後の振り（ピッチ）を確認**してから本縫い（ミシンまたは手）。

14 **肩パッドと袖綿**　肩パッドを袖ぐりの縫い代に手で止め、袖山の内側に袖綿（ゆき綿）を付けて袖山の丸みを支える。

15 **袖ぐりと袖裏**　身頃の裏地を袖ぐりに止め、袖裏の袖山をまつり付ける。

16 **ボタンホールとボタン**　前端のボタンホールを手かがり（16-5）。ボタンは**糸足（根巻き）**を付けて止める。

17 **仕上げプレス**　しつけ糸を抜き、当て布をして全体をプレス。ラペルは返り線に折り目を付けず、ふっくら丸く返るように（返り止まりから上5〜8cmは**アイロンで押さえない**）。

15-7　背抜き・一重の場合の違い

工程	背抜き	一重（アンコン）
縫い代の始末	背中心・後ろ切替・肩・袖ぐりの縫い代を**パイピング**（裏地のバイアステープで縫い代をくるむ）。前・脇身頃の上部は裏地に覆われる	すべての縫い代をパイピング、または**割り伏せ縫い**。裾はパイピングして千鳥がけ
見返し	総裏と同じ	やや広めにし、縁をパイピングで始末
ポケット袋	前は裏地の内側に隠れる	袋布の周囲もパイピング。パッチポケット（貼り付けポケット）にすると内側がすっきり
芯	半毛芯または接着芯	前端・ラペル・衿だけに軽い接着芯。肩パッドは極薄かなし
袖	袖裏を付ける	袖裏を付けるのが一般的（腕の通りを良くするため）。付けない場合は袖の縫い代もパイピング
裏地付け	前身頃の裏地の下端を、裾の上でまつり、背は肩甲骨下あたりで切り替える（デザイン多様）	なし

■ パイピング（縫い代のくるみ）の方法

1 裏地を**正バイアス（45°）**に幅2.5〜3cmで裁ち、つないで長いテープにする。

2 縫い代の端にテープを中表に合わせ、5mmで縫う。

3 テープを縫い代の裏側へくるみ、表から縫い目のきわ（落としミシン）で押さえる。裏側のテープは切りっぱなしで良い（バイアスなのでほつれない）。

▲目次へ

第 1 6 章

手縫いの技法とアイロンワーク

手縫いは「速く、均一に、ゆるみなく」が基本。毎日10分、端切れで練習するだけで確実に上達します。糸は蜜蝋を通し、長さは腕の長さ程度まで（長すぎると絡む）。

16-1　しつけ（仮止め）

針目1〜2cmの粗い並縫い。テーラーは本縫いの前にほとんどの箇所をしつけで止め、布のずれを防ぎます。しつけ糸は本縫いの縫い目にかからないよう、出来上がり線から2〜3mm外側に。

16-2　基本の縫い方

名称	方法	主な用途
返し縫い（本返し・半返し）	一針戻って進む。ミシンのように丈夫。	ミシンの届かない箇所、補強
まつり縫い（奥まつり）	折り山の内側に糸を隠し、表に小さな点だけを出す。	裏地の裾・袖口、パンツの裾
千鳥がけ（ヘリングボーン）	左から右へ、上下の布を交互に×形にすくう。伸縮性がある。	ジャケットの裾・袖口の折り代、芯の端
星止め（ピックステッチ）	表に1〜2mmの小さな点が5〜7mm間隔で並ぶ半返し縫い。	前端・ラペル・ポケット口の押さえ（手縫いの証）
ぐし縫い	細かい並縫いを2列。引いてギャザーやいせを作る。	袖山のいせ込み

16-3　八刺し（ハ刺し／パッドステッチ）

毛芯と表地（またはメルトンとキャンバス）を縫い合わせ、立体的な「くせ」を固定する最重要の手縫い。針目が「ハ」の字に並ぶことから八刺し（ハ刺し）と呼ばれます。

1. 布を左手の人差し指に**丸く巻き付けるように**持ち、針を横向き（縫い進む方向と直角）に入れる。
2. 表地の織り糸を1〜2本だけすくう（表に針目が出ないように）。針目の長さ（縦の間隔）は0.5〜1cm。
3. 上から下へ1列縫ったら、下から上へ戻る列を縫う。これを繰り返すと針目が「ハ」の字に並ぶ。
4. 糸は**軽く引く程度**に。強く引くと表にくぼみ（あばた）が出る。
5. ラペルは返り線側から外へ、衿は衿腰側を細かく、羽根側をやや大きく。

16-4　衿付け・裏地のまつり

地衿の付けや裏地の縁の止めには、布端に対して垂直に細かくすくう**たてまつり**（フェリング）を使います。針目は2〜3mm間隔、糸を表に出しすぎないように。

16-5　はと目穴（キーホール・ボタンホール）の手かがり

1. ボタンの直径＋厚み（約2〜3mm）を穴の長さとする。前端寄りの端に**はと目（丸い穴）**を目打ちかハト目パンチで開ける。
2. 穴の周囲を細かい並縫いで囲み（補強）、中央を切り開く。
3. 切り口の周囲に、太めの**芯糸（ジンプ：絹穴糸を数本撚ったもの）**を沿わせる。
4. 絹穴糸（16号）で、切り口の端から**ボタンホールステッチ**（針に糸を巻き付けて結び目を切り口の縁に並べる）で、芯糸をくるみながら密にかがる。はと目の部分は放射状に。
5. 反対側の端は閂（かんぬき）止めで補強する。
6. 当て布をしてプレス。最初は端切れで20〜30個練習してから本番へ。

16-6　くせ取り（アイロンワーク）

ウールの繊維は、湿気と熱を与えると動かしやすくなり、冷めて乾くとその形で固定されます。これを利用して、平らな布を身体の曲面に沿うよう**縮めたり（いせ・シュリンク）伸ばしたり（ストレッチ）**するのがくせ取りです。英国のテーラーは「アイロンで服を作る」とさえ言います。

- **縮める**：縮めたい部分に霧を吹き、布を手で寄せながら、アイロンを**寄せた量の外側から内側へ**円を描くように動かし、余りを消していく。
- **伸ばす**：アイロンの先を進めたい方向に押し出しながら、反対の手で布を軽く引く。
- **固定する**：プレスボード（たたき板）で押さえて蒸気を閉じ込め、**完全に冷めて乾くまで動かさない**。
- くせ取りの効き方は生地によって大きく違います（紡毛はよく効き、高番手の梳毛や化繊混は効きにくい）。必ず端切れで試してから。

パーツ	縮める（いせる）場所	伸ばす場所
前身頃	胸のふくらみ、袖ぐりの前側、肩線の首寄り	ウエストの前端寄り、ラペルの外側
後ろ身頃	肩甲骨、後ろ肩線	背中心のウエスト、脇のウエスト
袖	外袖の後ろ肘、袖山	外袖の前側（肘のくぼみ）
衿	衿腰側	外回り（羽根側）
パンツ（後ろ）	ヒップ下の脇側	股下の太もも裏、後ろ中心の股側

▲目次へ

第 1 7 章

仕上げとよくある失敗

17-1　仕上げプレスのポイント

- すべてのしつけ糸を抜いてからプレスする（糸の跡が残るため）。
- 必ず当て布を使う（てかり防止）。表から直接アイロンを当てない。
- 立体の部分（肩・胸・衿・袖山）は仕上げ馬・まんじゅう・袖馬に乗せ、**形のまま**プレスする。平らな台で押さえると形が死ぬ。
- プレス後はハンガー（肩の厚みのある木製）に掛け、一晩置いて落ち着かせる。

17-2　よくある失敗と対策

失敗	原因	対策
左右の長さや形が違う	2枚重ねて裁つときのずれ、印付けの誤り	切りじつけを丁寧に。縫う前に左右を重ねて確認
縫い目が波打つ・つる	糸調子、布を引っ張って縫った、押さえ圧が強い	試し縫い、しつけ、手は添えるだけ
玉縁ポケットの角に穴・ほつれ	切り込みが浅い／深すぎる	端の切り込みは縫い目の最後の1針の手前1mmまで。補強芯を必ず貼る
ラペルが返らない・浮く	八刺し・返り線テープ不足、見返しのゆとり不足	返り線テープを引き気味に。見返しのいせを確保
袖山にしわ・えくぼ	いせの配分が不均一、袖山が高すぎ／低すぎ	ぐし縫い2列で均一に。袖馬でいせを消してから付ける
表地にてかり	当て布なし、温度が高すぎ	当て布必須。てかりは蒸気を当ててブラッシングで軽減
裏地が引きつれる	きせ（ゆとり）不足	背中心・裾・袖口に必ずきせを取る
パンツの股が裂ける	股ぐりの縫い目が1本だけ、力布なし	股は2回縫い、力布で補強

PART V

第5部　学び続けるために

テーラリングは一生かけて深める技術です。本書を出発点に、動画で職人の手元を見て、専門書で体系を学び、可能なら学校や工房で直接指導を受けましょう。ここに挙げる情報は2026年時点のものです。URLが変わっている場合は名称で検索してください。

▲目次へ

第 1 8 章

動画・ウェブサイト

18-1　動画（YouTube など）

　手の動き・針の角度・アイロンの当て方は、文字より動画の方がはるかによく分かります。**英語の動画でも、手元を見るだけで十分に学べます**。気に入った工程は0.5倍速で繰り返し見ましょう。

JoJo Remeny（英国のビスポークテーラー）

ボタンホールの手かがり、切りじつけ（thread　marking）、毛芯の据え方など、ビスポークの手仕事を多数の動画で公開。有料のオンライン講座も運営している（講座サイトは各自で確認を）。検索語：`JoJo Remeny tailoring`

Rory Duffy（ハンドクラフト・テーラー）

アイルランド出身、ロンドンのヘンリー・プールで修業し、若手テーラーの賞「ゴールデン・シアーズ」を2009年に受賞した職人。短い動画で手縫いの技術を紹介している。検索語：`Rory Duffy tailor`

Sartorial Talks

クラシックな紳士服の文化・スタイル・名店を扱う英語チャンネル。縫製手順ではなく「良いスーツの見方」を学ぶのに良い。

Gentleman's Gazette

紳士服の歴史・生地・ディテールの解説が豊富な英語のウェブマガジン＆チャンネル。https://www.gentlemansgazette.com/

ミシンの操作：PFAFF 1027 Tipmatic の糸掛け・下糸巻き

本書のミシンの糸掛けと下糸巻きの手順を解説した動画。https://www.youtube.com/watch?v=4nUZKPtY62c

ドキュメンタリー

イタリア系の老テーラーたちを追った映画『Men of the Cloth』（2012年）、サヴィル・ロウの工房を取材した各国のテレビ番組など。検索語：`Savile Row documentary`、`Men of the Cloth tailors`

日本語の動画を探すときの検索語

`テーラードジャケット　仕立て　手縫い` `毛芯　八刺し` `ハ刺し　ラペル` `玉縁ポケット　作り方` `スラックス 作り方 製図` `ボタンホール 手かがり 穴糸` `袖付け いせ込み`。英語なら `bespoke jacket making`、`pad stitching lapel`、`hand sewn buttonhole`、`trouser making tutorial`。

18-2　ウェブサイト・フォーラム

English Cut（トーマス・マホンのブログ） https://englishcut.com/

アンダーソン＆シェパード出身のカッターによるブログ。サヴィル・ロウの仕事や文化を内側から率直に語り、テーラリングを学ぶ人の定番の読み物になっている。

Savile Row Bespoke Association https://www.savilerowbespoke.com/

サヴィル・ロウのビスポークテーラーの協会。加盟店の一覧、ビスポークの定義、見習い制度の情報など。

The Cutter and Tailor（フォーラム） https://www.cutterandtailor.com/

プロの職人と学習者が集まる英語の掲示板。製図・補正・縫製の具体的な質問と回答が膨大に蓄積されている。古い製図書の情報も多い。

The London Lounge／StyleForum https://thelondonlounge.net/ https://www.styleforum.net/

ビスポーク愛好家・職人による英語フォーラム。各国のテーラーの仕立ての比較、仮縫いの写真、制作過程の記録が見られる。

Internet Archive（古典的な裁断書） https://archive.org/

著作権の切れた19〜20世紀前半の裁断書（例：W.D.F. Vincent『The Cutter's Practical Guide』など）がスキャン公開されている。比例式製図の原典として貴重。検索語：`cutter's practical guide`、`tailor cutting system`

PFAFF tipmatic 1027 取扱説明書 https://www.manua.ls/pfaff/tipmatic-1027/manual

英語版の説明書（27ページ）。部品・付属品は「Pfaff tipmatic 1027 parts」で検索するとミシン部品店が見つかる。

▲目次へ

第 1 9 章

書籍・資料・学校

19-1　日本語の書籍

書名	内容・おすすめ度
パトリック・グラント著、森田智 監修、新田享子 訳 『あたらしい紳士服の教科書 —— サヴィル・ロウの歴史と仕立ての技法から知るスーツの文化と魅力』（翔泳社、2026年、ISBN 978-4-7981-8900-0）	ノートン＆サンズのオーナーによる『The Savile Row Suit』の邦訳。サヴィル・ロウの歴史と、トラウザーズ・ジャケット・ベストなどの仕立てを図解で解説。**本書と並行して最初に読む1冊として最適**。
長谷川彰良 著『あたらしい近代服飾史の教科書』（翔泳社）	実物の古い衣服を分解・研究してきた著者による近代紳士服の歴史。フロックコートやラウンジスーツがどう生まれたかを構造から理解できる。
文化服装学院 編『文化ファッション大系』シリーズ（文化出版局）	服飾専門学校の教科書。服飾造形の基礎、パンツの製図、素材論など、洋裁の土台を体系的に学べる（紳士服の巻の有無・最新の巻構成は出版社で確認を）。
洋裁の基礎の本（手芸書）	手縫いの基本、玉縁ポケット、ファスナー付けなどの部分縫いを写真で解説した手芸書は、練習用に1冊あると便利。書店で写真の分かりやすいものを選ぶ。

19-2　英語の専門書

書名	内容
Roberto Cabrera, Patricia Flaherty Meyers Classic Tailoring Techniques: A Construction Guide for Men's Wear（Fairchild） 改訂版：Denis Antoine, Roberto Cabrera Classic Tailoring Techniques for Menswear（2015）	紳士服の手縫い仕立ての**世界的な定番教科書**。ジャケット・トラウザーズ・ベストの工程を図解で詳細に解説。改訂版は写真・図が大幅に増補された。
Winifred Aldrich Metric Pattern Cutting for Menswear（Wiley-Blackwell）	メートル法による紳士服の製図書。基本原型からジャケット・トラウザーズ・コートまで。英国の服飾学校の標準テキスト。
Alison Smith The Tailoring Book（DK）	写真豊富なステップバイステップの技法書。採寸・裁断・縫製の80以上の技法と、ジャケット・コートなどの作品例。
Patrick Grant The Savile Row Suit	上記『あたらしい紳士服の教科書』の原書。
James Sherwood Savile Row: The Master Tailors of British Bespoke（Thames & Hudson）	サヴィル・ロウの名店の歴史と仕事を美しい写真で紹介。スタイルを学ぶための資料。
Men's Tailoring: Bespoke, Theatrical and Historical Tailoring 1830–1950	ベスト・トラウザーズ・ジャケットの伝統的な縫製技法を、歴史的な型とともに順を追って解説。

The Sartorial Master	型紙の作り方と、各種ジャケット・ベスト・トラウザーズ・コートの製作を扱う本格的な紳士服の技術書。
W.D.F. Vincent The Cutter's Practical Guide（19世紀末〜）	英国の古典的な裁断書のシリーズ。比例式製図と体型補正の原点。Internet Archive で閲覧できる版がある。

19-3　学校・講座・資格

名称	内容
日本テーラー技術学院（東京・銀座）	老舗注文服店「銀座テーラー」が運営する夜間の技術者養成講座（2006年開講）。社会人も通え、ベテラン職人の個別指導で採寸から型紙・裁断・縫製・仕上げまでを学び、手縫いでスーツ1着を完成させることを目標とする。短期コース（採寸・型紙・パンツ縫製・ジャケット縫製など）が設けられていた年度もある。最新の募集は学院に確認を。
服飾専門学校・大学の服飾学科	文化服装学院などの服飾専門学校では、紳士服（メンズ）の製図・縫製を扱う学科・科目がある。通信教育・社会人向けの講座も各校で確認を。
テーラーへの弟子入り（徒弟）	日本でもイギリス・イタリアでも、伝統的には工房での見習いが王道。まずは学校で基礎を学び、作品（自作のトラウザーズ・ジャケット）を持って工房を訪ねるのが一般的。
技能検定「紳士服製造」	国家検定の技能検定に紳士服製造の職種があり、注文紳士服製作の作業で1級・2級などの試験が行われている（実施状況は各都道府県の職業能力開発協会で確認を）。技術の到達目標として有効。
海外：London College of Fashion ほか	ロンドンの服飾大学にはテーラリングのコースがあり、サヴィル・ロウの職人を多く輩出している。サヴィル・ロウには見習い制度や、2008年に開校した Savile Row Academy などの教育の場もある。

▲目次へ

第２０章

上達ロードマップ（12か月）

週末を中心に、1日1〜2時間程度の練習を想定した目安です。焦らず、一つの段階で納得がいくまで繰り返しましょう。

期間	目標	具体的な課題
1か月目	道具に慣れる	ミシンの整備・試し縫い（直線を5mm幅で平行に縫う練習）。手縫いの基本（しつけ・まつり・千鳥・星止め・八刺し）を端切れで毎日10分。
2か月目	部分縫い	両玉縁ポケットを5個、ファスナー比翼を3回、パイピングを1m。ボタンホールの手かがりを10個。
3か月目	採寸と製図	家族・友人を5人以上採寸し、採寸フォームに記録。自分のトラウザーズを製図し、トワルを作って補正。
4〜5か月目	トラウザーズ1本目	練習用ウール混の生地で、裏地なしのトラウザーズを完成させる。2本目は本番のウール・前膝裏付き。
6〜7か月目	一重ジャケット	ジャケットを製図・トワル・補正。接着芯仕立ての一重（または背抜き）ジャケットを完成させ、全体の工程を経験する。
8〜10か月目	総裏・毛芯ジャケット	毛芯の据え付け、ラペルと衿の八刺し、袖付けの手縫い調整に挑戦。表地はくせ取りの効きやすい紡毛（フランネル等）がおすすめ。
11〜12か月目	スーツ上下と振り返り	同じ生地でスーツ上下を作る。仕立てたものを着て、気になる点を記録し、型紙を改訂。作品と記録をまとめてポートフォリオにし、学校や工房の門をたたく準備をする。

記録が上達を加速させる

作るたびに「採寸値・型紙の版・補正内容・使った生地と資材・かかった時間・反省点」をノートに残しましょう。写真も撮っておくと、1年後に自分の成長がはっきり分かります。プロのテーラーは、顧客ごとの型紙と記録を何十年も保管しています。

APPENDIX

付録

コピーして使う採寸フォーム・仮縫い記録票、用語集、道具と材料のチェックリストをまとめました。フォームはA4のコピー用紙にそのまま複写できるよう、余白を小さめにしてあります。

▲目次へ

付 録 A

採寸フォーム（コピー用）

次の3ページ（A-1 ジャケット／A-2 トラウザーズ・スタイル／A-3 仮縫い記録）は、1人分の記録が1セットになる構成です。製本前にコピーを取っておくか、同梱の `measurement_forms.pdf` を必要な枚数だけ印刷してください。A-1とA-2は両面コピーにすると1枚にまとまります。


- 採寸値は鉛筆で記入し、確定したらボールペンでなぞると修正しやすい。
- 「仕上がり」欄には、ゆとりを加えた製図用の寸法を記入します（8-4参照）。
- シルエット図には、肩の傾き・姿勢・お腹やお尻の出方などを線で描き込みます。
- 顧客番号（No.）を付け、型紙と同じ番号でファイルしておくと、次回の注文や直しのときに役立ちます。

採寸記録票 —— ジャケット

No.		氏名			
採寸日	年　月　日	採寸者		利き手	右 ・ 左
身長	cm	体重	kg	靴・既製服	靴　cm／服

ジャケット寸法（単位 cm）

No.	項目	ヌード寸法	仕上がり	測り方メモ・備考
①	胸囲 B			脇下・胸の最も高い位置を水平に（ゆとり＋12〜18）
②	胴囲 W			胴の最も細い位置
③	腹囲			おなかの最も出ている位置
④	尻囲 H			お尻の最も出ている位置
⑤	肩幅			肩先〜後ろ首付け根〜肩先（曲線に沿って）
⑥	背幅			背中側の腕の付け根の間（水平）
—	胸幅			前側の腕の付け根の間（水平）
⑦	背丈			後ろ首付け根（第7頸椎）〜ウエスト
⑧	着丈			後ろ首付け根〜希望の裾位置
⑨	袖丈（右／左）	／	／	肩先〜肘〜手首の骨の先（シャツが1〜1.5cm見える長さ）
⑩	首回り			首の付け根
—	上腕囲			腕の付け根付近の最も太い位置（ゆとり＋7〜9）
—	手首回り／袖口			腕時計側は＋1
—	前丈／後ろ丈	／		首の付け根（側面）〜ウエスト、前と後ろ（姿勢の判断用）



体型の観察

姿勢	☐ 標準　☐ 反身　☐ 屈身　☐ 首前傾
肩	☐ 標準　☐ いかり肩　☐ なで肩　☐ 右下がり　☐ 左下がり
胸	☐ 標準　☐ 鳩胸　☐ 扁平
腹	☐ 標準　☐ やや出　☐ 出腹
尻	☐ 標準　☐ 出尻　☐ 平尻
腕	☐ 標準　☐ 前振り　☐ 後ろ振り　☐ 腕が太い
脚	☐ 標準　☐ O脚　☐ X脚　☐ ふくらはぎ発達

気づいたこと・好み・着用シーン

採寸記録票 —— トラウザーズ・スタイル

FORM-A2　No.　　氏名

トラウザーズ寸法（単位 cm）

No.	項目	ヌード寸法	仕上がり	測り方メモ・備考
—	ウエスト			パンツを履く位置で一周（ゆとり＋1〜2）
④	尻囲 H			ノープリーツ＋4〜6／タック入り＋6〜10
⑪	股上			椅子に座り体側でウエスト〜座面（製図は＋1）
⑫	総丈（脇丈）右／左	／	／	ウエスト〜床上2〜3cm（靴を履いて）
⑬	股下 右／左	／	／	股の付け根〜裾（総丈−股上で検算）
⑭	ワタリ（もも回り）			太ももの最も太い位置（ゆとり＋8〜12）
⑮	膝回り			膝の中央
—	ふくらはぎ			最も太い位置
—	裾口（一周）	—		クラシック42〜46／細身36〜40

ジャケットのスタイル

前	☐シングル　☐ダブル　　ボタン：☐1　☐2　☐3　☐3つ段返り　☐6×2
衿・ラペル	☐ノッチド　☐ピークド　☐ショール　　ラペル幅　　cm　☐フラワーホール
肩	☐構築的（パッド厚め）　☐ナチュラル　☐シャツ袖（ナポリ風）
ポケット	腰：☐フラップ　☐両玉縁　☐パッチ　☐チェンジポケット　　胸：☐箱　☐バルカ　☐パッチ
ベント	☐なし　☐センター　☐サイド　　深さ　　cm
袖口	ボタン：☐3　☐4　☐重ね　　☐本切羽　☐開き見せ
裏地・芯	☐総裏　☐背抜き　☐一重　　／　☐総毛芯　☐半毛芯　☐接着芯　　内ポケット　　個
ステッチ	☐なし　☐星止め（手）　☐ミシンステッチ　　幅　　mm

トラウザーズのスタイル

タック	☐ノープリーツ　☐1タック　☐2タック　　向き：☐内（イン）　☐外（アウト）
ウエスト	☐ベルトループ　☐サイドアジャスター　☐サスペンダーボタン　　ベルト幅　　cm　股上：☐普通　☐深め
前開き	☐ファスナー　☐ボタンフライ
ポケット	前：☐斜め　☐縦（脇線）　　後ろ：☐両玉縁 右　☐両玉縁 左　☐ボタン付き　☐なし
裾	☐シングル　☐ダブル（　　cm）　　クッション：☐なし　☐ハーフ　☐ワン
裏地	☐前膝裏　☐裏地なし　　縫い代：☐パイピング　☐ロック

生地・資材の記録

表地	品名・番号　　色柄　　目付　　g/m　用尺　　m　単価　　円
裏地・芯	
ボタン等	前　　mm×　　袖　　mm×　　パンツ　　mm×　　その他

仮縫い記録票

FORM-A3　No.　　氏名

仮縫い日	年　月　日	回数	□ トワル　□ 1回目　□ 2回目　□ 中縫い	型紙版	

ジャケットのチェック（問題があれば位置・補正量を記入）

項目	OK	状態・補正内容（＋出す／−つまむ　cm）
全体のバランス（前後の裾の高さ・前の開き）	□	
衿が首に沿っているか（衿抜け・浮き）	□	
背中の横じわ・縦じわ	□	
肩の傾き（斜めじわ）・肩幅	□	
胸のゆとり・ラペルの返り	□	
ウエストの絞り・ヒップのゆとり	□	
袖の振り（ピッチ）・ねじれじわ	□	
袖ぐりの高さ（腕の上げやすさ）	□	
着丈・袖丈（右／左）	□	
ボタン位置・ポケット位置	□	

トラウザーズのチェック

項目	OK	状態・補正内容（＋出す／−つまむ　cm）
ウエスト位置・ウエスト寸法	□	
前股（横じわ・突っ張り）	□	
後ろ股上・お尻の下のたるみ	□	
太もも裏の斜めじわ・ワタリのゆとり	□	
クリースの位置（靴の中心に落ちるか）	□	
裾丈・裾口（右／左）	□	

補正箇所のスケッチ

次回までの作業・メモ

▲目次へ

付 録 B

用語集（日本語・英語・イタリア語）

日本語	英語	イタリア語	意味
注文服（誂え）	bespoke	su misura	一人ひとりの採寸・型紙で仕立てる服
裁断師	cutter	tagliatore	採寸・製図・裁断・仮縫いを担う職人
上着職人	coat maker	giaccaio	ジャケットを縫製する職人
ズボン職人	trouser maker	pantalonaio	トラウザーズを縫製する職人
型紙	pattern	cartamodello	製図して作る紙の型
仮縫い	fitting / baste	prova	本縫い前に着せて補正すること
トワル	toile / muslin	tela di prova	綿布で作る試作品
地直し	sponging / shrinking	decatissaggio	裁断前に蒸気で縮ませ布目を整える
地の目（布目）	grain line	drittofilo	たて糸の方向
耳	selvedge	cimosa	生地の両端の織り端
用尺	yardage / length	metraggio	必要な生地の長さ
切りじつけ	tailor's tacks / thread marks	imbastitura di segno	糸で2枚同時に付ける印
しつけ	basting	imbastitura	粗い仮縫いの縫い目
毛芯	hair canvas	teletta	獣毛入りの芯地
胸増し芯	chest piece	pettorina	胸を補強する重ねの芯
八刺し（ハ刺し）	pad stitching	punto pettorina	芯と表地を一体化する手縫い
返り線	roll line / break line	linea di rovescio	ラペルが折り返る線
返り止まり	break point	punto di rovescio	ラペルの返りが終わる点（第1ボタン付近）
伸び止めテープ	stay tape / bridle	fettuccia	返り線・前端の伸び止め
ラペル（下衿）	lapel	rever	前身頃から折り返る衿
ゴージライン	gorge line	attaccatura del collo	上衿とラペルの縫い目
見返し	facing	paramontura	前端の内側に付ける表地
地衿	under collar	sottocollo	衿の裏側（メルトン等）
袖山	sleeve head / crown	testa della manica	袖の上部の山
いせ込み	ease / easing	imprendimento	長い方を縮めて縫い合わせること

くせ取り	shrinking & stretching	stiratura / formatura	アイロンで布を立体に成形すること
ピッチ	sleeve pitch	—	袖の付け角度（前後の振り）
星止め	pick stitch	punto a mano / punto perlina	表に小さな点が出る手縫いのステッチ
両玉縁ポケット	jetted pocket	tasca a filetto	2本の細い縁で口を作るポケット
箱ポケット	welt pocket	taschino	胸ポケットなど、箱布で口を作るポケット
本切羽	working cuffs	asole aperte	袖口のボタンホールが実際に開く仕様
はと目穴	keyhole buttonhole	asola a goccia	端が丸い手かがりのボタンホール
ベント	vent	spacco	上着の裾の切れ込み
きせ	pleat / ease in lining	piega	裏地のゆとりのたたみ
股上	rise	cavallo	ウエストから股までの長さ
股下	inside leg / inseam	interno gamba	股から裾までの長さ
ワタリ	thigh	coscia	太もも回り
クリース	crease	piega	パンツの折り目
タック（プリーツ）	pleat	pince	ウエストのひだ
裾の折り返し（ダブル）	turn-ups / cuffs	risvolto	パンツの裾を外へ折り返す仕様
スレキ	pocketing	tasca (tela)	ポケット袋用の綿布

▲目次へ

付 録 C

道具・材料チェックリストと予算

◎＝最初に必要、○＝早めにあると良い、△＝上達してから。価格はおおよその目安です。

✓	道具	優先	目安	メモ
☐	裁ちばさみ 260〜280mm	◎	8,000〜1.5万円	布専用
☐	糸切りばさみ・小ばさみ	◎	1,000〜3,000円	
☐	方眼定規 50cm・30cm	◎	1,500〜3,000円	
☐	直角定規（テーラースクエア）	◎	2,000〜6,000円	
☐	カーブ定規（D・ヒップ）	◎	2,000〜5,000円	
☐	メジャー 150cm（採寸用・製図用）	◎	600〜2,000円	
☐	ハトロン紙・型紙用厚紙	◎	2,000〜4,000円	
☐	テーラーチョーク・削り器	◎	800〜2,000円	
☐	しつけ糸・まち針・目打ち・リッパー	◎	1,500〜3,000円	
☐	手縫い針（ビトウィーン7〜9）・指ぬき	◎	1,000〜2,500円	
☐	文鎮 2〜4個	○	1,000〜6,000円	
☐	アイロン（重め）・アイロン台	◎	8,000〜3万円	
☐	まんじゅう・袖馬	◎	4,000〜1万円	
☐	プレスボード（たたき板）・当て布・霧吹き	○	3,000〜1万円	
☐	仕上げ馬	○	3,000〜1.5万円	
☐	ミシンのオーバーホール・替え針（130/705H）	○	1万〜2万円	
☐	ロックミシン	△	3万〜8万円	パイピングで代用可
☐	業務用スチームアイロン	△	2万〜5万円	
☐	トルソー（ボディ）	△	1万〜5万円	仮縫い・まつり作業に便利
	最初にそろえる道具の合計		**約4〜8万円**	ミシン本体を除く

✓	材料（スーツ上下1着）	量	メモ
☐	表地	3.0〜3.3m（150cm幅）	6-3参照
☐	トワル用シーチング	約3.5m	

☐	裏地（キュプラ）・袖裏	2.2〜2.5m	
☐	毛芯・胸増し芯・フェルト	各0.3〜0.8m	仕立て方による
☐	接着芯	1〜1.5m	
☐	スレキ（ポケット布）	0.8〜1m	
☐	伸び止めテープ	1巻	
☐	衿メルトン・衿キャンバス	各0.3m程度	
☐	肩パッド・袖綿	各1組	
☐	ボタン	前2〜3、袖8〜10、パンツ4〜6	
☐	ファスナー18cm・前カン・ベルト芯・靴擦れテープ	各1	
☐	ミシン糸（表地色・裏地色）	各1〜2巻	
☐	絹手縫い糸・絹穴糸（16号）・蜜蝋	各1	

最後に

完璧な一着を最初から目指す必要はありません。トラウザーズ1本を最後まで仕上げること、それを着て一日を過ごし、どこが気になるかを感じること —— その繰り返しの先に、身体に吸い付くような一着があります。良い仕立てを。

THE TAILOR'S WORKBOOK

ミシンを手にしたその日から、テーラーへの道は始まる。

本書は、家庭用ミシン PFAFF tipmatic 1027 を相棒に、紳士服のジャケットとトラウザーズを一から仕立てるための実践教本です。

- 型紙・裁断・プレスの道具と、裁ちばさみの選び方
- 生地の種類・価格相場・必要な長さ
- 採寸の方法と、コピーして使える採寸フォーム
- トラウザーズとジャケットの製図・仮縫い・補正
- 裏地あり（総裏・背抜き）／裏地なし（一重）の縫製手順
- 毛芯の八刺し、ボタンホールの手かがり、くせ取り
- テーラーの歴史、世界と日本の名店、学べる動画・書籍・学校

MEASURING · DRAFTING · CUTTING · CANVASSING · FINISHING