DNS-DHCP LINUX

On crée la machine hostname : dns-01

On modifie les informations d'IP, hostname, hosts puis on redemarre.

On fait un :

sudo apt install.

Etape 01 : Installer DNS

On réalise ensuite les commandes suivantes :

sudo apt install bind9 -y => Serveur dns

sudo apt install dnsutils -y => Les outils de DNS

Etape 02 : On sauvegarde toutes les confs DNS

On va dans le dossier bind :

cd /etc/bind/

On sauvegarde tous les fichiers de CONF DNS (ils s'agit de tous les fichier avec le préfixe « named »)

On peut les voix avec la commande ls :

```
tssr@dns-01:~$ cd /etc/bind/
tssr@dns-01:/etc/bind$ ls
bind.keys  db.0  db.127  db.255  db.empty  db.local  named.conf  named.conf.default-zones  named.conf.local  named.conf.options  rndc.key  zones.rfc1918
tssr@dns-01:/etc/bind$
```

Pour faire la sauvegarde on crée un dossier ou les copier :

Sudo mkdir backup_conf

On fait une copie des fichiers named dans ce dossier :

Sudo cp named* backup_conf/

Avec la commande suivante on peut voir si la copie des fichiers a bien été réalisé :

```
tssr@dns-01:/etc/bind$ sudo cp named* backup_conf/
tssr@dns-01:/etc/bind$ ls backup_conf/
named.conf  named.conf.default-zones  named.conf.local  named.conf.options
tssr@dns-01:/etc/bind$
```

3a) On edite le fchier named.conf.local

Sudo nano named.conf.local

On arrive ici :

```
  GNU nano 7.2                                                    named.conf.local
//
// Do any local configuration here
//

// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";
```

On indique les bonnes informations en dessous des commentaires:

zone "tssr.local" {

type master;

file "/var/cache/bind/db.tssr.local";

};

```
tssr@dns-01: /etc/bind
  GNU nano 7.2                                          /etc/bind/named.conf.local *
//
// Do any local configuration here
//

// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";

zone "tssr.local"{
type master;
file "/car/cache/db.tssr.local";
};
```

03b) On créer le fichier db.tssr.local a partir du fichier db.local

sudo cp db.local /var/cache/bind/db.tssr.local

Puis on l'édite :

sudo nano /var/cache/bind/db.tssr.local

Voilà ce qu'on obtient :

```
  GNU nano 7.2                                                    /var/cache/bind/db.tssr.local
;
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL    604800
@       IN      SOA     localhost. root.localhost. (
                              2         ; Serial
                         604800         ; Refresh
                          86400         ; Retry
                        2419200         ; Expire
                         604800 )       ; Negative Cache TTL
;
@       IN      NS      localhost.
@       IN      A       127.0.0.1
@       IN      AAAA    ::1
```

On doit faire la modification sur la ligne ou il y a SOA et les 4 dernières lignes :

dns-01.tssr.local. admin.tssr.local. (

@ IN NS dns-01.tssr.local.

dns-01 IN A 192.168.240.251

router IN A 192.168.240.254

box IN CNAME route

On obtient cela :

```
tssr@dns-01: /etc/bind
  GNU nano 7.2                                                    /var/cache/bind/db.tssr.local
;
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL    604800
@       IN      SOA     dns-01.tssr.local. admin.tssr.local. (
                              2         ; Serial
                         604800         ; Refresh
                          86400         ; Retry
                        2419200         ; Expire
                         604800 )       ; Negative Cache TTL
;
@       IN      NS      dns-01.tssr.local.
dns-01  IN      A       192.168.240.251
router  IN      A       192.168.240.254
box     IN      CNAME   router
```

Etape 04) On change le DNS de la machine dns-01

On édite le fichier /etc/resolv.conf

Sudo nano /etc/resolv.conf

Voilà ce qu'on obtient :

```
tssr@dns-01: /etc/bind
 GNU nano 7.2                                                    /etc/resolv.conf
nameserver 8.8.8.8
```

On remplace juste l'adresse en 8.8.8.8 par 192.168.240.251 :

```
tssr@dns-01: /etc/bind
 GNU nano 7.2                                                    /etc/resolv.conf *
nameserver 192.168.240.251
```

On redemmare BIND :

sudo systemctl restart bind9

```
tssr@dns-01:/etc/bind$ sudo systemctl restart bind9
tssr@dns-01:/etc/bind$
```

On verifie le fichier de conf

sudo named-checkconf /etc/bind/named.conf.local

```
tssr@dns-01:/etc/bind$ sudo named-checkconf /etc/bind/named.conf.local
tssr@dns-01:/etc/bind$
```

On verife le fichier de zone :

sudo named-checkzone tssr.local /var/cache/bind/db.tssr.local

```
tssr@dns-01:/etc/bind$ sudo named-checkzone tssr.local /var/cache/bind/db.tssr.local
zone tssr.local/IN: loaded serial 2
OK
```

05a) On edite le fichier named.conf.local

sudo nano named.conf.local

Voilà ce qu'on obtient :

```
  GNU nano 7.2                                                    named.conf.local
//
// Do any local configuration here
//

// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";

zone "tssr.local"{
type master;
file "/car/cache/db.tssr.local";
};
```

Voila ce qu'il faut ajouter :

zone "240.168.192.in-addr.arpa" {

type master;

file "/var/cache/bind/db.240.168.192";

On obtient donc :

```
  GNU nano 7.2                                          /etc/bind/named.conf.local
//
// Do any local configuration here
//

// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";

zone "tssr.local"{
type master;
file "/var/cache/bind/db.tssr.local";
};

zone "240.168.192.in-addr.arpa" {
type master;
file "/var/cache/bind/db.240.168.192";
};
```

05b) On creer le fichier db.240.168.192 a partir du fichier db.127

sudo cp db.127 /var/cache/bind/db.240.168.192

```
tssr@dns-01:/etc/bind$ sudo cp db.127 /var/cache/bind/db.240.168.192
tssr@dns-01:/etc/bind$
```

Puis on l'édite :

sudo nano /var/cache/bind/db.240.168.192

Voilà ce qu'on obtient :

```
  GNU nano 7.2                                                    /var/cache/bind/db.240.168.192
;
; BIND reverse data file for local loopback interface
;
$TTL    604800
@       IN      SOA     localhost. root.localhost. (
                              1         ; Serial
                         604800         ; Refresh
                          86400         ; Retry
                        2419200         ; Expire
                         604800 )       ; Negative Cache TTL
;
@       IN      NS      localhost.
1.0.0   IN      PTR     localhost.
```

On doit taper cela :

@ IN SOA dns-01.tssr.local. admin.tssr.local. (

@ IN NS dns-01.tssr.local.

251 IN PTR dns-01.tssr.local.

254 IN PTR router.tssr.local.

```
  GNU nano 7.2                                                    /var/cache/bind/db.240.168.192 *
;
; BIND reverse data file for local loopback interface
;
$TTL    604800
@       IN      SOA     dns-01.tssr.local. admin.tssr.local. (
                              1         ; Serial
                         604800         ; Refresh
                          86400         ; Retry
                        2419200         ; Expire
                         604800 )       ; Negative Cache TTL
;
@       IN      NS      dns-01.tssr.local.
251     IN      PTR     dns-01.tssr.local.
254     IN      PTR     router.tssr.local.
```

On redémarre le bind :

sudo systemctl restart bind9

```
tssr@dns-01:/etc/bind$ sudo systemctl restart bind9
tssr@dns-01:/etc/bind$
```

On verifie le fichier de conf :

sudo named-checkconf /etc/bind/named.conf.local

```
tssr@dns-01:/etc/bind$ sudo named-checkconf /etc/bind/named.conf.local
tssr@dns-01:/etc/bind$
```

test ZONE DE RECHERCHE DIRECTE

dig box.tssr.local

```
tssr@dns-01:/etc/bind$ dig box.tssr.local

; <<>> DiG 9.18.41-1~deb12u1-Debian <<>> box.tssr.local
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; WARNING: .local is reserved for Multicast DNS
;; You are currently testing what happens when an mDNS query is leaked to DNS
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 32403
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: c4da0d823f90201f01000000696e9b37fa64e7947461b3cb (good)
;; QUESTION SECTION:
;box.tssr.local.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
box.tssr.local.         604800  IN      CNAME   router.tssr.local.
router.tssr.local.      604800  IN      A       192.168.240.254

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 192.168.240.251#53(192.168.240.251) (UDP)
;; WHEN: Mon Jan 19 21:59:35 CET 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 108

tssr@dns-01:/etc/bind$
```

Ce qui nous interessent c'est d'avoir bien les infos à ce niveau :

```
;; ANSWER SECTION:
box.tssr.local.         604800  IN      CNAME   router.tssr.local.
router.tssr.local.      604800  IN      A       192.168.240.254
```

Si ce bloc n'apparait pas, c'est qu'il y a des erreurs les fenêtres que nous avons rempli précédemment.

est ZONE DE recherche inversé

dig -x 192.168.240.254

Voila ce que nous avons :

```
tssr@dns-01:/etc/bind$ dig -x 192.168.240.254

; <<>> DiG 9.18.41-1~deb12u1-Debian <<>> -x 192.168.240.254
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 2685
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 64443e99cd66bbc601000000696e9bee7776612f1a6c6198 (good)
;; QUESTION SECTION:
;254.240.168.192.in-addr.arpa.  IN      PTR

;; ANSWER SECTION:
254.240.168.192.in-addr.arpa. 604800 IN PTR     router.tssr.local.

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 192.168.240.251#53(192.168.240.251) (UDP)
;; WHEN: Mon Jan 19 22:02:38 CET 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 116

tssr@dns-01:/etc/bind$
```

Ce qui nous interesse c'est de bien avoir :

```
;; ANSWER SECTION:
254.240.168.192.in-addr.arpa. 604800 IN PTR     router.tssr.local.
```

On tape ensuite :

sudo nano named.conf.options

Voila ce que nous avons :

```
tssr@dns-01: /etc/bind
  GNU nano 7.2                                                    named.conf.options
options {
        directory "/var/cache/bind";

        // If there is a firewall between you and nameservers you want
        // to talk to, you may need to fix the firewall to allow multiple
        // ports to talk.  See http://www.kb.cert.org/vuls/id/800113

        // If your ISP provided one or more IP addresses for stable
        // nameservers, you probably want to use them as forwarders.
        // Uncomment the following block, and insert the addresses replacing
        // the all-0's placeholder.

        // forwarders {
        //      0.0.0.0;
        // };

        //========================================================================
        // If BIND logs error messages about the root key being expired,
        // you will need to update your keys.  See https://www.isc.org/bind-keys
        //========================================================================
        dnssec-validation auto;

        listen-on-v6 { any; };
};
```

On doit faire les modifications suivantes :

acl monreseau {

192.168.240.0/24;

};

acl messerveursdns {

192.168.240.251;

};

forwarders {

8.8.8.8;

};

//MES REGLES POUR CE SERVEUR DNS

allow-query {

"any";

};

allow-recursion {

"monreseau";

};

allow-transfer {

"messerveursdns";

};

//FIN DES REGLES

};

On obtient donc :

```
  GNU nano 7.2                                                          named.conf.options *
acl monreseau {
192.168.240.0/24;
};
acl messerveursdns {
192.168.240.251;
};

options {
        directory "/var/cache/bind";

        // If there is a firewall between you and nameservers you want
        // to talk to, you may need to fix the firewall to allow multiple
        // ports to talk.  See http://www.kb.cert.org/vuls/id/800113

        // If your ISP provided one or more IP addresses for stable
        // nameservers, you probably want to use them as forwarders.
        // Uncomment the following block, and insert the addresses replacing
        // the all-0's placeholder.

         forwarders {
                8.8.8.8;
          };

        //========================================================================
        // If BIND logs error messages about the root key being expired,
        // you will need to update your keys.  See https://www.isc.org/bind-keys
        //========================================================================
        dnssec-validation auto;

        listen-on-v6 { any; };

//MES REGLES POUR CE SERVEUR DNS
allow-query {
"any";
};

allow-recursion {
"monreseau";
};

allow-transfer {
"messerveursdns";
};
//FIN DES REGLES

};
```

PARTIE 2 - AJOUT D UN DNS SECONDAIRE POUR LA ZONE TSSR.LOCAL

A faire sur le DNS 1 :

On ajoute dans les fichiers de zone de tssr.local de DNS-01 les INFORMATIONS de DNS-02 :

sudo nano /var/cache/bind/db.tssr.local

On obtient cela :

```
  GNU nano 7.2                                                    /var/cache/bind/db.tssr.local
;
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL    604800
@       IN      SOA     dns-01.tssr.local. admin.tssr.local. (
                              2         ; Serial
                         604800         ; Refresh
                          86400         ; Retry
                        2419200         ; Expire
                         604800 )       ; Negative Cache TTL
;
@       IN      NS      dns-01.tssr.local.
dns-01  IN      A       192.168.240.251
router  IN      A       192.168.240.254
box     IN      CNAME   router
```

On réalise les modifications suivantes :

Ajout de :

@ IN NS dns-02.tssr.local

dns-02 IN A 192.168.240.252

Nous obtenons ça :

```
tssr@dns-01: /etc/bind
  GNU nano 7.2                                                    /var/cache/bind/db.tssr.local *
;
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL    604800
@       IN      SOA     dns-01.tssr.local. admin.tssr.local. (
                              2         ; Serial
                         604800         ; Refresh
                          86400         ; Retry
                        2419200         ; Expire
                         604800 )       ; Negative Cache TTL
;
@       IN      NS      dns-01.tssr.local.
@       IN      NS      dns-02.tssr.local.
dns-01  IN      A       192.168.240.251
dns-02  IN      A       192.168.240.252
router  IN      A       192.168.240.254
box     IN      CNAME   router
```

sudo nano /var/cache/bind/db.240.168.192

On obient ça :

```
tssr@dns-01: /etc/bind
  GNU nano 7.2                                                    /var/cache/bind/db.240.168.192
;
; BIND reverse data file for local loopback interface
;
$TTL    604800
@       IN      SOA     dns-01.tssr.local. admin.tssr.local. (
                              1         ; Serial
                         604800         ; Refresh
                          86400         ; Retry
                        2419200         ; Expire
                         604800 )       ; Negative Cache TTL
;
@       IN      NS      dns-01.tssr.local.
251     IN      PTR     dns-01.tssr.local.
254     IN      PTR     router.tssr.local.
```

On ajoute :

@ IN NS dns-02.tssr.local.

252 IN PTR dns-02.tssr.local.

On obtient ça :

```
tssr@dns-01: /etc/bind
  GNU nano 7.2                                                    /var/cache/bind/db.240.168.192 *
;
; BIND reverse data file for local loopback interface
;
$TTL    604800
@       IN      SOA     dns-01.tssr.local. admin.tssr.local. (
                              1         ; Serial
                         604800         ; Refresh
                          86400         ; Retry
                        2419200         ; Expire
                         604800 )       ; Negative Cache TTL
;
@       IN      NS      dns-01.tssr.local.
@       IN      NS      dns-02.tssr.local.
251     IN      PTR     dns-01.tssr.local.
252     IN      PTR     dns-02.tssr.local.
254     IN      PTR     router.tssr.local.
```

ON AUTORISE DNS-02 A TRANSFERER LA ZONE DE DNS-01 :

sudo nano named.conf.options

On arrive la :

```
  GNU nano 7.2                                                    named.conf.options
acl monreseau {
192.168.240.0/24;
};
acl messerveursdns {
192.168.240.251;
};

options {
        directory "/var/cache/bind";

        // If there is a firewall between you and nameservers you want
        // to talk to, you may need to fix the firewall to allow multiple
        // ports to talk.  See http://www.kb.cert.org/vuls/id/800113

        // If your ISP provided one or more IP addresses for stable
        // nameservers, you probably want to use them as forwarders.
        // Uncomment the following block, and insert the addresses replacing
        // the all-0's placeholder.

         forwarders {
                8.8.8.8;
          };
```

On fait juste un ajout (vers le début) :

192.168.240.252 ;

```
  GNU nano 7.2                                                    named.conf.options *
acl monreseau {
192.168.240.0/24;
};
acl messerveursdns {
192.168.240.251;
192.168.240.252;
};

options {
        directory "/var/cache/bind";

        // If there is a firewall between you and nameservers you want
        // to talk to, you may need to fix the firewall to allow multiple
        // ports to talk.  See http://www.kb.cert.org/vuls/id/800113

        // If your ISP provided one or more IP addresses for stable
        // nameservers, you probably want to use them as forwarders.
        // Uncomment the following block, and insert the addresses replacing
        // the all-0's placeholder.

         forwarders {
                8.8.8.8;
          };
```

On redémarre le service bind9 sur dns-01 :

sudo systemctl restart bind9

```
tssr@dns-01:/etc/bind$ sudo systemctl restart bind9
tssr@dns-01:/etc/bind$
```

On va maintenant sur le serveur dns-02 :

On édite le fichier resolv.conf :

sudo nano /etc/resolv.conf

On arrive ici :

```
tssr@dns-01: /etc/bind    tssr@dns-02: ~
  GNU nano 7.2                                                    /etc/resolv.conf
nameserver 8.8.8.8
```

On remplace l'ip par 192.168.240.251 et on ajoute domain tssr.local

On obtient :

```
tssr@dns-01: /etc/bind    tssr@dns-02: ~
  GNU nano 7.2                                                    /etc/resolv.conf *
nameserver 192.168.240.251
domain tssr.local
```

Etape 01 => Installer DNS

sudo apt install bind9 -y => Serveur dns

sudo apt install dnsutils -y => Les outils de DNS

Etape 02 => ON SAUVEGARDE TOUTES LES CONF

cd /etc/bind/

ls/

```
tssr@dns-02:~$ cd /etc/bind/
tssr@dns-02:/etc/bind$ ls
bind.keys  db.0  db.127  db.255  db.empty  db.local  named.conf  named.conf.default-zones  named.conf.local  named.conf.options  rndc.key  zones.rfc1918
tssr@dns-02:/etc/bind$
```

On créer le dossier ou on mettra nos copies :

sudo mkdir backup_conf

```
tssr@dns-02:/etc/bind$ sudo mkdir backup_conf
tssr@dns-02:/etc/bind$
```

On réalise une copie des fichiers « named » :

sudo cp named* backup_conf/

```
tssr@dns-02:/etc/bind$ sudo cp named* backup_conf/
tssr@dns-02:/etc/bind$
```

Pour voir nos copies de fichier :

ls backup_conf/

```
tssr@dns-02:/etc/bind$ ls backup_conf/
named.conf  named.conf.default-zones  named.conf.local  named.conf.options
tssr@dns-02:/etc/bind$
```

Etape 03 => On créer le fichier de zone tssr.local

03a) On edite le fichier named.conf.local

sudo nano named.conf.local

Voila qu'on voit :

```
  GNU nano 7.2                                                    named.conf.local
//
// Do any local configuration here
//

// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";
```

Voila l'ajour qu'on doit réaliser à la suite :

zone "tssr.local" {

type slave;

masters { 192.168.240.251 ; };

file "/var/lib/bind/db.tssr.local";

} ;

Voila ce qu'on doit avoir :

```
  GNU nano 7.2                                                    named.conf.local *
//
// Do any local configuration here
//

// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";

zone "tssr.local" {
type slave;
masters { 192.168.240.251 ; };
file "/var/lib/bind/db.tssr.local";
} ;
```

Etape 04 – On redémarre le service bind9 sur dns-02

sudo systemctl restart bind9

```
tssr@dns-02:/etc/bind$ sudo systemctl restart bind9
tssr@dns-02:/etc/bind$
```

Vérifier que le fichier soit copié dans le dossier /var/lib/bind de dns-02 :

ls /var/lib/bind => vous devez voir le fichier db.tssr.local

```
tssr@dns-02:/etc/bind$ ls /var/lib/bind
db.tssr.local
tssr@dns-02:/etc/bind$
```

Etape 05 gestion de la zone inversée

On édite le fichier named.conf.local et on ajoute à la suite

sudo nano named.conf.local

Voial ce qu'on a :

```
  GNU nano 7.2                                                    named.conf.local
//
// Do any local configuration here
//

// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";

zone "tssr.local" {
type slave;
masters { 192.168.240.251 ; };
file "/var/lib/bind/db.tssr.local";
} ;
```

On ajoute :

zone "240.168.192.in-addr.arpa" {

type slave;

masters { 192.168.240.251 ;};

file "/var/lib/bind/db.240.168.192";

};

On obtient :

```
tssr@dns-01: /etc/bind    tssr@dns-02: /etc/bind
  GNU nano 7.2                                                    named.conf.local *
//
// Do any local configuration here
//

// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";

zone "tssr.local" {
type slave;
masters { 192.168.240.251 ; };
file "/var/lib/bind/db.tssr.local";
} ;

zone "240.168.192.in-addr.arpa" {
type slave;
masters { 192.168.240.251 ;};
file "/var/lib/bind/db.240.168.192";
};
```

On redémarre et on test sur une machine cliente :

sudo systemctl restart bind9

```
tssr@dns-02:/etc/bind$ sudo systemctl restart bind9
tssr@dns-02:/etc/bind$
```

Vérifier que le fichier soit copié dans le dossier /var/lib/bind de dns-02 :

ls /var/lib/bind

```
tssr@dns-02:/etc/bind$ ls /var/lib/bind
db.240.168.192  db.tssr.local
tssr@dns-02:/etc/bind$
```

Fin du dns

Partie DHCP

Création d'un 3eme machine qu'on nommera dhcp_lx

Mise à jour :

sudo apt update

```
tssr@dhcplx:~$ sudo apt update
```

Installation du dhcp :

sudo apt install isc-dhcp-server -y

```
tssr@dhcplx:~$ sudo apt install isc-dhcp-server -y
```

Pour verifier les informations d'ip et si la carte est ok :

ip -br a

```
tssr@dhcplx:~$ ip -br a
lo               UNKNOWN        127.0.0.1/8 ::1/128
enp0s3           UP             192.168.240.253/24 fe80::a00:27ff:fe05:aaf/64
```

Indiquer la carte reseau :

sudo nano /etc/default/isc-dhcp-server –l

```
  [1/2]                                                    /etc/default/isc-dhcp-server *
# Defaults for isc-dhcp-server (sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-server)

# Path to dhcpd's config file (default: /etc/dhcp/dhcpd.conf).
#DHCPDv4_CONF=/etc/dhcp/dhcpd.conf
#DHCPDv6_CONF=/etc/dhcp/dhcpd6.conf

# Path to dhcpd's PID file (default: /var/run/dhcpd.pid).
#DHCPDv4_PID=/var/run/dhcpd.pid
#DHCPDv6_PID=/var/run/dhcpd6.pid

# Additional options to start dhcpd with.
#       Don't use options -cf or -pf here; use DHCPD_CONF/ DHCPD_PID instead
#OPTIONS=""

# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests?
#       Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".
INTERFACESv4="enp0s3"
INTERFACESv6=""
```

Indiquer en entre guillemet le nom de la carte réseau au niveau de l'IP V4.

Ici enp0s3

On édite le fichier is-dhcp-server

sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf –l

On réalise la modification suivante :

A slightly different configuration for an internal subnet.

subnet 192.168.240.0 netmask 255.255.255.0 {

range 192.168.240.5 192.168.240.30;

option domain-name-servers 8.8.8.8;

#option domain-name "internal.example.org";

option routers 192.168.240.254;

option broadcast-address 192.168.240.255;

default-lease-time 600;

max-lease-time 7200;

}

```
# A slightly different configuration for an internal subnet.
  subnet 192.168.240.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 192.168.240.5 192.168.240.30;
  option domain-name-servers 8.8.8.8;
#  option domain-name "internal.example.org";
  option routers 192.168.240.254;
  option broadcast-address 192.168.240.255;
  default-lease-time 600;
  max-lease-time 7200;
}
```

sudo systemctl restart isc-dhcp-server

```
tssr@dhcp-lx:~$ sudo systemctl restart isc-dhcp-server
tssr@dhcp-lx:~$
```