Как развернуть Astra Linux в Docker: подробный гайд

Хотите попробовать Astra Linux без установки на жёсткий диск?

Docker позволяет запустить Astra Linux в изолированном контейнере — как легковесную песочницу.

Мы описали, как это сделать на Ubuntu с помощью командной строки.

- Шаг 1. Установить Docker
- Шаг 2. Запустить Docker
- Шаг 3. Проверить установку
- Шаг 4. Выбрать образ Astra Linux
- Шаг 5. Загрузить выбранный образ
- Шаг 6. Запустить контейнер с Astra Linux
- Что делать после запуска
- Основные команды Docker
- Дополнительно

Шаг 1. Установить Docker

Выполните команду.

```
$ sudo apt install -y docker.io
```

Шаг 2. Запустить Docker

Запустите Docker вручную.

```
$ sudo systemctl start docker
```

Если требуется, чтобы Docker автоматически запускался при старте Ubuntu, включите автозапуск.

```
$ sudo systemctl enable docker
```

Шаг 3. Проверить установку

Проверьте установленную версию Docker.

```
$ docker --version
```

При корректной установке Docker отобразится его версия.

Пример вывода:

```
Docker version 24.0.5, build 1234567
```

Также можно проверить Docker, запустив в нем тестовый образ hello-world.

```
$ docker run hello-world
```

Если Docker успешно развернёт тестовый образ, отобразится приветственное сообщение.

Пример вывода:

```
Hello from Docker!
This message shows that your installation appears to be working correctly.
...
```

Шаг 4. Выбрать образ Astra Linux

Выберите для загрузки необходимый образ Astra Linux — готовый шаблон системы, по которому Docker создаст контейнер с ней.

Официальные базовые образы Astra Linux доступны в каталоге https://registry.astralinux.ru/browse/library/ в разделе astra.

В названиях образов используется шаблон: astra/ubi<major-version>[-dev]:<tag>.

Параметры шаблона:

- <major-version> основная версия Astra Linux (например, 18 для версии Astra Linux 1.8).
- [-dev]— (опционально) указывает на предустановленную среду выполнения (например, python311 для Python 3.11).
- <tag>— тег образа (latest для последней версии).

Примеры:

- astra/ubi18:1.8.0: образ, основанный на Astra Linux 1.8.
- astra/ubi17-openjdk110:latest: образ на базе Astra Linux 1.7 с предустановленной средой для выполнения OpenJDK версии 11.0, помеченный как последний доступный.

Шаг 5. Загрузить выбранный образ

Допустим, выбран образ самой новой версии Astra Linux 1.8 без предустановленных сред выполнения кода.

Для его загрузки в Docker выполните следующую команду.

```
$ docker pull registry.astralinux.ru/library/astra/ubi18:latest
```

Пример вывода:

```
latest: Pulling from library/astra/ubi18
1ac5ef385c4d: Pulling fs layer
e8d586ab4014: Pulling fs layer
2d96c61df80c: Pulling fs layer
...
Digest: sha256:d0d2f68b1546c29dbf3b30f053292d5e7df1d8b6d6db320af865c4205c6cbd0b
Status: Downloaded newer image for
registry.astralinux.ru/library/astra/ubi18:latest
registry.astralinux.ru/library/astra/ubi18:latest
```

Шаг 6. Запустить контейнер с Astra Linux

Воспользуйтесь командой, чтобы запустить Astra Linux и командную строку в нем:

```
$ docker run -it --name astra_container
registry.astralinux.ru/library/astra/ubi18:latest /bin/bash
```

В случае успешного запуска вы окажетесь в командной строке контейнера и увидите мигающий курсор.

Пример вывода:

```
[root@f1d3c2a4b7e8 /]
```

Готово! Образ Astra Linux успешно запущен в Docker. Теперь вы можете работать в его командной строке.

Что делать после запуска

Проверьте версию Astra Linux

```
$ cat /etc/os-release
```

Пример вывода:

```
PRETTY_NAME="Astra Linux"

NAME="Astra Linux"

ID=astra

ID_LIKE=debian

ANSI_COLOR="1;31"

HOME_URL="https://astralinux.ru"

SUPPORT_URL="https://astralinux.ru/support"

LOGO=astra

VERSION_ID=1.8_x86-64

VERSION_CODENAME=1.8_x86-64
```

Обновите Astra Linux внутри контейнера

```
$ apt-get dist-upgrade
```

Пример вывода:

```
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Calculating upgrade... Done
O upgraded, O newly installed, O to remove and O not upgraded.
```

Установите пакеты, необходимые для работы

Например, для установки текстового редактора nano:

```
$ apt install -y nano
```

Пример вывода (сокращенный):

```
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following NEW packages will be installed:
    nano
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 850 kB of archives.
After this operation, 3,678 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://mirror.astra... nano_5.4-2_amd64.deb [850 kB]
Fetched 850 kB in 1s (1123 kB/s)
Selecting previously unselected package nano.
Preparing to unpack .../nano_5.4-2_amd64.deb ...
Unpacking nano (5.4-2) ...
```

```
Setting up nano (5.4-2) ...

Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
```

Создайте пользователя

Чтобы создать пользователя myuser, воспользуйтесь командой:

```
$ adduser myuser
```

Пример вывода:

```
Adding user `myuser' ...
Adding new group `myuser' (1001) ...
Adding new user `myuser' (1001) with group `myuser' ...
Creating home directory `/home/myuser' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for myuser
Enter the new value, or press ENTER for the default
  Full Name []:
  Room Number []:
  Work Phone []:
 Home Phone []:
 Other []:
Is the information correct? [Y/n]
```

Чтобы предоставить пользователю myuser права администратора, добавьте его в группу sudo (пользователь сможет запускать команды с sudo).

```
$ usermod -aG sudo myuser
```

Команда не выводит сообщений, если выполнена успешно.

Выйдите из контейнера с Astra Linux

```
$ exit
```

После выхода контейнер с Astra Linux остановится, и вы вернётесь в основную систему Ubuntu.

Заново подключиться к контейнеру и его командной строке

```
$ docker start -ai astra_container
```

После выполнения команды вы снова окажетесь в командной строке контейнера и увидите мигающий курсор.

Основные команды Docker

Обратите внимание, что команды Docker не работают в командной строке Astra Linux. Перед их использованием важно выйти из контейнера с помощью команды exit.

Посмотрите запущенные контейнеры

```
$ docker ps
```

В выводе отобразится список запущенных контейнеров. Astra Linux среди них не будет, так как он не работает в фоновом режиме и отключается сразу после выхода из него.

Удалите контейнер с Astra Linux

```
$ docker rm astra_container
```

Если контейнер успешно удален отобразится подтверждение того, что удалён контейнер с именем astra_container.

Пример вывода:

```
astra_container
```

Удалите образ Astra Linux

```
$ docker rmi registry.astralinux.ru/library/astra/astra/ubi18:latest
```

Если образ успешно удалён, отобразится информация об этом (где Deleted: - идентификатор удаленного образа).

Пример вывода:

```
Untagged: registry.astralinux.ru/library/astra/astra/ubi18:latest
```

Дополнительно

Вы можете подробнее познакомиться с возможностями Docker и Astra Linux в документации:

- Официальная документация Docker
- Документация образов Astra Linux