GUIDE D'UTILISATION

EdenDisk

Transfert de données et préparation de disques pour Windows 10 et 11

Version 2.0.1 • Novembre 2026 • Logiciel gratuit distribué par AKM12

Ce que fait le logiciel

EdenDisk réunit dans une seule fenêtre les opérations courantes d'un changement de poste ou d'une intervention sur un disque : voir l'état des disques, récupérer les fichiers des utilisateurs depuis un ancien disque, sauvegarder un lecteur entier avant une réparation, et préparer un disque neuf ou à réutiliser.

Section	Contenu	Page
1	Présentation et prérequis	2
2	Installation et premier lancement	3
3	Écran Disques	4
4	Transfert des données d'un ancien poste	6
5	Copie complète d'un lecteur	9
6	Préparation d'un disque	10
7	Paramètres et journal	12
8	Dépannage	13
9	Sécurité, confidentialité et désinstallation	14

© 2025-2026 AKM12 — Advanced Knowledge & Maintenance · akm12.com/logiciels/edendisk

SECTION 1

Présentation et prérequis

EdenDisk s'organise en cinq écrans, accessibles depuis le menu de gauche :

Écran	À quoi il sert
Disques	Liste les disques de l'ordinateur avec leur santé, leurs partitions et leurs lecteurs.
Transfert	Copie les dossiers des profils utilisateurs (Bureau, Documents, Images…) d'un ancien disque vers un dossier.
Copie de lecteur	Copie tous les fichiers d'un lecteur dans un dossier, par exemple pour une sauvegarde avant intervention.
Préparation	Efface un disque, puis crée une partition unique formatée (NTFS, exFAT ou FAT32).
Paramètres	Langue de l'application et informations sur la version.

Les principes de sécurité

- **Les copies ne suppriment jamais rien** : ni à la source, ni à la destination. Un fichier présent à la destination mais absent de la source est conservé.
- **Une copie interrompue se reprend** : relancée, elle ignore les fichiers déjà copiés à l'identique.
- **Chaque copie produit un rapport** qui liste les fichiers non copiés et la raison.
- **Le disque de Windows ne peut pas être effacé**, ni celui d'où EdenDisk est lancé. Avant d'effacer un autre disque, il faut taper son numéro, puis EdenDisk vérifie une dernière fois qu'il s'agit bien du même disque.

Prérequis

Élément	Exigence
Système	Windows 10 ou Windows 11, 64 bits.
Droits	Compte administrateur : EdenDisk demande l'élévation au démarrage (fenêtre de contrôle de compte d'utilisateur).
Logiciels	Aucun : Python et les composants nécessaires sont inclus. Les copies utilisent robocopy et les fonctions de stockage de Windows, présents sur tous les postes.
Ancien disque	Pour un transfert : le disque de l'ancien poste branché sur le nouveau, par un boîtier ou un adaptateur USB, ou un second disque interne.

SECTION 2

Installation et premier lancement

Deux fichiers sont publiés, à télécharger depuis **akm12.com/logiciels/edendisk** ou **github.com/akm12-dev/releases** uniquement :

Fichier	Usage
EdenDisk-2.0.1-setup.exe	Installateur : copie EdenDisk dans Program Files, crée un raccourci dans le menu Démarrer (et sur le Bureau si vous le cochez) et permet une désinstallation propre.
EdenDisk-2.0.1-windows.exe	Version portable : un seul fichier, sans installation. Pratique sur une clé USB d'intervention.

Vérifier le fichier téléchargé

Chaque fichier a une empreinte SHA-256 publiée sur la fiche du logiciel. Dans PowerShell, depuis le dossier Téléchargements :

```
Get-FileHash .\EdenDisk-2.0.1-setup.exe -Algorithm SHA256
```

Le résultat doit être identique, caractère pour caractère, à l'empreinte publiée. Sinon, supprimez le fichier et téléchargez-le de nouveau.

Installer

1. Double-cliquez sur **EdenDisk-2.0.1-setup.exe**. Si Windows SmartScreen affiche « Windows a protégé votre ordinateur », cliquez sur **Informations complémentaires**, puis **Exécuter quand même** (le fichier n'est pas encore signé numériquement).
2. Acceptez la demande d'autorisation de Windows.
3. Choisissez la langue, lisez et acceptez la licence (logiciel gratuit, sans clé).
4. Laissez le dossier proposé, cochez si besoin l'icône sur le Bureau, puis **Installer**.
5. Cochez **Exécuter EdenDisk** et cliquez sur **Terminer**.


> **À savoir**
> Si une version 1.x d'EdenDisk est installée, l'installateur la remplace : il n'y a pas besoin de la désinstaller avant. La clé de licence n'est plus demandée.

Au démarrage

EdenDisk demande toujours l'autorisation administrateur : elle est nécessaire pour lire l'état des disques, accéder aux dossiers des autres utilisateurs et préparer un disque. Il s'ouvre sur l'écran **Disques**.

SECTION 3

Écran Disques



Écran Disques : le disque système (0) est sélectionné. Données de démonstration.


Le tableau du haut liste un disque par ligne. Cliquez sur une ligne pour afficher son détail et ses partitions en dessous.

Colonne	Signification
N°	Numéro du disque pour Windows. C'est ce numéro qu'il faudra taper pour confirmer un effacement.
Type	SSD ou disque dur, si Windows le sait. « — » pour une clé USB ou une carte mémoire.
Connexion	NVMe, SATA, USB, Virtuel (VHD)…
Style	GPT ou MBR : la façon dont le disque est partitionné.
Santé	État signalé par Windows : Bon, Avertissement, Défaillant ou Inconnu. Une ligne « Avertissement » ou « Défaillant » s'affiche en rouge.
Rôle	« Windows » pour le disque du système, « EdenDisk » pour celui d'où le logiciel est lancé.

Détail du disque sélectionné

Numéro de série, température, usure (SSD), heures de fonctionnement et erreurs de lecture non corrigées viennent des compteurs de fiabilité de Windows. Beaucoup de boîtiers USB ne transmettent pas ces informations : EdenDisk affiche alors « Non communiqué », ce qui n'indique pas une panne.

Attention
Des erreurs de lecture non corrigées, une santé « Avertissement » ou une usure élevée sont des signes de fin de vie. Copiez les données en priorité, sans attendre, avant toute autre opération.



L'ancien disque, branché en USB, avec sa partition Z:.


Les boutons en haut à droite agissent sur la sélection :

- **Actualiser** relit la liste, par exemple après avoir branché un disque.
- **Ouvrir le lecteur** ouvre l'Explorateur sur la partition sélectionnée (elle doit avoir une lettre).
- **Préparer ce disque…** ouvre l'écran Préparation avec ce disque déjà choisi. Le bouton reste grisé pour un disque protégé.

SECTION 4


Transfert des données d'un ancien poste

Cas typique : le disque de l'ancien ordinateur est branché en USB sur le nouveau, et l'on veut récupérer les fichiers de chaque utilisateur. EdenDisk lit le dossier **Users** de ce disque et copie, pour chaque profil coché, les dossiers choisis.



Profils et dossiers sélectionnés, analyse terminée.

1. **Disque source** : choisissez la lettre de l'ancien disque. Les profils trouvés s'affichent. Les profils techniques de Windows (Default, Public…) sont ignorés.
2. **Profils** : cliquez sur un nom pour le cocher ou le décocher.
3. **Dossiers à copier** : Bureau, Documents, Images, Musique, Vidéos, Téléchargements, Favoris. L'option OneDrive ajoute le dossier OneDrive du profil.
4. **Destination** : un dossier sur le nouveau poste ou sur un disque de sauvegarde (bouton **Parcourir…**). Il ne peut pas se trouver à l'intérieur de la source.
5. **Analyser** : EdenDisk compte les fichiers et le volume, et compare à l'espace libre de la destination. **Démarrer le transfert** ne s'active que si la place suffit.
6. **Démarrer le transfert**. La barre de progression avance fichier par fichier ; le journal indique chaque dossier terminé.



Transfert terminé : le chemin du rapport s'affiche.

Organisation de la destination

Chaque profil a son dossier, avec les noms en français :

```
Transfert Dupont\
    Jean Dupont\Bureau\  Documents\  Images\  Téléchargements\  Favoris\
    Marie Dupont\Documents\  Images\  Musique\
    EdenDisk-transfert-20261109-1828\Rapport de transfert.txt  (+ journaux robocopy)
```

Arrêter et reprendre

Arrêter interrompt la copie en cours. Les fichiers déjà copiés restent en place. Pour reprendre, relancez **Analyser** puis **Démarrer le transfert** avec la même destination : les fichiers identiques sont ignorés, seuls les fichiers manquants ou modifiés sont copiés.

Le rapport de transfert

Le bouton **Ouvrir le rapport** affiche un fichier texte à conserver avec le dossier client :

```
RAPPORT DE TRANSFERT EDENDISK
============================================================
Date            : 09/11/2026 18:35 -> 18:35 (0:00:00)
Source          : Z:\
Destination     : Y:\Transfert Dupont
Volume prévu    : 10 fichier(s), 42,1 Ko
Résultat        : TERMINÉ SANS ERREUR

DÉTAIL PAR DOSSIER
------------------------------------------------------------
Jean Dupont / Bureau : 1 fichier(s), 2,4 Ko — fichiers copiés
    Z:\Users\Jean Dupont\Desktop  ->  Y:\Transfert Dupont\Jean Dupont\Bureau
Jean Dupont / Documents : 3 fichier(s), 14,1 Ko — fichiers copiés
    Z:\Users\Jean Dupont\Documents  ->  Y:\Transfert Dupont\Jean Dupont\Documents
...

Les journaux robocopy complets sont dans le même dossier que ce rapport.
Relancer le transfert reprend là où il s'est arrêté (les fichiers identiques sont ignorés).

EdenDisk — AKM12 · https://akm12.com/logiciels/edendisk
```

À savoir


Fichiers « en ligne uniquement » (OneDrive, SharePoint) : ils n'existent pas réellement sur l'ancien disque et ne peuvent pas être copiés. Le rapport les compte : ils se récupèrent en se connectant au compte Microsoft de l'utilisateur.

Ce qui n'est pas copié : les programmes, les réglages des logiciels (AppData), les mots de passe enregistrés dans les navigateurs et les e-mails stockés localement (fichiers Outlook .pst à copier à part si besoin).

SECTION 5

Copie complète d'un lecteur

Cet écran copie **tous** les fichiers d'un lecteur dans un dossier : sauvegarde avant une réinstallation, récupération des données d'un disque qui faiblit, archivage d'un ancien poste.



Copie terminée sans erreur.

1. Choisissez le **lecteur à copier** et le **dossier de destination**.
2. Cliquez sur **Analyser** pour connaître le nombre de fichiers, le volume et l'espace libre.
3. Cliquez sur **Démarrer la copie**. EdenDisk crée un dossier daté, par exemple **Copie Z 2026-11-09 1828**, et y place le rapport dans le sous-dossier **_EdenDisk**.


Les éléments techniques de Windows, inutiles et souvent illisibles, sont ignorés : **pagefile.sys**, **hiberfil.sys**, **swapfile.sys**, la corbeille, **System Volume Information**, **Recovery** et les dossiers de mise à jour de Windows.

> **Attention**
> Ce n'est pas un clonage : le résultat est un dossier de fichiers, pas un disque démarrable. Les programmes copiés ne fonctionneront pas si on les recopie sur un autre poste ; seules les données sont réutilisables.

SECTION 6

Préparation d'un disque

Attention
La préparation **efface définitivement tout le contenu du disque** : toutes ses partitions et tous ses fichiers. Aucun logiciel de récupération ne garantit de les retrouver. Copiez d'abord ce qui doit l'être.



La clé USB (disque 2) est choisie ; le disque système est grisé et protégé.

La colonne **État** indique pour chaque disque s'il « Peut être préparé » ou pourquoi il est « Protégé ». EdenDisk refuse un disque :

- qui est le disque système ou le disque de démarrage de Windows ;
- qui contient le lecteur de Windows (C:) ou le lecteur d'où EdenDisk est lancé ;
- hors ligne, en lecture seule, ou sans support (lecteur de carte vide).

Étapes

1. Branchez le disque, cliquez sur **Actualiser la liste** puis sur sa ligne. Le cadre en dessous rappelle ce qui sera effacé : modèle, taille et partitions. **Vérifiez-le.**
2. Choisissez le **système de fichiers**, le **style de partition** et le **nom du volume** (voir tableau).
3. Cliquez sur **Effacer et préparer le disque...**.
4. Dans la fenêtre de confirmation, tapez le **numéro du disque** : le bouton rouge ne s'active qu'à ce moment. Cliquez sur **Effacer le disque**.
5. Juste avant d'effacer, EdenDisk vérifie que le disque est toujours le même (identifiant, taille, modèle). S'il a été débranché ou remplacé, l'opération est annulée.

6 À la fin, le message indique la lettre du nouveau lecteur : le disque contient une seule partition occupant toute la place.



Confirmation : le numéro du disque doit être tapé.


Quels réglages choisir ?

Usage du disque	Système de fichiers	Style
Disque interne ou externe utilisé avec Windows uniquement	NTFS	GPT
Clé USB ou disque externe partagé avec un Mac, une TV, un autre appareil	exFAT	MBR (GPT si plus de 2 To)
Ancien appareil, autoradio, imprimante, BIOS (32 Go maximum)	FAT32	MBR

Limite	Règle vérifiée par EdenDisk
FAT32	Disque de 32 Go maximum (limite de Windows). Fichiers de 4 Go maximum.
MBR	Disque de 2 To maximum : au-delà, choisir GPT.
Nom du volume	Lettres sans accent, chiffres, espaces, tirets et soulignés. 32 caractères en NTFS, 15 en exFAT, 11 en FAT32. Par défaut : EdenDisk.

SECTION 7

Paramètres et journal



Écran Paramètres.

Langue de l'application : français ou anglais. Cliquez sur **Enregistrer** ; le changement s'applique au prochain démarrage d'EdenDisk. La section **À propos** rappelle la version installée et le lien vers la fiche du logiciel, où sont publiées les nouvelles versions.

Le **journal**, en bas de chaque écran, garde l'historique des opérations de la session avec l'heure. **Effacer** le vide, **Masquer** le replie pour gagner de la place.

SECTION 8

Dépannage

Symptôme	Cause probable et solution
L'ancien disque n'apparaît pas	Vérifiez le câble et l'alimentation du boîtier, puis **Actualiser**. Dans *Gestion des disques* de Windows, un disque « Hors ligne » doit être mis en ligne ; une partition sans lettre doit en recevoir une.
Aucun profil trouvé	Le lecteur choisi n'est pas la partition Windows de l'ancien disque, ou le disque est chiffré par BitLocker : déverrouillez-le d'abord avec sa clé de récupération.
[5] Accès refusé	Droits NTFS particuliers sur l'ancien disque. EdenDisk tourne déjà en administrateur ; si le problème persiste, prenez possession du dossier concerné puis relancez.
[32] Fichier utilisé par un autre processus	Le fichier est ouvert (souvent sur le disque du poste en cours d'utilisation). Fermez le programme concerné et relancez : seuls les fichiers manquants seront copiés.
[112] Espace disque insuffisant	La destination est pleine : libérez de la place ou choisissez une autre destination, puis relancez.
« Démarrer » reste grisé	Lancez d'abord **Analyser**. S'il reste grisé : rien à copier ou espace insuffisant (le message sous la destination le précise).
Santé « Non communiqué »	Le boîtier USB ne transmet pas les compteurs. Ce n'est pas une panne. Pour un diagnostic complet, branchez le disque en interne.
Préparation refusée	Le disque est protégé (voir la colonne État) ou une option est invalide : le message indique la règle non respectée (FAT32, MBR, nom du volume).
Fenêtre SmartScreen	Normal pour un fichier non signé : vérifiez l'empreinte SHA-256, puis Informations complémentaires › Exécuter quand même.

Pour signaler un problème : **github.com/akm12-dev/releases/issues**. Indiquez la version d'EdenDisk, la version de Windows, l'écran concerné et le message exact. Joignez le rapport de copie si besoin, après avoir retiré les noms de fichiers confidentiels.

SECTION 9

Sécurité, confidentialité et désinstallation

- EdenDisk fonctionne entièrement en local : il n'envoie aucune donnée, ne demande pas de compte et ne se connecte à internet que si vous cliquez sur le lien akm12.com.
- Les rapports de copie contiennent les noms des fichiers et des dossiers copiés : ils restent dans le dossier de destination, sous votre contrôle.
- Les copies conservent les dates et les attributs des fichiers, mais pas les permissions de l'ancien poste : les fichiers copiés appartiennent au nouveau poste.
- Après un transfert, ouvrez quelques fichiers de chaque dossier pour contrôler le résultat avant de rendre ou d'effacer l'ancien disque.

Désinstaller

Version installée : **Paramètres Windows › Applications › Applications installées › EdenDisk › Désinstaller**. Version portable : supprimez simplement le fichier. Les dossiers et rapports créés par vos copies ne sont jamais supprimés.

Logiciel gratuit AKM12
EdenDisk est gratuit, sans clé de licence ni inscription. Téléchargez-le uniquement depuis akm12.com ou github.com/akm12-dev/releases, et vérifiez son empreinte SHA-256.