

Armazenamento Secundário

Parte 2

Discos

• Qual o principal gargalo?

Discos

Discos são gargalos

 Discos são muito mais lentos que as redes ou a CPU

 Muitos processos são "disk-bound", i.e,
CPU e rede têm que esperar pelos dados do disco



Técnicas para minimizar o problema

- Multiprogramação: CPU trabalha em outro processo enquanto aguarda o disco
- RAID (Redundat Array of Inexpensive Disks)
 - Versus SLED (Single Large Expensive Disk)
 - Striping: o arquivo é repartido entre vários drives (paralelismo), preferencialmente de forma transparente para o usuário/programa
 - Espelhamento: redundância de dados



Técnicas para minimizar o problema

- Disk cache: blocos de memória RAM configurados para conter páginas de dados do disco
 - Ao ler dados de um arquivo, o cache é verificado primeiro; se a informação desejada não é encontrada, um acesso ao disco é realizado e o novo conteúdo é carregado no cache
- RAM Disk: simula em memória o comportamento do disco mecânico
 - Carrega arquivos muito usados, dados descompactados, etc.



- Introduzidas pela IBM na década de 50
 - Padronizou o tamanho do byte como 8 bits!

- Substituídas por coisas muito melhores
- Material plástico coberto por material magnetizável (óxido de ferro ou de cromo)





- Leitor
 - Motor que rotaciona a fita
 - Cabeças de leitura que lêem a fita sequencialmente
- Tecnologia similar a fitas cassetes
- Sofre mais desgaste que discos



- Fitas: permitem acesso sequencial muito rápido, mas não permitem acesso direto/aleatório
- Compactas, resistentes, fáceis de transportar, mais baratas que disco
- Usadas como memória terciária (back-up, arquivo-morto) juntamente com os discos óticos



Organização dos dados na fita

 Posição de um registro é dada por um deslocamento em bytes (offset) relativo ao início do arquivo

 Posição lógica de um byte no arquivo corresponde diretamente à sua posição física relativa ao início do arquivo



Superfície da fita

- A superfície pode ser vista como um conjunto de trilhas paralelas, cada qual sendo uma sequência de bits
- 9 trilhas paralelas formam 1 frame
 - Cada trilha tem 1 byte + paridade (em geral, paridade ímpar, i.e., o número de bits 1 é ímpar)




Superfície da fita

 Frames são agrupados em blocos de dados de tamanhos variados, os quais são separados por intervalos (interblock gaps) sem informações

 Intervalos são necessários para viabilizar parada/reinício

Superfície da fita





Medidas de comparação

- Densidade: bpi bytes per inch
 - Ex: 6.250 bpi
- Velocidade: ips inches per second
 - Ex: 200 ips
- Tamanho do 'interblock gap': inches
 - Ex: 0.3 inches
- 1 *inch* (polegada) ~ 2,5 cm



Estimativa do tamanho de fita necessário

- EX: armazenar em fita 1.000.000 de registros com 100 bytes cada. Suponha fita com 6.250 bpi, com intervalo entre blocos de 0.3 polegadas. Quanto de fita é necessário?
- b = comprimento físico do bloco de dados (pol.)
- g = comprimento físico do intervalo (pol.)
- n = número de blocos de dados
- S = comprimento de fita necessário (espaço físico) é dado por: S=n*(b+g)




Estimativa do tamanho de fita necessário

- Supondo 1 bloco = 1 registro: S=1.000.000*(100/6.250+0.3)
 S=316.000 pol ~ 7.900 m
- Supondo 1 bloco=50 registros
 - n=1.000.000/50=20.000 blocos
 - b=5000/6250 ~ 0.8 pol
 - \sim S=20.000*(0.8+0.3)=22.000 pol \sim 492 m
- Comprimentos típicos de fitas: 91 a 1.000 m




Estimativa do tamanho de fita necessário

1 registro por bloco



50 registros por bloco





Estimativa de tempos de transmissão

- Taxa nominal de transmissão de dados=densidade (bpi)*velocidade (ips)
- Ex: Fita de 6.250 bpi e 200 ips taxa transmissão = 6.250*200=1.250 KB/s
- Não parece muito ruim... mas não é a taxa efetiva!
 - Por quê?




Quando usar fitas magnéticas

- Apropriadas para armazenamento sequencial, quando não é necessário acesso direto/aleatório
- Quando não é necessária a atualização imediata (alterações periódicas são suficientes)
- Baixo custo e alta capacidade, adequada para armazenagem e transporte



Tecnologia morta?







- Imation (antiga 3M, parceira da IBM), 2004
 - Recentemente, anunciamos um investimento de 49 milhões de dólares em uma moderníssima unidade de revestimento de fita, que manterá a Imation na linha de frente da tecnologia, além de desenvolvermos nossos cartuchos com capacidades de um terabyte e mais.
 - A fita tem sido -e ainda é- a maneira mais rentável para as empresas realizarem backups e recuperação de seus dados.



- Nova fita magnética é construída com nanotecnologia
 - Redação do Site Inovação Tecnológica, 25/07/2005
 - A empresa japonesa FujiFilm anunciou o lançamento do primeiro meio de armazenamento digital de dados baseado na nanotecnologia. Trata-se de uma fita magnética, voltada para backups em grandes centros de computação, que consegue armazenar até 300 GB de informações... a fita que agora foi lançada consegue garantir fidelidade dos dados gravados por 30 anos. A tecnologia Nanocubic consiste em uma camada ultra-fina de nanopartículas magnéticas, que são aplicadas por um processo que permite o controle preciso da espessura da camada de gravação de dados...







O que acontece quando 1 programa escreve um byte p/ um arquivo em disco?

Write(arq,&c,1)



- Operações na memória
 - O comando ativa o S.O (*file manager*), que supervisiona a operação
 - Verifica se o arquivo existe, se tem permissão de escrita, etc.
 - Obtém a localização do arquivo físico (drive, cilindro, cluster ou extent) correspondente ao arquivo lógico
 - Determina em que setor escrever o byte
 - Verifica se esse setor já está no buffer de E/S; se não estiver, carrega-o



Operações fora da memória

- Processador de E/S
 - Aguarda a disponibilidade do recurso para poder efetivamente disparar a escrita no disco
- Controlador de disco
 - Verifica se drive está disponível para escrita
 - Instrui drive para mover cabeça de L/E para trilha/setor corretos
 - Disco rotaciona, o setor (e o novo byte) é escrito




FIGURE 3.15 The file manager moves P from the program's data area to a system output buffer, where it may join other bytes headed for the same place on the disk. If necessary, the file manager may have to load the corresponding sector from the disk into the system output buffer.




FIGURE 3.16 The file manager sends the I/O processor instructions in the form of an I/O processor program. The I/O processor gets the data from the system buffer, prepares it for storing on the disk, and then sends it to the disk controller, which deposits it on the surface of the disk.



Gerenciamento de buffer

Buffering

 Permite trabalhar com grandes quantidades de RAM para armazenar informação sendo transferida, de modo a reduzir o número de acessos ao dispositivo de memória secundária



Buffer como gargalo

- Suponha um sistema que utilize um único buffer
 - Em um programa que realiza intercaladamente operações de leitura/escrita, o desempenho seria muito ruim
 - Por quê?
- Os sistemas precisam de, no mínimo, 2 buffers: 1 para entrada, 1 para saída
 - Por exemplo, enquanto um buffer é transmitido para o disco, a CPU carrega dados em outro(s)



Buffer como gargalo

 Mesmo com 2 buffers, mover dados de e para o disco é muito lento, e os programas podem ficar "I/O bound"

- Para reduzir o problema
 - Multiple buffering



- Pesquisa sobre os meios mais novos de armazenamento: CDs e variações (-R, +R, RW, etc.), DVDs, Blu-rays e memórias flash
 - História
 - Evolução
 - Tecnologia, armazenamento de dados, formato, funcionamento, capacidade
 - ROM vs. RAM
 - Comparação entre os meios