Práctica 1 Nivel de Red

Descripción de la práctica

La práctica consiste en aplicar los conocimientos adquiridos en la asignatura con respecto al Nivel de Red, y otros protocolos relacionados. El objetivo de la práctica es que el estudiante sea capaz de definir un plan de direccionamiento y aplicarlo a un escenario concreto. El estudiante deberá configurar equipos finales, así como routers y otros servicios de red. Además, el estudiante comprobará el funcionamiento del nivel de red durante el proceso, y deberá ser capaz de solucionar problemas típicos que afectan a dicho nivel.

La práctica se realizará en un entorno simulado en el que el estudiante creará los escenarios solicitados, configurando los equipos y comprobando su funcionamiento.

Dicho entorno permite introducir de forma sencilla equipos finales, tanto equipos de usuario como servidores DNS, WEB, etc, y configurarlos. Además, el entorno permite añadir a la topología dispositivos de red, como routers (o switches, cuya gestión se realizará en la Práctica 2). Estos elementos de red se configurarán utilizando la interfaz de linea de comandos (CLI) del IOS de Cisco, puesto que los routers y switches son equipamiento real Cisco simulado. Junto con este enunciado se proporciona una guía de uso del simulador utilizado (Packet Tracer) y una hoja de referencia rápida con los comandos a utilizar.

Normas y entrega

La práctica se realiza en grupos de dos personas, que pueden ser propuestos por los propios estudiantes o establecidos por los profesores en caso de no disponer de compañero.

Antes de la realización de la práctica, los estudiantes deberán haber leído y comprendido este enunciado, así como la guía de uso del simulador utilizado (Packet Tracer).

El primero de los supuestos (apartado 0) es teórico y debe ser realizado **antes de iniciar la configuración en el simulador**. Para ello, se pone a disposición del estudiante el siguiente formulario inicial donde deberá reflejar la solución del direccionamiento realizado para este apartado 0.

Adicionalmente, se pone a disposición de los estudiantes otro formulario final, donde los estudiantes deberán reflejar la solución dada a los distintos apartados de la práctica.

La entrega de la práctica consisitirá en la entrega de los siguientes 3 ficheros en la tarea de Moodle habilitada para tal efecto:

- Formulario inicial: el formulario inicial con la solución del apartado 0.
- Formulario final: el formulario final con la solución a los distintos apartados de la práctica.
- Fichero .pkt: fichero .pkt (simulador) con la solución de la práctica.

Aunque la práctica se puede realizar en grupos de dos estudiantes, <u>ambos estudiantes deberán</u> realizar la entrega de los tres ficheros forma individual en la tarea de Moodle (indicando en los formularios los integrantes del grupo). <u>Solo aquellos estudiantes que hayan realizado la entrega de los 3 ficheros podrán presentarse al examen de la práctica</u>.

Evaluación de la práctica

El objetivo final de la práctica es familiarizar al estudiante con un entorno de red real, adquiriendo habilidades prácticas con respecto a la configuración de las redes empresariales y la resolución de problemas.

Para que el estudiante compruebe su grado de adquisición de conocimientos, tendrá a su disposición un formulario de autoevaluación que deberá responder con datos y habilidades obtenidas en el laboratorio.

El estudiante deberá realizar, en la fecha que se indique, un examen sobre la práctica, que certifique su nivel de adquisición de los conocimientos teóricos y prácticos empleados en la misma. Este examen es individual.




La evaluación de la práctica consiste en la evaluación de los conceptos que se practican en la misma (planes de direccionamiento, dominios de difusión, configuración de equipos finales, rutas, comportamiento de un router, NAT, etc). La **comprensión** y **aplicación** de dichos conceptos constituye la evaluación de la práctica, y no su mera realización.

Escenario


Una universidad dispone de 5 edificios y ha desplegado una topología de red formada por 3 routers, una subred por edificio más los enlaces necesarios. El Router Router1 ofrece acceso a Internet a través de un operador ISP.

El Router1 tiene conectadas las subredes de los bloques Bloque1 y Bloque2 (i.e. RED 1 y RED 2). El Router2 por su parte tiene conectadas las subredes de los bloques Bloque2 y Bloque3 (i.e. RED 2 y RED 3). Finalmente, el Router3 está conectado a las subredes del Bloque4 y Bloque5 (i.e. RED 4 y RED 5). Todos los routers están conectados entre ellos (i.e. El Router1 con los routers 2 y 3, El Router2 con los routers 1 y 3, etc.). Finalmente el Router1 se conecta con el router del ISP para acceder a Internet.





El Router1 emplea NAT con puerto (también llamado NATP o PAT) para la traducción de las direcciones privadas empleadas en la red de la universidad. La configuración de NAPT ya esta realizada y no es necesario modificarla hasta que se indique especificamente.





La topología física se modificará en función del número de matricula más baja de los estudiantes del grupo. Para ello se empleará el formulario que acompaña a este enunciado.

0. Plan de direccionamiento

El ISP le ha asignado a la universidad una única dirección IP pública, por lo que su Centro de Cálculo ha decidido utilizar parte del rango privado de direcciones de clase A para asignarlas a las diferentes subredes internas.

La primera tarea, que deberá realizarse **antes de acudir al laboratorio**, es la de crear el plan de direccionamiento de la universidad en el **formulario** que acompaña a este enunciado. Dicho formulario contiene las tablas con los requisitos de dimensionamiento de las diferentes redes, y deberán ser completadas por los estudiantes incluyento **TODAS** las redes presentes en la topología, y las direcciones IP, máscara y Gateway (en su caso) de los equipos.

Los tamaños de cada red se determinarán al cumplimentar el formulario adjunto, en función del número de matrícula más bajo de los dos estudiantes del grupo.



Estas tablas, en papel, se entregarán al entrar al laboratorio, y es condición indispensable para acceder al mismo. Así mismo, se recomienda llevar otra copia para realizar la práctica.

Se utilizarán direcciones privadas del rango 172.16.0.0/16. De hecho las direcciones a asignar comienzan en la dirección 172.16.0.0. Se deberán dimensionar subredes necesarias, en orden de la RED 1 a la RED 5, partiendo de dicha dirección (172.16.0.0) y sin dejar huecos innecesarios entre subredes. Las direcciones asignadas a cada subred siempre partirán desde la última

dirección posible en la subred anterior. Las subredes deben ser capaces de alojar el número de equipos que se indica en la primera tabla del formulario.



La tabla de redes se deberá completar añadiendo TODAS las redes internas a la universidad necesarias para su funcionamiento (líneas con puntos suspensivos). Estas redes emplearán direcciones IP empezando en la dirección 192.168.1.0 . Empiece asignando las redes que conecten los routers con la numeración más baja.

También se deberá completar el resto de la información requerida en la tabla con la red pública, que ya está creada, a partir de las direcciones IP de los equipos.



La direcciones de red del Enlace Público del Router1 se ha de obtener, teniendo en cuenta la dirección del siguiente salto (138.10.0.1/30).

A continuación se deberán seleccionar los parámetros necesarios de la configuración TCP/IP para configurar los equipos finales y los routers de la práctica. Las direcciones ya configuradas, que aparecen en las tablas, no se pueden modificar. Para asignar direcciones, aplique las siguientes indicaciones:

- En las redes en las que haya un sólo router, asigne a dicho router la última dirección IP del rango que se pueda utilizar.
- En las redes en las que haya dos routers, **el router con numeración mayor utiliza la dirección más alta** (por ejemplo, Router3 > Router1)
- Asigne direcciones IP estáticas a los equipos, comenzando por el extremo inferior del rango.

Utilice la topología detallada del escenario o el propio fichero proporcionado para identificar las interfaces de los routers que los conectan a las diferentes redes.


Finalmente, se deberán definir las tablas de rutas para los routers Router1, Router2 y Router3. Se deberán crear entradas para poder acceder a todos los equipos de la topología, incluyendo rutas por omisión para salir hacia Internet.




Añada una nota en el fichero pkt con la asignación de direcciones IP y máscaras a las distintas subredes.

1. Configuración TCP/IP de los equipos finales de las subredes de los Bloques

Para los PCs, el direccionamiento es estático en función del plan de direccionamiento realizado. La configuración TCP/IP se realiza a través de su panel de gestión. Haga click en un PC y, en la ventana que se despliega, utilice la pestaña desktop. En esta pestaña aparecen herramientas que nos permiten simular el uso real del equipo. La primera de ellas es la que permite realizar la configuración IP:



Configure su dirección IP, máscara, dirección de *gateway* por omisión y dirección del servidor DNS público, tal y como se muestra en la siguiente figura. Utilice para ello las direcciones que calculó en el plan de direccionamiento. Ignore los apartados para IPv6.





Asegúrese de haber configurado correctamente todos los equipos finales.

Escoja un PC cualquiera, y obtenga su configuración a través de su interfaz de mandatos o

command prompt. Observe la salida del mandato ipconfig, que es la herramienta Windows para mostrar la configuración de las interfaces de red de un equipo.

2. Prueba de la conectividad (1)




Estando los equipos finales con su configuración IP correcta, ¿deberían poder conectarse entre sí? Realice las siguientes comprobaciones

- Utilizando la interfaz de mandatos de un PC compruebe, haciendo uso del mandato ping <dirección_ip_host> si puede conectarse con otro PC de su subred, y con el router.
- Pruebe la conectividad entre des equipos de diferente subred (por ejemplo, PC1-1 y PC2-2).

3. Configuración TCP/IP básica de los routers

La configuración TCP/IP de los routers Router1, Router2 y Router3 se realizará en línea de comandos, (CLI) del IOS de Cisco. De esta forma se simula la configuración de un router real, pues las configuraciones introducidas son las mismas que funcionarían en un router Cisco.

Para acceder a la CLI de cada router, haga click en el mismo y seleccione la tercera pestaña.



Para cada uno de los routers, se deberá configurar todas sus interfaces utilizadas en la práctica. Por cada interfaz, se deberá configurar su IP, su máscara, e indicar que la interfaz ha de permanecer habilitada (no shutdown). A continuación se indican los mandatos que se deben utilizar de manera breve, encontrará más información acerca de los mandatos IOS a utilizar en la la guía de uso del similuador y la hoja de referencia rápida que acompaña este enunciado.

Descarte el proceso de configuración automático si el router se lo sugiere. Ingrese en el modo de ejecución privilegiado y, a continuación en el modo de configuración, con los mandatos enable y configure terminal, respectivamente. A configuración, ingrese en el modo de configuración de la interfaz seleccionada utilizando interface <tipo> <numeración>, donde el tipo es FastEthernet, GigabitEthernet o Serial, y la numeración serán 2 ó 3 núemros separados por barras. Pasará al modo de configuración de interfaz, en el que se muestra el prompt

como (config-if)# En este modo, ingrese la configuración IP con el mandato ip address <ip> <mascara> e indique que la interfaz permanezca activa con no shutdown.

Para comprobar el funcionamiento de la interfaz recién configurada, salga al modo de ejecución privilegiado (end para salir directamente al modo de ejecución privilegiado), y pruebe a hacer un ping a otro equipo ya configurado de la misma red. También puede realizar pings desde los equipos a través de su herramienta *Command Prompt* en la pestaña *Desktop*:





- 1. Obtenga la lista de direcciones IP de los routers Router1, Router2 y Router3 utilizando el comando show ip interface brief en el modo de ejecución privilegiado
 - ¿Aparece en dicho listado breve la máscara utilizada? ¿cómo puede comprobar la máscara configurada en cada interfaz? Compruebe que las máscaras configuradas coinciden con las requeridas
- Obtenga también las tablas de rutas de los routers Router1, Router2 y Router3 utilizando el comando show ip route en el modo de ejecución privilegiado
 - Observe las entradas de la tabla, ¿hay alguna indicación del tipo de cada entrada? ¿podría decir en qué momento se creó cada una de ellas?
- 3. Vuelva a comprobar la conectividad entre un PC y el router de su red

4. Prueba de la conectividad (2)

4.1 Equipos en Redes 4 y 5



- En este punto de la práctica ¿puede acceder a un equipo de la RED 4 desde otro de la RED 5 ? Utilice el comando ping para comprobarlo, y use posteriormente el comando tracert para comprobar el camino seguido entre ambos PCs.
- 2. Ingrese en el modo de simulación de Packet Tracer. En este modo, filtrando para que sólo se visualice el protocolo **ICMP**, vuelva a enviar el ping entre un equipo de la RED 4 y otro de la RED 5. Observe las tramas tanto de la petición como de la respuesta, analizando como se encapsula el protocolo ICMP y el valor de los campos type y code. Puede encontrar explicaciones de estos campos en páginas como https://www.iana.org/assignments/icmp-parameters/icmp-parameters.xhtml además de en las transparencias de clase.

4.2 Routers 2 y 3



Realice la misma prueba de conectividad con pings entre los routers Router2 y Router3. Utilice la interfaz CLI del router Router2 para hacer ping a todas las direcciones IP de Router3 ¿con cual de ellas conseguirá conectividad?

4.3 Equipos en las Redes 2 y 4

Vamos a realizar la prueba del apartado 4.1, pero entre un equipo de la RED 2 y un equipo de la RED 4.



- 1. Utilice el mandato ping, y luego tracert para comprobar hasta dónde llega la comunicación entre los dos equipos escogidos.
- 2. Teniendo en cuenta la dirección IP destino de dicho ping y la tabla de rutas del Router1 obtenida en el apartado 3, ¿qué hará el router Router1 con dicho datagrama?


4.4 Funcionamiento de ICMP

El protocolo ICMP se utiliza para notificar errores acerca del nivel de red, en este caso vamos a comprobar su funcionamiento para notificar problemas de encaminamiento.



Ingrese de nuevo en el modo de simulación de Packet Tracer, filtrando de nuevo para que únicamente se visualice el protocolo **ICMP**. Vuelva a generar tráfico entre un equipo de la RED 2 y un equipo de la RED 4, mediante un ping. Analice qué ocurre cuando este datagrama llega al último router que responde el tracert anterior. ¿Por qué contesta éste router al origen? Investigue el contenido de dicha respuesta en base a los campos type y code de ICMP. ¿De qué clase es este mensaje ICMP?

Ahora vamos a comprobar el funcionamiento del mecanismo de *tiempo de vida* ó TTL. Para ello vamos a generar un mensaje ICMP con un TTL=1, que sólo puede hacerse en el simulador a través del botón *Add Complex PDU* ![Add Complex PDU](images/PDU complex.png). Haremos click en el equipo origen y se abrirá el siguiente diálogo donde tendremos que establecer la IP destino, el valor de TTL a 1, un número de secuencia cualquiera y un número de segundos para el intervalo, aunque mandemos sólo un datagrama. Se pulsa el botón de *Create PDU* y se va avanzando la simulación paso a paso.





¿Decrementa el switch el valor de TTL? ¿Qué mensaje se genera en el dispositivo que lo decrementa a 0 y, por lo tanto, no puede seguir encaminando el datagrama? Utilice el campo type del mensaje y la tabla de códigos indicada anteriormente.

NOTA: El simulador imprime el valor del campo type en hexadecimal, lo que se sabe porque muestra el valor precedido de type .

4.5 Routers no directamente conectados



Realice la misma prueba de conectividad con pings entre los routers que no están directamente conectados. Utilice la interfaz CLI de un router para hacer ping a todas las direcciones IP del otro router, ¿consigue conectividad con alguna de ellas?

Teniendo en cuenta la IP destino y las tablas de rutas de todos los routers, ¿cuál cree usted que descarta el paquete? Utilice el comando traceroute (equivalente a tracert, pero en un router) para comprobarlo.

5. Configuración de rutas indirectas

Configure en los routers Router2 y Router3 rutas indirectas estáticas a las subredes de la universidad que no estén conectadas directamente. Se pretenden crear todas las entradas indirectas a las subredes internas, una por cada subred no conectada directamente. No cree rutas por omisión de momento.



¿Qué dirección IP ha de utilizar como siguiente salto en cada caso?

Realizado este paso debería tener conectividad entre todos los PCs y routers internos de la universidad.



- Realice todas las comprobaciones que no funcionaron en el apartado anterior. Puede ir comprobando cada ruta con pings hacia la interfaz del siguiente salto, pero tenga en cuenta que un ping utiliza una ruta en un sentido, y otra ruta en el otro para la respuesta (se necesita una ruta para volver).
- 2. Obtenga nuevamente las tablas de rutas de los routers Router1, Router2 y Router3

6. Salida hacia internet



1. Desde un equipo de la RED 3 compruebe la conectividad con el servidor externo www.marca.es, Desktop > Web Browser. ¿Alcanza su objetivo? Utilice de nuevo la herramienta tracert o traceroute para averiguar dónde está el error o envíe pings incrementalmente.

Para direccionar equipos en redes cuyas IP se desconocen *a priori*, como Internet, se utilizan rutas por omisión en las que la máscara y la dirección IP destino son 0.0.0.0. Establezca rutas por omisión en los routers Router1, Router2 y Router3 para que direccionen todo el tráfico no interno hacia el proveedor ISP.

• Tenga en cuenta que al crear una ruta, se indica como destino el *siguiente salto*, que no tiene que coincidir con la dirección pública del ISP.



6.1 Funcionamiento de NAT

Dado que la red de la universidad utiliza direcconamiento privado, y la parte de Internet está configurada como direccionamiento público, el router Router1, que se encuentra entre la parte pública y privada, tiene que realizar traducciones de direcciones NAT, utilizando su única dirección IP pública como origen de todos los paquetes que salen, combinándolo con un puerto de TCP ó UDP libre.

Para ello, el router Router1 ya está configurado para realizar tareas de NAT (en concreto, NAPT) y mantiene una tabla de traducciones NAT.



Desde un equipo de la RED 5 acceda mediante HTTP (petición web con el navegador de un PC) a www.marca.es y localice en la tabla de traducciones NAT de Router1 (mandato show ip nat translations ejecutado en modo privilegiado, no en configuración) todas las traducciones asociadas al PC que utilizó.

 De entre las entradas encontradas, ¿cómo se puede saber a qué servicio se accedió con cada una de ellas? ¿ve evidencias de conexiones a servidores HTTP (puerto remoto TCP 80) y DNS (puerto remoto UDP 53)?

Ingrese en el modo de simulación de Packet Tracer. En este modo, filtrando para que sólo se visualice el protocolo **HTTP**, genere una petición Web a www.marca.es desde un equipo de la RED 5.



Capture el contenido del paquete que transporta *la petición HTTP* antes y después de atravesar el router Router1. Analice dicho contenido en busca de las direcciones IP antes y después de atravesar el router en busca de cambios. Realice lo mismo con la respuesta HTTP.

Puede utilizar un equipo nuevo de la RED 5 (con la caché DNS vacía) para comprobar también cómo cambian las direcciones de la petición DNS previa a la solicitud HTTP.

6.2 NAT y servidores internos

La universidad ha decidido poner un servidor Web en sus propias instalaciones, para lo cual ha elegido la RED 5.

Cree un servidor y conéctelos a <u>Switch5</u>, asignándoles una configuración IP de la <u>RED 5</u>. En la pestaña *Services* active el servicio HTTP, modificando el fichero <u>index.html</u> para comprobar que accede a su propio servidor. Compruebe el servicio utilizando un PC de la universidad (acceda por IP, no por nombre simbólico).

Si queremos acceder desde el exterior de la universidad será necesario asociar los puertos bien conocidos de ambos servicios en la única dirección IP pública que disponemos, a las máquinas en las que están ejecutándose dichos servicios. Esto lo realizaremos con el siguiente mandato en Router1:

NOTA: es una única línea pero se representa en 2 porque no cabría en una única línea. Se ha de elegir entre tcp ó udp (los paréntesis ahí y el indican *elección*)



Realice la asociación de los puertos TCP 80 (HTTP) con el mismo puerto 80 en el servidor recién creado Si ahora quisiéramos ofrecer acceso a los servicios de SSH (puerto 22 de TCP) de todos los routers internos desde el exterior, ¿podríamos utilizar los puertos bien conocidos para asignarlos de forma estática?

Para que el servidor interno pueda ser accedido mediante un nombre simbólico (e.g. www.miservidor.es), deberemos añadir una entrada en el servidor DNS de Internet. Para ello, haga click

en el servidor y vaya a *Services > DNS*. Ahí introduzca una nueva entrada especificando el nombre simbólico (e.g. www.miservidor.es) y la dirección IP correspondiente, es decir la traducción DNS correspondiente.



• ¿Que dirección IP debe especificar en la traducción DNS?

Pruebe la traducción DNS haciendo una petición desde el navegador web de un equipo de Internet (e.g. PC-Casa) y verifique que puede acceder al servidor interno.

Trate ahora de hacer un ping desde el mismo equipo de Internet al servidor interno, usando su direción simbólica (i.e. ping www.miservidor.es).



• ¿Qué sucede?¿Llega el ping al servidor interno?¿Por qué se produce esto?

7. Simplificación de tablas de rutas

Acceda de nuevo a la tabla de rutas de los tres routers. ¿Es redundante alguna de las entradas?



Imprima las tablas de rutas de los 3 routers y busque entradas que realizan lo mismo que otras más genéricas, con el mismo *siguiente salto*.

Realice las modificaciones necesarias en los routers, eliminando las entradas que sobren.

Compruebe la conectividad entre todas las redes de la organización y hacia Internet. Se debería seguir pudiendo conectar todos los equipos entre ellos y hacia Internet. Si alguna prueba falla, realice un traceroute para determinar cual es el punto de fallo y analice las tablas de rutas del router o routers involucrados.

Tenga en cuenta que, para que una petición ICMP funcione, tenemos que tener una ruta del origen al destino, y una ruta inversa.



Imprima la tabla de rutas de los 3 routers después de la simplificación.

Nota: para eliminar una ruta basta con configurar exactamente la ruta a borrar precedida de un no. Puede copiar la ruta introducida mostrando la configuración completa del router con el comando show running-config que tiene que introducirse en el modo de ejecución privilegiado (prompt con #)