Skema Pengalamatan *Ip Address* Pada Desain Jaringan Komputer *Local Area Network* (Lan) Menggunakan Metode *Subnetting*

Subnetting Methode Addressing sceme of IP address computer networking design for Local Area Network

Imam Asrowardi, S.Kom.¹)

Abstract

Keywords: IP address, Sub netting, Network, Design.

Pendahuluan

IP addressing dan subnetting adalah dua faktor penting dalam memanajemen dan merancang suatu desain jaringan komputer. IP address dirancang untuk memungkinkan host dalam netwok dapat suatu berkomunikasi dengan host lain dalam network yang berbeda. Selain dua faktor tersebut terdapat beberapa faktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam mendesain jaringan, diantaranya : faktor geografis, topologi jaringan yang digunakan, peralatan yang dipakai, biaya yang dibutuhkan, sumber daya manusia yang dimiliki untuk

membangun dan merawat desain jaringan sehingga sistem dapat terus diberdayakan. Berbagai macam faktor pendukung di atas saling memiliki keterikatan dan tidak mungkin dipisahkan. Proses penetapan IP address di setiap host merupakan proses yang sangat mudah dilakukan, cukup dengan menentukan pilihan kelas IP addres dan netmask host telah memiliki IP address yang kemudian dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan host lain di dalam satu jaringan maupun jaringan yang lain. **Proses** tersebut dilakukan tanpa

¹) Staf pengajar pada program Studi Manajemen Informatika Politeknik Negeri Lampung

tanpa memperhatikan pertumbuhan jaringan di masa yang akan datang. Pertumbuhan jaringan dapat terjadi pada jumlah jaringan atau jumlah *host* di setiap *network*. Jika hal ini terjadi maka dapat menyebabkan beberapa hal :

- Lalu lintas jaringan jadi sulit terpantau sehingga berakibat pada unjuk kerja jaringan yang semakin lama berkurang sampai akhirnya dapat menyebabkan jaringan tidak dapat digunakan.
- 2. Kesulitan dalam memanajemen jaringan.
- 3. Pemborosan *IP* address sering terjadi, hal ini disebabkan oleh kurangnya perhatian dalam penentuan *IP* address network dan *IP* address host dalam network tersebut.

Metode

Tulisan ilmiah ini mengkaji skema
pengalamatan IP address dengan
menggunakan metode *subnetting*.

Subnetting adalah proses pemecahan

jaringan besar menjadi jaringan-jaringan yang lebih kecil. *Subnetting* akan menentukan hal-hal yang diperlukan dalam mendesain *IP addres* suatu jaringan, seperti:

- 1. Jumlah *network* yang diperlukan
- 2. Jumlah *host* yang diperlukan per sub jaringan.
- 3. Subnet-subnet yang valid
- 4. Alamat broadcast untuk setiap subnet
- 5. Range host yang valid.

Pengalamatan IP

IP address terdiri dari bilangan 32 bit bilangan biner yang dibagi atas 4 oktet.. Setiap oktet terdiri atas 8 bit. Jangkauan IP address yang dapat digunakan adalah dari sampai dengan 11111111. 111111111. 11111111.11111111. *IP Address* biasanya direpresentasikan dalam bilangan desimal. Range address di atas dapat diubah menjadi address 0.0.0.0address sampai 255.255.255.255.

32 Bits —

Binary: 11000000.10101000.000000001.00001000 and 11000000.10101000.00000001.00001001

Decimal: 192.168.1.8 and 192.168.1.9

Gambar 1 : Penomoran IP dalam bilangan biner dan desimal

Kelas-kelas IP Address

TCP/IP membagi kelas IP menjadi 5, yaitu:

1. Kelas A

8 bit pertama merupakan bit *network* sedangkan 24 bit terakhir merupakan bit *host*.

2. Kelas B

16 bit pertama merupakan bit *network* sedangkan 16 bit terakhir merupakan bit *host*.

3. Kelas C

24 bit pertama merupakan bit *network* sedangkan 8 bit terakhir merupakan bit *host*.

4. Kelas D

Kelas D digunakan untuk multicast address, yakni sejumlah komputer yang memakai bersama suatu aplikasi. Penggunaan multicast address yang sedang berkembang saat ini adalah aplikasi real-time video conference yang melibatkan lebih dari dua host (multipoint), menggunakan Multicast Backbone (MBone).

5. Kelas E

Kelas E (4 bit pertama adalah 1111 atau sisa dari seluruh kelas). Pemakaiannya dicadangkan untuk kegiatan eksperimental.

			,	<u>-</u>	
I IP address class			ddress range st Octet Decima	al Value)	
Class A	1-126 (26 (0000001-01111110) *		
Class B		128-191 (10000000-10111111)			
Class C		192-2	223 (11000000-110	11111)	
Class D		224-239 (11100000-11101111)			
Class E		240-255 (11110000-11111111)			
Class A	Networ	ork Host			
Octet	1		2	3	4

Class A	Network	Host			
Octet	1	2	3	4	
Class B	Network		Host		
Octet	1	2	3	4	
Class C	Network Host				
Octet	1	2	3	4	
Class D	Host				
Octet	1	2	3	4	

Gambar 2 : Pembagian kelas IP

Netmask

Selain *network id* yang menentukan suatu jaringan dalam satu *network* adalah

netmask. Default *netmask* untuk 3 kelas jaringan adalah sebagai berikut :

Tabel 1 : Default netmask kelas IP

Class	Netmask	Jumlah Komputer (IP) dalam range
A	255.0.0.0	16.777.216
В	255.255.0.0	65.536
С	255.255.255.0	256

Netmask memberikan ke-putusan apakah Network ID berada dalam satu jaringan atau di luar jaringan. Netmask juga menentukan IP address untuk Network ID, IP address host dan broadcast address.


Subnetting

Subnetting adalah pembagian jaringan besar menjadi sub-sub jaringan yang lebih kecil. Beberapa alasan yang menyebabkan suatu organisasi membutuhkan lebih dari satu jaringan lokal (LAN) agar dapat mencakup seluruh organisasi:

a. Teknologi yang berbeda. Dalam suatu organisasi dimungkinkan menggunakan bermacam teknologi dalam jaringannya. Semisal teknologi *ethernet* mempunyai LAN yang berbeda dengan teknologi FDDI.

- b. Sebuah jaringan mungkin dibagi menjadi jaringan yang lebih kecil karena masalah performanasi. Sebuah LAN dengan 254 host memiliki performansi yang kurang baik dibandingkan dengan LAN yang hanya mempunyai 62 host. Semakin banyak host yang terhubung dalam satu media menurunkan performasi dari jaringan.
- c. Departemen tertentu membutuhkan keamanan khusus sehingga solusinya memecah menjadi jaringan sendiri.

Proses *subnetting* dilakukan dengan memakai sebagian bit *hostID* untuk membentuk *subnetID*. Sehingga jumlah bit untuk *HostID* menjadi lebih sedikit. Semakin panjang *subnetID*, jumlah *subnet* yang dibentuk semakin banyak, jumlah *host* dalam tiap *subnet* menjadi semakin sedikit.



Gambar 3 : Proses pembentukan *subnet*

Hasil dan Pembahasan

Perancangan skema pengalamatan

Kondisi penyebaran komputer di Politeknik Negeri Lampung dan perkiraan pengembangannya adalah sebagai berikut :

Tabel 2: Prediksi penyebaran Komputer di Polinela

No	Gedung	Perkiraan Jumlah Komputer
1	A	32
2	В	15
3	С	5
4	D	25
5	Е	15
6	F2	1
7	F4/F5	1
8	F7	1
9	H3 (Kiri)	20
10	H3 (Kanan)	20
11	J1	10
12	J3, J4, J5	3
13	K1	12
14	L1,L2	5
15	Q	25
16	S1 (Lab Puskom)	60
17	S2 (Lab Data)	40
18	S3 (Lab <i>Software</i>)	40
19	Jurusan Peternakan	20
20	Ruang Internet	10
21	Guest Host (Rencana)	20
22	Warnet	20
23	Lab Jarkom MI (Rencana)	40
	Jumlah	440

Berdasarkan data di atas jika hanya menggunakan 1 kelas IP maka dapat digunakan IP kelas B yang memiliki $2^{16} - 2$


atau 65.534 *host* untuk per networknya, sehingga dapat ilustrasikan dengan gambar di bawah ini.



Gambar 4 : Ilustrasi LAN dengan 1 network

Alternatif lain yang dapat digunakan adalah menggunakan *IP address* kelas C. Kelas C memiliki 2⁸ – 2 atau 254 *host* per *network*. Pemilihan penggunaan kelas *IP address* pada suatu desain jaringan *local area network (LAN)* sangat pengting sekali, sehingga dapat melakukan penghematan *IP address*. Jika skema pengalamatan *IP address* menggunakan kelas B maka

terdapat sekitar 65 ribu IP address yang tidak terpakai. Sehingga untuk menghindari penggunaan IP address yang berlebihan maka pada kasus di atas digunakan IP address kelas \mathbf{C} dengan penerapan subnetting. Desain jaringan komputer local area network (LAN) dengan metode subnetting dapat diilustrasikan dengan gambar berikut ini.



Gambar 5 : Ilustrasi LAN dengan sub *network*

Berdasarkan data yang ada maka dapat diselesaikan dengan cara berikut:

1. Kelas *IP* yang digunakan adalah kelas *C*. *IP* kelas *C* dipilih mempertimbangkan penghematan *IP* address yang akan digunakan oleh setiap host dalam setiap network atau subnetwork. *IP* address yang digunakan adalah : 192.168.1.0,

192.168.2.0, 192.168.3.0 dan 192.168.4.0 dengan *netmask* 255.255.255.192 atau CIDR /26. Berikut ini pembagian group per *network*. Untuk memudahkan dalam proses *subnetting* maka dibagi dalam empat group, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3: Pengelompokan penyebaran komputer.

No	Gedung	Perkiraan Jumlah Komputer	Group
1	Ruang Internet	10	
2	H3 (Kiri)	20	<u> </u>
3	H3 (Kanan)	20	- A
4	Jurusan Peternakan	20	_
5	S1 (Lab Puskom)	60	_
6	S2 (Lab Data)	40	- B
7	S3 (Lab <i>Software</i>)	40	_ Б
8	Lab Jarkom MI (Rencana)	40	_
9	A	32	_
10	Е	15	_
11	В	15	_
12	C	5	_
13	D	25	_
14	Q	25	C
15	F2	1	_
16	F4/F5	1	_
17	F7	1	
18	J3, J4, J5	3	_
19	K1	12	
20	Warnet	20	- D
21	J1	10	υ -
22	L1,L2	5	_
23	Guest Host (Rencana)	20	

2. Jumlah Sub Network.

Rumus yang digunakan untuk menghitung jumlah Sub Network adalah : 2ⁿ – 2, n adalah jumlah bit 1 yang dihidupkan untuk mendapatkan jumlah *subnet*. Sehingga dengan rumus tersebut dapat diperoleh hasil sebagai berikut:

a. *IP* address:

110000000. 10101000. 000000001.00000000 (192.168.1.0) atau dapat juga dinotasikan dengan nnnnnnn.

nnnnnnn.nnnnnnn.hhhhhhhh.

Berdasarkan *IP address* yang digunakan yaitu kelas C maka proses *subnetting* dilakukan pada oktet ke 4.

b. Jumlah *Subnet* Group A adalah $2^2 = 4$ sehingga didapatkan perubahan struktur oktet ke 4 dari <u>nnnnnnn.</u>

nnnnnnn.nnnnnnn.hhhhhhh menjadi **nnnnnnn.**

nnnnnnn.nnhhhhhh atau

110000000. 10101000.

<u>**00000001**</u>.00000000 menjadi

<u>110000000. 10101000.</u>

<u>00000001.11</u>000000 dengan

subnetmask

1111111.111111111.111111111.11000000

- sehingga didapatkan perubahan struktur oktet ke 4 dari <u>nnnnnnn.</u>

 nnnnnnnnnnnnnnnn.
 hhhhhhhh
 menjadi <u>nnnnnnnn.</u>
 nnnnnnnnnnnnnnnnnhhhhhhh atau
 110000000. 10101000. 000000010</u>.00000000
 menjadi 110000000. 10101000.
 00000010.11

- 3. Jumlah *Host* per *Subnet*.

Rumus yang digunakan untuk menghitung jumlah *host* per *subnet* adalah: $2^n - 2$, n adalah jumlah bit 0. Bit

- 0 dijadikan dasar perhitungan untuk menentukan jumlah *host* per sub network, diperoleh hasil sebagai berikut:
- a. Jumlah *host* per *subnet* group A adalah $2^6 2 = 62$ *host*, sehingga pada oktek ke 4 berubah menjadi 110000000. 10101000. 000000001.11**000000**
- b. Jumlah *host* per *subnet* group B adalah $2^6 2 = 62$ *host*, sehingga pada oktek ke 4 berubah menjadi 110000000. 10101000. 000000001.11**000000**
- c. Jumlah *host* per *subnet* group C adalah $2^6 2 = 62$ *host*, sehingga pada oktek ke 4 berubah menjadi 110000000. 10101000. 000000001.11**000000**
- d. Jumlah *host* per *subnet* group D adalah $2^6 2 = 62$ *host*, sehingga pada oktek ke 4 berubah menjadi 110000000. 10101000. 000000001.11**000000**
- 4. *Subnet-subnet* yang valid.
- a. Daftar *subnet* yang valid group A adalah 256-192 = 64, 64+64 = 128 + 64 = 192.
- b. Daftar *subnet* yang valid group B adalah 256-192 = 64, 64+64 = 128 + 64 = 192.
- c. Daftar *subnet* yang valid group C adalah 256-192 = 64, 64+64 = 128 + 64 = 192.
- d. Daftar *subnet* yang valid group D adalah 256-192 = 64, 64+64 = 128 + 64 = 192.

- 5. Daftar broadcast address dan host address yang valid.
- a. Group A dengan IP address 192.168.1.0

Tabel 4: Daftar subnet, host yang valid dan broadcast group A

Subnet ke	1	2
Alamat Subnet	192.168.1.0/26	192.168.1.64/26
Host Pertama yang valid	192.168.1.1/26	192.168.1.65/26
Host terakhir yang valid	192.168.1.62/26	192.168.1.126/26
Alamat Broadcast	192.168.1.63/26	192.168.1.127/26

Tabel 5: Daftar subnet, host yang valid dan broadcast group A

Subnet ke	3	4
Alamat Subnet	192.168.1.128/26	192.168.1.192/26
Host Pertama yang valid	192.168.1.129/26	192.168.1.193/26
Host terakhir yang valid	192.168.1.190/26	192.168.1.254/26
Alamat Broadcast	192.168.1.191/26	192.168.1.255/26

b.Group B dengan IP address 192.168.2.0

Tabel 6: Daftar subnet, host yang valid dan broadcast group B

Subnet ke	1	2
Alamat Subnet	192.168.2.0/26	192.168. 2.64/26
Host Pertama yang valid	192.168. 2.1/26	192.168. 2.65/26
Host terakhir yang valid	192.168. 2.62/26	192.168. 2.126/26
Alamat Broadcast	192.168. 2.63/26	192.168. 2.127/26

Tabel 7: Daftar subnet, host yang valid dan broadcast group B

Subnet ke	3	4
Alamat Subnet	192.168. 2.128/26	192.168. 2.192/26
Host Pertama yang valid	192.168. 2.129/26	192.168. 2.193/26
Host terakhir yang valid	192.168. 2.190/26	192.168. 2.254/26
Alamat Broadcast	192.168. 2.191/26	192.168. 2.255/26

c.Group C dengan IP address 192.168.3.0

Tabel 8 : Daftar subnet, host yang valid dan broadcast group C

Subnet ke	1	2
Alamat Subnet	192.168.3.0/26	192.168. 3.64/26
Host Pertama yang valid	192.168. 3.1/26	192.168. 3.65/26
Host terakhir yang valid	192.168. 3.62/26	192.168. 3.126/26
Alamat Broadcast	192.168. 3.63/26	192.168. 3.127/26

Tabel 9: Daftar subnet, host yang valid dan broadcast group C

Subnet ke	3	4
Alamat Subnet	192.168. 3.128/26	192.168. 3.192/26
Host Pertama yang valid	192.168. 3.129/26	192.168. 3.193/26
Host terakhir yang valid	192.168. 3.190/26	192.168. 3.254/26
Alamat Broadcast	192.168. 3.191/26	192.168. 3.255/26

d.Group D dengan *IP address* 192.168.4.0

Tabel 10: Daftar subnet, host yang valid dan broadcast group D

Subnet ke	1	2
Alamat Subnet	192.168.4.0/26	192.168. 4.64/26
Host Pertama yang valid	192.168. 4.1/26	192.168. 4.65/26
Host terakhir yang valid	192.168. 4.62/26	192.168. 4.126/26
Alamat Broadcast	192.168. 4.63/26	192.168. 4.127/26

Tabel 11: Daftar subnet, host yang valid dan broadcast group D

Subnet ke	3	4
Alamat Subnet	192.168. 4.128/26	192.168. 4.192/26
Host Pertama yang valid	192.168. 4.129/26	192.168. 4.193/26
Host terakhir yang valid	192.168. 4.190/26	192.168. 4.254/26
Alamat Broadcast	192.168. 4.191/26	192.168. 4.255/26

Berdasarkan hasil perhitungan di atas maka didapatkan skema *IP address* per group sebagai berikut :

Tabel 12: Daftar host yang valid untuk setiap gedung

		Perkiraan	<i>IP address</i> valid
No	Gedung	Jumlah	
		Komputer	
1	Ruang Internet	10	192.168.1.1/26 s.d 192.168.1.62/26
2	H3 (Kiri)	20	192.168.1.65/26 s.d 192.168.1.126/26
3	H3 (Kanan)	20	192.168.1.129/26 s.d 192.168.1.190/26
4	Jurusan Peternakan	20	192.168.1.193/26 s.d 192.168.1.254/26
5	S1 (Lab Puskom)	60	192.168. 2.1/26 s.d 192.168. 2.62/26
6	S2 (Lab Data)	40	192.168.2.65/26 s.d 192.168.2.126/26
7	S3 (Lab. <i>software</i>)	40	192.168.2.129/26 s.d 192.168.2.190/26
8	Lab Jarkom MI	40	192.168.2.193/26 s.d 192.168.2.254/26
0	(Rencana)		
9	A	32	
10	E	15	192.168. 3.1/26 s.d 192.168. 3.62/26
11	В	15	192.168.3.65/26 s.d 192.168.3.126/26
12	C	5	_
13	D	25	
14	Q	25	192.168.3.129/26 s.d 192.168.3.190/26
15	F2	1	192.168.3.193/26 s.d 192.168.3.254/26
16	F4/F5	1	_
17	F7	1	_
18	J1	10	
19	J3, J4, J5	3	192.168. 4.1/26 s.d 192.168. 4.62/26
20	K1	12	192.168.4.65/26 s.d 192.168.4.126/26
21	Warnet	20	192.168.4.129/26 s.d 192.168.4.190/26
22	L1,L2	5	192.168.4.193/26 s.d 192.168.4.254/26
23	Guest Host (Rencana)	20	_

Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan:

- Subnetting IP memberikan kemudahan dalam pemantauan lalu lintas jaringan sehingga berakibat unjuk kerja jaringan dapat dioptimalkan.
- 2. *Subnetting IP* memberikan kemudahan dalam proses pendesaianan jaringan.
- 3. Subnetting IP masih menghasilkan pemborosan IP address, hal ini disebabkan oleh terciptanya block size yang sama untuk setiap sub network tanpa melihat jumlah host yang tersedia di dalam suatu sub network.

4. Beberapa jenis *Routing Protocol* tidak dapat bekerja pada desain jaringan dengan skema pengalamatan *IP address* berbasis *Subnet*.

Daftar Pustaka

Hill, Brian. 2002. Cisco - The Complete Reference. McGraw-Hill. United States of America.

http://www.cisco.netacad.net/cnams/course/ CourseMaterial.jsp - (Mei 2008). http://www.cisco.com/warp/public/701/3pdf (Mei 2008).

http://netpd.ciscolearning.org/icg. (Mei 2008).

Lamle, Todd. 2004. CCNA Cisco Certified Network Associate Study Guide. Sybex. United States of America.

Rafiudin, Rahmat. 2003. Mengupas Tuntas Cisco Router. Elexmedia Komputindo, Jakarta.