

千万人在用的知识管理与分享平台

我的图书馆

搜文章 找馆友

留言亦流



SQL Server内存性能分析

2016-03-18 命運之輪 摘自 博客园 阅 70 转 1

分享: 转藏到我的图书馆

内存概念:

Working Set = Private Bytes + Shared Memory

Working Set: 某个进程的地址空间中, 存放在物理内存的那一部分

Private Bytes: 某个进程提交的地址空间(Committed Memory)中,非共享的部分

Shared Memory: 对多个进程可见的内存,或存在于多个进程的虚拟地址空间。例如如果两个进程使用相同的DLL,只要该DL

L代码装入内存一次,其他所有映射这个DLL的进程只要共享这些代码就可以了



Reserved Memory:应用程序会先Reserve—块内存的地址空间

Committed Memory:将Reserve的内存页面正式Commit使用,Commit的页面会最终转换到Physical Memory中的有效页

Memory Leak: 一直不断的Reserve或Commit内存资源,即使不再被使用也不会释放给其他用户使用

Page Fault:访问一个存放于Viratul Address Space,但不存在于物理内存(Working Set)的页面,就会发生Page Faul t。如果目标页面存放于硬盘(例如Pageing File),则会进行硬盘读写,称之为Hard Fault。如果已经存在在物理内存中,但 是还没有直接放在这个进程的Working Set下,则需要Windows重新定向一次,不会带来硬盘读写,称之为Soft Fault。由于So ft Fault一般不会带来性能影响,因此一般不使用该计数器,而是使用Pages/sec

Committed Bytes:整个Windwos系统(包括Windows自身及其所有用户进程)使用的内存总数,包括Physical Memory和 Paging file中的数据

Pages/sec: Hard Page Fault每秒钟需要从磁盘上读取或写入的页面数目(包括Windows和所有应用进程的所有磁盘Paging 动作)

Pages/sec = Memory:Pages Input/sec + Pages Output/sec

Page File:%Usage和Page File:%Peak Usage : 反映Paging File使用量的多少。数据在Paging File中存的越多,说明Physi cal Memory和实际需求量差距越大,性能越差

Windows系统自身内存使用情况:

一般情况下在64为机器上,使用1-2GB左右。如果由于一些硬件驱动造成了内存泄露,则Windows可能会占用到几GB甚至更多 的内存。

系统的Working Set,也就是系统使用的物理内存量,包括高速缓存、页交换区、可调页的ntoskrnl.exe、驱动程序代码和系 统映射图等

Cache Bytes: 系统使用的物理内存数目

Cache Bytes = System Cache Resident Bytes + System Driver Resident Bytes + System Code Resident Bytes + Pool Pa ged Resident Bytes

Memory:System Cache Resident Bytes(System Cache): 系统高速缓存消耗的物理内存。高速缓存的主要功能是提高文件 读写速度(例如读写超大文件)





TA的最新馆藏

运维工作周报2 媒体:乐天董事 《英雄联盟》』 SQL Server中的 左耳朵耗子: { Google发布新


推荐阅读

支付宝 "技术》 iPhone发布之 iPhone6&nbs 中国用户需要急 怎样骑行才能过 金正恩二哥金正 Redis 的性能的

赋予SQL服务账号"Lock Pages in Memory"权限,以便SQL Server可以将自己所申请的内存锁定放在物理内存中,企业版自动启用该功能。但是NonbufferPool的内存不受限制

完美身姿曲线 Google账户两

SQL Server作为一个用户态为主的应用程序,还是会受限于核心态。如果核心态里发出内存要求,SQL Server就会被迫把自己的内存释放出来。用户态永远也抢不过核心态。



检查某个进程的内存使用情况:

Process:Working Set

Process:Private Bytes

Process:Virtual Bytes:某个进程所申请的Virtual Address Space,包括Reserved Memory和Committed Memory

如果系统内存有瓶颈,磁盘一般也会很忙,paging也会较多;但如果磁盘很忙,但是paging不高,就不能说明系统内存有瓶颈

SQL Server内存:

Traget Server Memory: SQL Server在理论上能够使用的最多的内存量。如果在SQL Server中设置了 Max Server Memory,则会使用该值作为内存上限

Total Server Memory: SQL Server自己分的代码申请的Buffer Pool空间大小,所有的Database Cache和大部分的Consumer (Connection、Query Plan、

Optimizer等)都保存在Buffer Pool中,对于一些特别长的语句的Query Plan、Optimizer等内存使用一部分的Multi-Page

Buffer Pool = Max Server Memory 或 SQL physical memory-Multi-page

Max Server Memory是Buffer Pool的上限,但不是SQL Server所有内存使用的上限。SQL Server内存的使用包括Buffer Pool和MemToLeave,所以SQL Server实际内存使用量一定大于Max Server Memory。但在正常情况下,MemToLeave的使用会远小于Buffer Pool,控制好Buffer Pool,基本上就控制住了SQL Server的整体内存使用量。

Traget Server Memory和Total Server Memory都是指逻辑上的内存空间大小,而不是物理内存空间大小。数据是存放在page file还是物理内存中是由Windows决定的。

SQL Server内存使用分类:

按申请方式分类:

对Database Cache,会先Reserve,再Commit。其他的所有内存使用,基本都是直接Commit,都是Stolen(Memory Leak)

按申请大小分类:

对于所有小于或等于8KB的,直接分配给一个页面:8KB。所有这些页面都集中管理,这块内存被称为Buffer Pool,一次一个页

http://www.360doc.com/content/16/0318/15/11991_543342020.shtml

2/5

关闭

关闭

面的分配被称为Single page Allocation

对于大于8KB的内存申请,会被集中在另外一个区域,成为Multi-Page(或MemToLeave),这种分配称为Multipl Page Allo cation

SQL Server性能计数器使用:

Memory Manager: 监视服务器内存总体使用情况

Ttotal Server Memory (KB)

Traget Server Memory (KB)

Optimizer Memory (KB): 服务器正在用于查询优化的动态内存总数

SQL Cache Memory (KB):服务器正在用于动态SQL Server高速缓存的动态内存总数

Lock Memory (KB):服务器用于锁的动态内存总量

Connection Memory (KB):服务器正在用来维护连接的动态内存总量

Granted Workspace Memory(KB): 当前给予执行哈希、排序、大容量复制和索引创建等操作进程的内存总量

Memory Grants Pending:等待工作空间内授权的进程总数。如果该值不等于0,就说明当前有一个用户的内存申请由于内存压力而被延迟。一般来讲,这就意味着有比较严重的内存瓶颈

Buffer Manager:用于监视内存如何使用

Buffer Cache Hit Ratio: 在缓冲区高速缓存中找到而不需要从磁盘中读取的页的百分比。经过很长时间后,该比率的变化应该很小,基本应该在99%以上。如果小于95%,通常就有了内存不足的问题。可以通过增加SQL Server的可用内存来提高

Database Pages:缓冲池中有数据库内容的页数。也就是所谓的Database Cache的大小

Free pages:所有空闲可用的总页数。当这个值降低是就说明SQL Server正在分配内存给一些用户。当这个值下降到比较低的值时(例如只剩几百个page了),SQL Server就会开始做Lazy Write,把一些内存让出来,所以该值一般不会为0.但如果该值反复降低,就说明内存存在瓶颈。一个没有内存瓶颈的SQL Server的Free Pages会维持在一个稳定的值

Lazy writes/sec:每秒被缓冲区管理器的Lazy writer写入的缓冲区数。Lazy writer是一个系统进程,用于呈批刷新脏的老化的缓冲区(包括更改的缓冲区,必须将这些更改写回磁盘,才能将缓冲区重用于其他页),并使他们可用于用户进程。当SQL Ser ver感觉到内存压力时,就会将最久没有被重用到的数据页和执行计划清理出内存。这些数据页和执行计划,就被称为"老化的缓冲区",这个清理动作就是由Lazy writer完成的。所以如果SQL Server内存压力不大,Lazy writer就不会被经常触发。如果被经常触发,就应该是有内存瓶颈

Page life expentancy: 页若不被引用,将在缓冲池中停留的秒数。如果SQL Server没有新的内存需求,或者有空余的空间来完成新的内存需求,那么Lazy writer就不会被触发,页面会一直放在缓冲池中,Page life expentancy就会维持在一个较高的值。如果SQL Server出现了内存压力,Lazy writer就会被触发,Page life expentancy也会突然下降。所以如果Page life expentancy总是高高低低,SQL Server应该就出现了内存瓶颈

Page reads/sec: 每秒发出的物理数据库页读取数。此统计信息显示的是所有数据库间的物理页读取总数。如果用户访问的数据都缓存在了内存里,那么SQL Server就不需要从磁盘读取页面,不许需要做任何的Page reads。当SQL Server需要读取这些页面时,必须要为他们腾出内存空间。所以当Page reads/sec高时,一般Page life expentancy会下降,Lazy writes/sec会上升

由于物理I/O开销大,Page Reads动作一定会影响SQL Server性能,可以通过使用更大的数据缓存、智能索引、更有效的查询或更改数据库设计等方法降低Page Reads

Page writes/sec:每秒执行的物理数据库页写入数。该值和内存使用没有什么关系,和Checkpoint pages/sec一样,更用户的修改量有关

Checkpoint pages/sec: 由要求刷新所有脏页的检查点或其他操作每秒刷新到磁盘的页数。该值和内存压力没有直接关系,和用户行为有关。如果用户操作主要是读,Checkpoint值就比较小。如果很多操作都是Insert/Update/Delete, name内存中修改过的数据脏页就会比较多,每次Checkpoint的量也会较大。主要用来分析磁盘I/O

Stolen Pages:用于非Database Pages(包括执行计划缓存)的页数。这里就是Stolen Memory在Buffer Pool里的大小

Target Pages:缓冲池中理想的页数,乘以8KB,就应该是Target Server Memory的值

Total Pages:缓冲池中的页数(包括数据库页、可用页和Stolen页)乘以8KB,就应该还是Total Server Memory的值

SQL性能分析步骤:

- 1)当内存出现瓶颈时,会出现大量的paging动作,磁盘也就会很繁忙。所以要先解决内存瓶颈,才能降低I/O
- 2)分析磁盘性能是否正常,读/写是否已达到预期值,是读还是写繁忙
- 3) 查看引起高I/O的操作类型 (Page Reads、 Page Writes、 Lazy Writes、 Checkpoints、 Log Writes等)

动态性能视图:

select * from sys.sysprocesses

select * from sys.dm_os_wait_stats

select *from sys.dm_exec_requests

计数器(2分钟):

Processor\% Privileged Time Processor\% Processor Time Memory\Available Mytes PhysicalDisk\Avg. Disk sec/Read

PhysicalDisk\ Avg. Disk sec/Write SQLServer:SQL Statistics\Batch Requests/sec

SQLServer:Memory Manager\Target Server Memory (KB)

SQLServer:Memory Manager\Total Server Memory (KB)

Process(w3wp)\Working Set Process(w3wp)\Private Bytes

转藏到我的图书馆 献花(0) 分享: 微信▼

上一篇:用GoAccess分析Nginx的日志 | FancyCoding

猜你喜欢

类似文章 更多 精选文章

第四章——SQLServer2008-2012资源及性能... 对oracle实例的内存(SGA和PGA)进行调整... 深入SQL SERVER 2000的内存管理机制(三)... 浅谈SQL Server 对于内存的管理 NUMA Concepts DB2_体系架构_DB2内存结构 - DB2 - 欢迎...

改善SQL Server内存管理 - 异度空间 - J...

LoadRunner性能测试指标分析

有趣的正反格言 人生11条大彻大悟! 如何加快电脑开机速度减少开机时间 极品女人史上最牛捉奸方式... 中国社会为什么会有那么多小人 今天不用力走,明天就要用力跑 嫁得好的女人绝不做这3件事 阴历出生月份星座

发表评论

请登录或者注册后再进行评论

社交帐号登录: