


PROTOCOLO DE AISLAMIENTO ABSOLUTO EN ADULTOS

Clínica Universitaria de Odontología

MATERIAL NECESARIO

- Dique de goma (A).
- Arco de Young (B).
- Perforador del dique de goma (C).
- Pinza portaclamps (D).
- Clamps: (E)
- Seda dental (F).
- Wedjets (opcionales): Hilo grueso para sujetar el dique en los espacios interproximales (G).
- Lubricante (opcional): Facilitar la entrada del clamp, usar con base de glicerina (mucorepair o perioaid) (H).



Clamps (E)

Clamp 8	Universal de molares
Clamp 12A	Molares inferiores derechos y superior izquierdo, dientes parcialmente erupcionados, 3er molar
Clamp 13A	Molares inferiores izquierdo y superior derecho, dientes parcialmente erupcionados, 3er molar
Clamp 27N	2º y 3º molar superior, molar grande
Clamp 26N	molar inferior pequeño y 1º molar superior pequeños
Clamp 1	Premolares
Clamp 9T.	Caninos e Incisivos



EXTENSIÓN DEL AISLAMIENTO

✧ Tip: Aislar **SIEMPRE** un diente por delante y un diente por detrás del que vamos a tratar como **MÍNIMO**.

TÉCNICAS DE COLOCACIÓN

Pasos iniciales comunes

1. Comprobar con hilo dental que los contactos interproximales están libres y la seda entra bien.
2. Perforar el dique según las necesidades de la obturación, teniendo en cuenta las ausencias.
3. Seleccionar el clamp más adecuado para el diente.
4. Realizar un nudo de seguridad al clamp con hilo de seda largo para evitar que el paciente lo trague si se nos suelta.

Tras estos pasos iniciales, existen dos opciones:

Opción A. Colocación del clamp primero.

1. Colocar el clamp sobre el diente con la pinza portaclamps, asegurando que las cuatro puntas de las abrazaderas estén en contacto con la superficie dentaria y comprobando que esté estable.
2. Adaptar el dique de goma sobre el clamp, abriendo la perforación más distal del dique y pasándolo primero por el arco del clamp y deslizándolo hacia abajo posteriormente para pasar todo el arco y las aletas.
3. Pasar el dique por el resto de los dientes más mesiales.
4. Sujetar el dique en el arco de Young.
5. Comprobar el dique haya pasado completamente sobre las alas del clamp (lingual y vestibular).
6. Pasar todos los puntos interproximales con los dedos o ayudándonos de hilo dental en los casos en los que sea necesario.

Opción B. Colocación simultánea de dique y clamp.

1. Fijar el clamp en el dique de goma previamente perforado. Pasándolo inicialmente por el arco y, posteriormente, por las aletas quedando sujeto en ellas.
2. Colocar el conjunto (dique + clamp) en boca, adaptándolo al diente correspondiente, asegurando que las cuatro puntas estén en contacto con la superficie dentaria y comprobando que esté estable.
3. Ajustar el dique pasando la goma sobre las aletas del clamp.
4. Colocar el arco de Young.
5. Pasar todos los puntos interproximales con los dedos o ayudándonos de hilo dental en los casos en los que sea necesario

