



PROTOCOLO DE OPERATORIA EN ODONTOPEDIATRIA

TRATAMIENTO DE LA CARIES

Clínica Universitaria de Odontología

PROTOCOLO DE RESTAURACIONES CON RESINA COMPOSITE

Material necesario

- Material para anestesia y aislamiento.
- Turbina con fresa redonda de diamante o fresa 330 de tungsteno.
- Contra-ángulo con fresa redonda de tungsteno.
- Ácido ortofosfórico al 37%.
- Adhesivo.
- Brush aplicador de adhesivo.
- Composite.
- Espátulas para aplicar el composite.
- Lámpara de fotopolimerización.
- Papel articular (8 µm).
- Fresas, discos y/o tiras abrasivas para pulido.

Procedimiento

1. Administrar la anestesia tópica, secar el tejido, aspirar para que no se diluya y frotar durante al menos 30 segundos – 1 minuto.
2. Administrar la anestésica infiltrativa con la técnica oportuna.
3. Colocar aislamiento absoluto con dique de goma.
4. Limpiar la superficie dental (eliminar placa o restos con cepillo profiláctico).
5. Eliminar el tejido cariado con la turbina inicialmente y, posteriormente, con contra-ángulo.
6. Grabar la cavidad con ácido ortofosfórico 37%:
 - a. Esmalte permanente: 20-30 segundos.
 - b. Esmalte deciduo: 15 segundos.
 - c. Dentina: 15 segundos (MÁXIMO).
7. Lavar durante al menos 30-60 segundos y secar cuidadosamente sin desecar en exceso.
8. Aplicar adhesivo la dentina y el esmalte con un bastoncito durante 20 segundos.
9. Dejar reposar 10 segundos y echar aire suavemente al adhesivo durante 10 segundos.


10. Fotopolimerizar durante 20 segundos.
11. Colocar el composite en incrementos delgados, polimerizando cada capa durante 20 segundos.
12. Una vez finalizada la restauración, realizar el acabado y pulido con fresas y discos.
13. Retirar el aislamiento.
14. Comprobar la oclusión con papel articular de 8 μm en máxima intercuspidad, protrusión y lateralidades.
15. Ajustar contactos.

✂ Tip: Antes de iniciar el tratamiento, verificar la oclusión para identificar los puntos de contacto y tener una referencia clara de la anatomía que se debe reproducir en el diente.

PROTOCOLO DE RESTAURACIONES CON IONÓMERO DE VIDRIO

Material necesario

- Material para anestesia y aislamiento.
- Turbina con fresa redonda de diamante o fresa 330 de tungsteno.
- Contra-ángulo con fresa redonda de tungsteno.
- Cápsula de ionómero de vidrio (A).
- Activador de cápsulas (B).
- Vibrador de amalgama/cápsulas (C).
- Pistola dispensadora (D).
- Instrumental para modelar (espátula, condensadores o modeladores de composite).
- Papel articular (8 μ m).
- Fresas de pulido.



Procedimiento

1. Administrar la anestesia tópica, secar el tejido, aspirar para que no se diluya y frotar durante al menos 30 segundos – 1 minuto.
2. Administrar la anestesia infiltrativa con la técnica oportuna.
3. Colocar aislamiento absoluto con dique de goma.
4. Limpiar la superficie dental (eliminar placa o restos con cepillo profiláctico).
5. Eliminar el tejido cariado con la turbina inicialmente y, posteriormente, con contra-ángulo.
6. Secar la cavidad SIN desecar.
7. Abrir la cápsula de ionómero y activarla con el activador durante 3 segundos.
8. Colocar la cápsula en el vibrador durante 10 segundos.
9. Insertar la cápsula en la pistola dispensadora, orientando la boquilla hacia abajo.
10. Presionar la pistola hasta que el material comience a fluir.
11. Aplicar el ionómero directamente en la cavidad en un solo bloque.
12. Dar forma a la restauración con modeladores.


13. Esperar al fraguado del material.
14. Realizar acabado y pulido con fresas de acabado y turbina.
15. Retirar el aislamiento.
16. Comprobar la oclusión con papel articular de 8 μm en máxima intercuspidadación, protrusión y lateralidades.

✂ Tip: Antes de iniciar el tratamiento, verificar la oclusión para identificar los puntos de contacto y tener una referencia clara de la anatomía que se debe reproducir en el diente.

PROTOCOLO MATRICES PARA CAVIDADES DE CLASES II PALODENT®

Material necesario

- Matrices Seccionales (A).
- Anillos (B).
- Cuñas (C).
- Pinzas Palodent (D).
- Forceps Palodent (E).



✂ Tip: Antes de colocar la matriz pasar hilo dental para eliminar restos. Se puede colocar una cuña para tener una ligera separación y facilitar la colocación de la matriz.

Procedimiento

1. Seleccionar la matriz seccional y el anillo del tamaño apropiado para el diente a tratar.
2. Con ayuda de las pinzas de palodent, sujetando la matriz por la lengüeta superior, se lleva a la región interproximal.
3. Tras insertar la matriz, se inserta la cuña, también con las pinzas, para asegurar el sellado de la matriz.
4. Con el portagrapas, se coge el anillo, se abre y se coloca abrazando la banda.
5. Bruñir la matriz contra el diente vecino.
6. Comprobar el sellado marginal.
7. Pasar a la colocación del material restaurador.


✂ Tip: En ocasiones estas matrices se utilizan sin el anillo, consiguiendo con la cuña y la matriz seccional una buena adaptación.

Al finalizar, retirar la cuña y la matriz, con ayuda de las pinzas.

PROTOCOLO MATRICES PARA CAVIDADES DE CLASES II AUTOMATRIX®

Material necesario

- Dispositivo de ajuste de matriz (A).
- Matriz del tamaño y grosor adecuado (B).
- Cuñas interdentales (C).
- Alicate de corte matrices (D).



✂ **Tip:** Antes de colocar la matriz pasar hilo dental para eliminar restos. Se puede colocar una cuña para tener una ligera separación y facilitar la colocación de la matriz.

Procedimiento

1. Seleccionar una matriz con altura y grosor adecuados, que sea un poco más larga que la circunferencia oclusal.
2. Ayudándonos del instrumento de ajuste desenrollar un poco la espiral de una banda.
3. Deslizar el bloqueo hacia la espiral.
4. Colocar la banda alrededor del diente.
5. Estabilizar la matriz presionándola con los dedos y comprobar que no hay tejido blando entre la matriz y la superficie del diente.
6. Introducir la punta del dispositivo de Automatrix y girar el cilindro hacia las agujas del reloj sujetando con el índice la zona de la punta.
7. Cuando escuchamos 2 clicks en el dispositivo dejamos de apretar.
8. Para retirar el dispositivo, girarlo en sentido contrario a las agujas del reloj mientras lo sacamos de la espiral.
9. Tras colocar la matriz, colocar las cuñas interdentales, bruñir las zonas de contacto y asegurar el sellado marginal.

10. Pasar a la colocación del material restaurador.

Para retirar la matriz, basta con aflojar la matriz y deslizarla hacia arriba. Si ofrece resistencia, se puede cortar con el alicate de Automatrix.