




PROTOCOLO DE SELLADOS DE FOSAS Y FISURAS

Clínica Universitaria de Odontología

1. Preparación de la superficie oclusal: limpieza con cepillo de profilaxis con/sin pasta abrasiva. En caso de utilizar ésta última se deben eliminar, mediante un lavado profuso, todas las partículas de esta, puesto que podrían alterar la adhesión.
2. Aislamiento y control de la contaminación salival:
 - a. Absoluto: mediante dique de goma
 - b. Relativo: colocando rollos de algodón.
 - c. Utilización, en ambos casos, de la aspiración
3. Grabado del esmalte con ácido ortofosfórico al 37% durante 20 segundos. El grabado debe extenderse más allá de la superficie que abarcará el sellador, evitando el contacto con tejidos blandos.
4. Lavar abundantemente con agua otros 20 segundos.
5. Cambiar los rollos de algodón
6. Secar y comprobar el patrón de grabado (esmalte blanco y opaco)
7. Aplicación del sellador en la cantidad mínima posible para cubrir todas las fisuras, extendiéndolo cuidadosamente.
8. Retirar las posibles burbujas de aire antes de la polimerización.
9. Polimerización. En caso de sellado de más de un diente simultáneamente, se polimerizará cada diente por separado.

10. Comprobación del ajuste, mediante la utilización de una sonda, en todo el perímetro del sellador. El objetivo es detectar aquellas zonas retentivas y soluciones de continuidad que pueden favorecer el depósito y retención de placa bacteriana. Se eliminarán con una fresa redonda a baja velocidad las posibles áreas de retención.
11. Chequeo de la oclusión mediante papel articular
12. Eliminación de las interferencias con una fresa redonda a baja velocidad

PROTOCOLO VISUAL DEL SELLADO DE FOSAS Y FISURAS



PROTOCOLO DE SELLADOS DE FOSAS Y FISURAS - CLUO

