FAMILIA DE SISTEME DE OPERARE WINDOWS

Evoluţia sistemelor Windows
Clasificarea sistemelor Windows
Interfaţa sistemului cu utilizatorul
Caracteristici generale ale sistemelor
Windows
Nivelul de abstractizare a hardware
Nivelul nucleu
Executivul Windows XP

Evoluţia sistemelor Windows

- Primele versiuni de Windows (1.0- lansată în 1985, 2.0- lansată în 1987, 3.0lansată în 1990 şi cele care au urmat-o 3.1 şi 3.11), au fost lansate de Microsoft ca interfeţe grafice(GUI), care se utilizau peste sistemul de operare MS-DOS.
- În 1993, apare Windows NT (3.1), prima versiune de sistem de operare Windows, care este un sistem de operare pentru calculatoare pe 32 de biţi, care suportă aplicaţiile scrise DOS şi are aceeaşi interfaţă cu Windows 3.1.
- În 1995, sunt lansate versiunile Windows NT 4.0 şi Windows 95.
- Windows 95 a reprezentat o variantă îmbunătăţită a Windows 3.1.
- Windows NT 4.0 are aceeasi arhitectura interna ca şi versiunile Windows
 3.x şi furnizează aceeaşi interfaţă utilizator ca şi Windows
 95.
- Schimbarea arhitecturală majoră este că mai multe componente grafice care se executau în mod utilizator, ca şi parte a subsistemului Win32 (în versiunile 3.x), au fost mutate în executivul Windows NT, care se execută în modul nucleu, ceea ce are ca avantaj creşterea vitezei de operare al acestor functii importante. Un potenţial pericol este că aceste funcţii grafice se execută accesând serviciile de nivel scăzut ale sistemului, ceea ce poate afecta fiabilitatea sistemului de operare.

- Windows 98 a fost succesorul lui Windows 95.
- Versiunea 5.0 a NT a fost lansată în anul 2000 şi fost redenumită Windows 2000(Win2K).
- Architecturile executivului şi nucleului sunt cam aceleaşi cu cele ale NT
 4.0, dar au fost adăugate câteva componente importante.
- - În Windows 2000 s-au adăugat servicii şi funcţii ca suport al prelucrării distribuite.
- Componenta esentială introdusă în acest scop este Active Directory; acesta este un serviciu de directoare distribuit (colecţie de informaţii despre obiecte care sunt în legătură unele cu altele într-o anumită privinţă), utilizat pentru:
- a organiza şi simplifica accesul la resursele unei reţele de calculatoare;
 - aplicarea securităţii pentru a proteja obiectele din cadrul reţelei faţă de intruşii exteriori sau utilizatorii interni;
 - ► distribuirea resurselor directorului la calculatoarele din reţea;
 - replicarea directorului pentru a o face disponibilă la mai mulţi utilizatori;
 - ► separarea directorului în mai multe bucăţi care sunt stocate pe diferite calculatoare din reţea.
 - Windows 2000 a imbunatatit facilitățile de "plug-and-play" și "power-management" (importanta pentru laptop-uri).

- Sub Windows 2000 se face distincţie între Windows 2000 Server şi Windows 2000 desktop; arhitecturile şi serviciile nucleului şi executivului sunt aceleaşi, dar Server include anumite servicii necesare utilizării serverelor de retea, cum sunt cele de securitate.
- Au existat patru versiuni ale sistemului Windows 2000:
- versiunea Profesional este destinată calculatoarelor individuale;
- celelalte trei versiuni(Server, Advanced Server şi DataCenter Server) sunt destinate calculatoarelor server dintr-o reţea.
- Windows 2000 DataCenter Server este destinat serverelor multiprocesor şi poate fi instalat pe sisteme care au până la 32 de procesoare şi până la 64 G de memorie.
- Windows 95/98 şi Windows ME(Milenium Edition) formează sub-familia sistemelor Windows 9x, care este destinată calculatoarelor individuale, neconectate în reţea.
- Windows ME este o variantă îmbunătăţită a lui Windows 98, care la rândul lui perfecţionează funcţiile lui Windows 95.
- Windows 9x/ME diferă de Windows NT/2k prin faptul că implementează mai puţine funcţii Win32API.
- Windows NT/2K conţine un model de securitate care nu este întâlnit la sistemele Windows 9x/ME, deoarece Windows NT/2K este destinat calculatoarelor care sunt conectate în reţea.
- Facilitățile de conectare conținute de Windows 9x/ME sunt o sub-mulțime a celor conținute de Windows NT/2K.
- O altă deosebire constă în faptul că Windows NT permite aplicaţiilor să manipuleze anumiţi parametri, care influenţează comportarea administratorului memoriei virtuale.

- Windows CE(Consumer Electronics) este destinat calculatoarelor personale care utilizează anumite echipamente electronice casnice, cum ar fi televizoare; ele pot fi legate la reţelele de televiziune prin cablu. Setul său de funcţii Win32API este cel mai redus, fiind orientat mai ales către jocuri.
- În 2001 a fost lansată o nouă distribuţie desktop Windows XP, cu versiuni pe calculatoare pe 32 sau 64 de biţi.
- Fiind succesorul lui Windows 2000, el poate fi utilizat ca sistem de operare pentru calculatoarele legate în reţea, dar poate înlocui şi sistemele Windows 95/98/ME destinate calculatoarelor individuale.
- Windows XP propune o interfaţă grafică nouă, care se bazează pe evoluţiile componentelor hardware şi urmăreşte utilizarea facilă a interfeţei sistemului de către utilizatori.
- Modelul de securitate adoptat este superior tuturor versiunilor de Windows anterioare.
- De asemenea, sistemul oferă facilităţi superioare de lucru în reţea.

- Versiunea XP propune două variante:
- Windows XP Net Server este utilizat de calculatoarele server dintr-o reţea; această variantă oferă o serie de facilităţi şi mecanisme noi, printre care: lansarea simultană de mai multe sesiuni de pe calculatoarele din reţea, posibilitatea ca utilizatorul să poată comuta rapid printre serviciile oferite de sistem.
- Windows XP Proffesional este destinat calculatoarelor individuale precum şi calculatoarelor client legate în reţea.
- În 2003, a apărut o nouă versiune server Windows Server 2003, care suportă procesoare atât pe 32 de biţi, cât şi pe 64 de biţi.
- În 2007, a fost lansat Windows Vista, care suporta arhitecturile procesoarelor existente. S-au adus îmbunatatiri ale modelului de securitate.
- Windows Server 2008 este varianta coresp. care se instaleaza pe servere.


- In 2007 apare Windows Vista.
- Securitatea reprezinta telul Microsoft pentru acest nou sistem de operare.
- noi facilitati de securitate care fac mai dificila expunerea sistemului de operare la atacurile informatice. Acestea avertizeaza utilizatorul asupra oricarei activitati suspecte si cer confirmarea inainte de acordarea accesului la sistem.
- sistemul contine o aplicatie care va proteja computerul fata de amenintarile informatice care pot determina publicarea de informatii confidentiale in exterior cu sau fara voia utilizatorului; va trebui procurata separat o aplicatie antivirus, pentru ca noul sistem de operare nu contine o protectie si la aceste atacuri, de exemplu, "One Care", bazata pe tehnologie romaneasca, urmare a achizitiei companiei romanesti Gecad de catre Microsoft in 2003.
 - Protectia stabilitatii sistemului este imbunatatita, astfel incat noul sistem de operare are disponibile facilitati ce permit imbunatatirea continuitatii operarii prin restaurarea starii sistemului la un punct anterior in timp, astfel incat dupa instalarea software-ului pentru o componenta hardware sau a unei aplicatii care duce la blocarea sau instabilitatea sistemului se poate reveni la starea initiala.
 - Protectia informatiilor stocate a facut un pas inainte:
- sist. este capabil sa recreeze varianta anterioara pentru anumite fisiere si directoare;
- software-ul pentru realizarea de copii de siguranta a informatiilor stocate a fost imbunatatit, putand realiza salvari periodice mai usor si cu mai multe facilitati.

- Performanta. Din acest punct de vedere, testele efectuate au aratat ca Windows Vista ruleaza la fel sau mai lent comparativ cu Windows XP. Noile optiuni adaugate din punct de vedere al functionalitatii sau al securitatii necesita mai multa putere de calcul si memorie mai multa.
- Comunicatii. La acest capitol, lucrurile au fost simplificate si imbunatatite. Este mult mai simplu sa conectezi un computer la retea, locala sau Internet, indiferent de tipul conexiunii, prin cablu sau fara fir si este mult mai sigur; Microsoft a adaugat standarde mult mai sigure pentru transferurile de informatie.
- Interfata grafica 3D. Aceasta foloseste la maximum noile placi video fara de care este inutila si ofera o noua imagine asupra traditionalului desktop, in 3 dimensiuni.
 - Aplicatii noi. Exemple "Sidebar", care, instalata pe desktop, furnizeaza informatii despre ora exacta, vreme sau poate afisa ultimele stiri, sau "Gallery", o aplicatie de afisare si gestionare a fotografiilor digitale.

- Printre imbunatatirile aduse de Microsoft in viitoarea versiune Windows 7 (lannsat in 2009) se numara:
 - un taskbar imbunatatit;
 - noi moduri de manipulare si organizare a ferestrelor;
 - un nou Internet Explorer, ajuns acum la versiunea 8;
 - o integrare mai buna cu serviciile online Windows Live;
 - un management al perifericelor si al dispozitivelor conectabile la PC mult mai bine pus la punct;
 - wizard de conectare/creare a unei retele mult mai intuitiv;
 - o performanta mai buna comparativ cu Windows Vista;
 - optiuni noi de optimizare a consumului bateriei la laptopuri;
 - mai multe optiuni de personalizare;
 - functii noi pentru sistemele dotate cu ecrane sensibile la atingere si capabilitati de recunoastere a scrisului.

Interfaţa sistemului cu utilizatorul

- Fiecare dintre sistemele de operare Windows importă o submulţime a unei interfeţe unice, denumită Win32API. Această API (Application Programming Interface) este cuprinzătoare şi dinamică.
- În anii 2000, Win32API conţinea aproximativ 2000 de funcţii, de la cele folosite pentru crearea de procese, până la cele pentru verificarea unui criteriu de performanţă.
- Diferitele versiuni Windows implementează submulţimi ale Win32API.
- Raţiunea pentru care a fost creată o singură API, este leagată de necesitatea portabilităţii între diferite sisteme Windows.
- Mulţimea de funcţii implementate de către Windows 95/98/ME include pe cele utilizate de către Windows CE.
- Windows NT, Windows 2000 şi Windows XP implementează o mulţime de funcţii care le include pe cele implementate de către Windows 95/98/ME(vezi figura urm.).
- Nucleul lui Win2K şi subsistemele Win32 implementează toate funcţiile Win32API, fiind cel mai complex dintre membrii familiei apărute până la acea dată.
- Win2K foloseşte un model de calcul bazat pe procese şi fire de execuţie şi se sprijină pe conceptele proiectării şi programării orientate pe obiecte.



Caracteristici generale ale sistemelor Windows

- Windows înlocuieşte modul de lucru text cu cel grafic şi introduce, conceptual următoarele elemente:
 - permite afişarea într-o mulţime de ferestre organizate ierarhic;
 - textele pot fi afişate într-o mare gamă de fonturi scalabile;
 - permite interceptarea de evenimente; un eveniment este interceptat atunci când se apasă o anumită tastă sau un buton de la **mouse** (evenimentul este interceptat diferit, în funcţie de poziţia cursorului în momentul evenimentului);
 - oferă o serie de mecanisme de captare a unor informaţii: "butoane" cu răspuns unic sau "ferestre " de alegere a unuia sau mai multor răspunsuri posibile, dintr-o listă predefinită;
 - oferă posibilitatea de comunicare între programele utilizator şi mediul Windows; în legătură cu această ultimă posibilitate, se introduce o nouă fază în dezvoltarea de programe şi anume adăugarea de resurse Windows în aplicaţii. Astfel, după linkeditarea programului, acesta este completat cu o serie de module, care permit programului să manevreze cu elemente Windows: ferestre, butoane, evenimente etc.

- Execuţia simultană a mai multor lucrări.
- Sub Windows multi-tasking-ul este oarecum "aproximativ ", în sensul următor: O aplicaţie lansată poate fi suspendată temporar. După suspendare, poate fi lansată o alta sau poate fi relansată una dintre cele suspendate. Singurele aplicaţii efectiv executabile în paralel sunt cele oferite de DOS, cum ar fi de exemplu listarea la imprimantă în paralel cu execuţia altor programe şi supravegherea ceasului sistem în vederea lansării în execuţie a unei lucrări la o oră fixată.
- Odată cu versiunile Windows 95/98, a apărut un mod mai uşor de a comuta între programele lansate, şi anume bara de aplicaţii. Când lansaţi un program, Windows adaugă un buton pentru acel program la bara de aplicaţii. Atunci când lansaţi mai multe programe, Windows rearanjează automat butoanele în aşa fel încât să puteţi vedea tot timpul acele butoane. Butonul asociat programului activ are o luminozitate deosebită faţă de celelalte programe de pe bara de aplicaţii.
- Schimbul de date între aplicaţii. Windows gestionează o aplicaţie numită ClipBoard. Prin intermediul ei, utilizatorul poate depozita temporar, din orice aplicaţie, informaţii în zona rezervată ClipBoard, care pot fi utilizate de către oricare altă aplicaţie.


- Interfaţa grafică(GUI-Grafics User Interface). Comunicarea între utilizator şi sistem se poate face prin intermediul tastaturii sau a mouse-ului. Prin intermediul tastaturii, se poate selecta o tastă sau o combinaţie de taste, corespunzătoare unei anumite acţiuni iar prin intermediul mouse-ului se pot selecta unul sau mai multe "butone", din anumite entităţi grafice, pe care le vom descrie pe scurt în cele ce urmează. Elementul esenţial de afişare în această interfaţă este fereastra, care reprezintă o porţiune dreptunghiulară afişată într-o zonă a ecranului, destinată comunicării dintre utilizator şi sistem. Sub Windows, orice fereastră conţine câteva elemente comune, şi anume:
- **Bara de titlu** (Caption) din partea cea mai de sus a ferestrei afișează numele aplicației.
- Imediat sub bara de titlu este bara de meniuri (Menu Bar), care afişează meniurile disponibile (opţiunile specifice aplicaţiei care rulează în momentul respectiv).
- **Bara de unelte** (Toolbar) conţine butoane şi alte elemente care vă permite să lansaţi comenzi. Conţinutul barei de unelte variază de la fereastră la fereastră, depinzând de fereastră sau aplicaţie, dar poziţia ei este este constantă.

- ▶În fereastra dreptunghiulară se află **icon**-uri, mici imagini sau pictograme, fiecare reprezentând părţi din sistemul de calcul şi aplicaţiile care controlează sistemului.
- Butoanele de minimzare (Minimize), de maximizare (Maximize) şi de închidere (Close) apar în colţul din dreapta-sus al ferestrei pe aceeaşi linie ca şi bara de titlu. Butonul de minimizare reduce fereastra la un buton pe bara de aplicaţii, iar butonul de maximizare măreşte ferestra la dimensiunea întregului ecran. Butonul de închidere reprezintă o modalitate rapidă de a închide fereastra. După folosirea butonului de maximizare, acesta se transformă în butonul de restaurare (Restore button). Butonul de restaurare, permite aducerea ferestrei la mărimea ei anterioară (mai mică).
- Marginile (borders) sunt cele patru linii care definesc limitele unei ferestre.
- Bara de informaţii (status bar) furnizează informaţii. Pe măsură ce se aleg opţiuni din meniu, se selectează obiecte din ferestre sau se lansează comenzi, acţiunea este descrisă pe bara de informaţii.

- Tab-ul de redimensionare (resize tab) oferă o suprafaţă mare care se poate "agăţa" cu mouse-ul atunci când se doreşte modificarea mărimii unei ferestre.
- Atunci când o fereastră nu este suficient de mare pentru a afişa tot conţinutul ei, apare butonul de derulare. Trăgând de **glisor** (butonul pătrat de pe bara de derulare) se mută conţinutul ascuns al ferestrei în partea vizibilă a acesteia. De asemenea, se pot folosi săgeţile de la capetele barelor de derulare pentru a obţine acelaşi rezultat.
- Desktop(Biroul electronic Windows). După instalarea completă a sistemului apare pe ecran imaginea similară unui birou. Acesta poate conţine un ceas, un calculator de birou, un loc de depozitare a fişierelor şi dosarelor, o listă completă a tuturor instrumentelor şi dosarelor etc. Bara de aplicaţii conţine butonul Start, care reprezintă cheia către instrumentele, accesoriile şi caracteristicile Windows. Când se apasă butonul Start, Windows afişează o listă de opţiuni (numită pop-up) din care se poate face o alegere. Pentru fiecare aplicaţie lansată, pe bara de aplicaţii apare un buton cu numele aplicaţiei.

Organizarea Sistemelor Windows

- Structura sistemului este descrisă în figura urm.
- Observăm organizarea modulară şi pe niveluri a sistemului.
- Principalele niveluri sunt cel de abstractizare a hardwarelui (HAL), nucleul şi executivul. Toate aceste componente sunt executate în mod protejat.
- Subsistemele se împart în două categorii: subsistemele de mediu, care emulează diferite sisteme de operare şi subsistemul de protecţie(securitate).



Nivelul de abstractizare a hardware

- Unul dintre obiectivele Windows a fost portabilitatea (sistemul sa functioneze pe o clasa cit mai mare de calc., indiferent de producator).
- **Portabilitatea** este asigurată de faptul că majoritatea componentelor sistemului sunt scrise în C sau C++ .
- De asemenea, tot codul care este dependent de un anumit procesor, se află în fişierele DLL(**D**ynamic **L**ink **L**ibrary), care se găsesc în componenta **de abstractizare a hardware (** HAL) a sistemului.
- Un fişier DLL realizează maparea spaţiului de adrese al procesului, astfel încât orice orice funcţie implementată de către DLL apare ca o componentă a procesului.
- HAL manipulează direct componenta hardware a sistemului, astfel că restul sistemului Windows funcționează independent de aceasta.
- HAL reprezintă cel mai scăzut nivel al sistemului de operare ce ascunde diferenţele hardware dintre diferitele clase de sisteme de calcul, ceea ce face din Windows un sistem de operare portabil.
- HAL exportă o interfață virtuală care este folosită de către nucleu, executiv şi driverele de unitate. Un avantaj al acestei abordări, este că este necesară numai o versiune a fiecărui driver, care poate fi executată indiferent de platforma hardware, deci driverele nu trebuie să mai fie adaptate de la un sistem la altul.
- De asemenea, HAL furnizează suport pentru sisteme cu multiprocesare simetrică. Din motive de performanţă, driverele de I/O şi cele grafice pot accesa direct componenta hardware.

Nivelul nucleu.

- Deasupra HAL se afla nucleul si driverele de dispozitiv; el stă la baza executivului şi a subsistenelor.
- Cea mai importanta sarcina a nucleului este de a permite aplicatiilor sa fie executate.si sa le dea accesul catre componenta hard.
- Ptr. a executa programul, ii fixeaza un spatiu de adrese,incarca codul programului in memorie si ii furnizeaza o stiva.
- Nucleul administreaza resursele calculatorului (procesoare, memorii, periferice)
- Nucleul este incarcat odata cu sist. de operare.
- Nucleul lanseaza in executie toate componentele necesare functionarii windows.
- Nucleul urmareste toate componentele hardware ale sistemului si le pune la dispozitia proceselor.
- Nucleul face restul sistemului de operare complet independent de hard (portabil). Nucleul continua de acolo de unde se opreste HAL.

- Nucleul acceseaza hard-ul prin intermediul HAL si realizeaza abstractizari de nivel mai inalt decit HAL.
- Exemplu: HAL contine apeluri pentru asocierea procedurilor de tratare a intreruperilor cu intreruperile. In schimb, nucleul realizeaza schimbarea de context.
- Planificarea firelor de execuţie: atunci cind este momentul pentru a verifica daca un fir de executie nou se poate executa, de exemplu dupa ce a expirat o cuanta de timp sau dupa terminarea unei intreruperi de I/O, nucleul alege firul de executie si face schimbarea de context necesara rularii lui.
- Nucleul sistemului este orientat pe obiecte. El execută o anumită sarcină, folosind o mulţime de obiecte ale sale ale căror atribute conţin date şi ale căror metode execută activităţi specifice lui.
- Nucleul asigura suport pentru utilizarea a doua clase de obiecte de nivel scazut: Obiecte de control si Obiecte dispecer.

- Obiectele de control sunt acele obiecte care controleaza sistemul.
 - apeluri de proceduri intirziate (DPC-Deffered Procedure Call);
 - ▶un obiect DPC este folosit pentru a separa partea care nu este critica de partea critica (din punct de vedere al timpului) dintr-o procedura de tratare a intreruperii.
 - ► In general, o procedura de tratare a intreruperii salveaza citiva registri hard volatili asociati cu dispozitivele de I/O care au generat intreruperea, astfel incit acestia sa nu fie stersi si reactiveaza echipamentul, dar lasa majoritatea prelucrarilor pt. mai tirziu.

Exemplu. Dupa ce a fost apasata o tasta, procedura de tratare a intreruperilor tastaturii citeste codul tastei dintr-un registru si reactiveaza intreruperea tastaturii, dar nu are voie sa prelucreze tasta imediat, daca o alta activitate, cu o prioritate mai inalta trebuie executata.

- ► De asemenea, DPC-urile sunt folositoare pentru expirarea contoarelor si alte activitati a caror procesare efectiva nu trebuie sa fie instantenee.
- ► Coada DPC este mecanismul prin care se memoreaza ceea ce trebuie facut mai tirziu.

- apeluri asincrone de procedură (APC), sunt asemanatoare DPC-urilor, cu exceptia faptului ca ele se executa in contextul unui proces specific.

Exemplu. Atunci cind se prelucreaza apasarea unei taste, nu conteaza in ce context va rula DPC-ul deoarece singurul lucru care se va intimpla este ca codul tastei va fi pus intr-un tampon. In schimb, daca intreruperea necesita copierea unui tampon din zona nucleu in zona utilizator, atunci procedura de copiere trebuie sa ruleze in contextul unui proces destinatar. Contextul destinatar este necesar ptr. ca tabela de pagini sa contina ambele tampoane.

- obiectele întrerupere, asociază sursa întreruperii cu o anumită clasă de întreruperi;
- obiecte de urmărire a tensiunii de alimentare, pentru a se apela automat o anumită rutină când apare o cădere de tensiune;
- obiectul proces reprezintă spaţiul de adrese virtuale şi informaţiile de control necesare execuţiei firelor de control ale procesului respectiv;
- obiectul profil este utilizat pentru a măsura cantitatea de timp necesar unui bloc de cod.

- Obiecte ale dispecerului.
- **Exemple** de astfel de obiecte sunt:
 - obiectele eveniment sunt folosite pentru a înregistra apariţia evenimentelor şi pentru a se realiza sincronizarea lor cu anumite acţiuni;
 - obiectele de comutare sunt utilizate pentru comutatea sistemului din modul nucleu(protejat) în cel utilizator şi invers;
 - obiectele semafor sunt folosite ca porţi de intrare pentru a controla numărul firelor de execuţie care accesează anumite resurse; cele cu excludere mutuală(mutex) sunt utilizate numai în modul nucleu, pentru a se rezolva problema interblocării;
 - obiectele "thread" sunt entități care sunt executate de către nucleu, care aparțin unor clase proces;
 - obictele ceas sunt folosite pentru măsurarea intervalelor de timp şi pentru a semnala depăşirile de timp(timeout), când timpul de efectuare a operaţiilor este mai lung decât cel aşteptat şi acestea trebuie să fie întrerupte.

- Manipularea întreruperilor.
- Windows defineşte mai multe situaţii de excepţie software şi hardware, independente de arhitectura sistemului de calcul, cum ar fi:
- violarea drepturilor de acces la memorie,
- - împărţire la zero,
- - instrucţiune ilegală,
- - depășire a domeniului de valori pentru o expresie,
- eroare la citirea unei pagini.
- Aceste situaţii conduc la abandonarea fluxului de control pe care procesorul îl urmează în mod normal şi sunt rezolvate prin intermediul întreruperilor.
- Manipularea excepțiilor se poate realiza în mod nucleu sau utilizator.
- Dispecerul situaţiilor de excepţie creează o înregistrare care conţine motivul acelei excepţii şi caută manipulatorul excepţiei respective, care poate prelucra acea înregistrare.
- Tipul şi numărul întreruperilor depinde de tipul procesorului.
- Din motive de portabilitate, dispecerul de întreruperi realizează o corespondenţă între întreruperile hardware şi o mulţime standard. Fiecare întrerupere are un număr de prioritate, în funcţie de care se realizează servirea.
- **Exemplu.** Sub Windows XP există există 32 nivele de întreruperi(IRQL-Interrupt ReQuest Level); opt dintre ele sunt rezervate nucleului, iar celelalte 24 reprezintă întreruperi hardware care se realizeză prin intermediul HAL.
- Nucleul foloseşte o tabelă prin care se asociază la fiecare nivel de întrerupere o anumită rutină de serviciu.

- Întreruperi DPC.
- O procedură DPC (Defered Procedure Call) îndeplineşte funcţii de sistem şi este executată în mod supervizor.
- Atributul "amânat" (deffered) se referă la faptul că execuţia ei este amânată, până când IRQL-ul ei coboară la un nivel destul de scăzut.
- Aceste tip de procedură este utilizat de către nucleu, pentru procesarea evenimentelor de expirare a ceasurilor de timp real şi de către drivere în prelucrarea cererilor de I/O.
- DPC-urile sunt puse în coadă la nivelul 2, de către rutine care se execută la niveluri de prioritate superioare.
- Odată coborât IRQL, DPC-urile din coadă vor fi lansate în execuţie, folosind resursele firului care se află în momentul curent în execuţie, fără ca acesta să fie informat în vreun fel.

- Sincronizarea proceselor la nivel scăzut.
- Se realizează prin intermediul procedurilor APC(Asynchronous Procedure Call), care sunt executate în contextul unui anumit fir.
- Aceste proceduri sunt păstrate în liste asociate firelor de execuţie, spre deosebire de procedurile DPC care sunt păstrate într-o listă unică de sistem şi sunt lansate atunci când firul corespunzător se află în execuţie.
- Procedurile APC sunt destinate situaţiilor care necesită operare într-un anumit spaţiu de adrese, cum este, de exemplu, copierea datelor transferate de către un fir care a iniţiat o cerere de I/O în/din bufferul unui controller.
- Refacerea după o cădere de tensiune.
- Întreruperea datorată unei pene de curent atenţionează sistemul de operare, atunci când se petrece un astfel de eveniment.
- Obiectul folosit pentru notificarea căderii de tensiune furnizează informaţiile necesare driverului de unitate de a apela o rutină care este lansată în momentul în care există din nou tensiune de alimentare şi care va "reiniţializa" unitatea respectivă.

Executivul Windows

- Oferă o mulţime de servicii, pe care le poate folosi oricare subsistem de mediu:
- administrarea obiectelor;
- administrarea memoriei;
- administrarea proceselor;
- administrarea I/O;
- lucrul cu apeluri de proceduri locale;
- monitorizarea securităţii;
- mecanismul "plug-and-play";
- autoîncărcarea sistemului.
- Administrarea obiectelor.
- La nivel de executiv sunt utilizate o serie de clase de obiecte (director, semafor, eveniment, proces sau thread, port, fişier).

- Implementarea obiectelor.
- Obiectele asigura o interfata uniforma si consistenta catre toate resursele sistemului si structurile de date coresp. lor (procese, fisiere, semafoare etc.).
- Aceasta uniformitate are diverse aspecte:
 - Toate obiectele sunt referite si accesate in acelasi fel, prin referinte catre ele.
 - Deoarece toate accesarile trec prin manag. de obiecte, verificarile de protectie si securitate se fac in acelasi loc si, astfel nici un proces nu le poate ocoli.
 - Partajarea resurselor intre obiecte se face intr-un mod uniform.
 - Este usor de urmarit care obiecte sunt active si care pot fi sterse.
 - Usureaza administrarea cotelor de resurse care se aloca unui obiect.

- Structura obiectelor.
- Fiecare object contine:
 - -un antet, cu informatii comune tuturor obiectelor, de toate tipurile. Cimpurile din acest antet includ: numele obiectului, informatii despre spatiul de adrese in care el exista, informatii de protectie si securitate (ce poate folosi obiectul), costurile legate de folosirea obiectului, lista proceselor care au referinte deschise catre obiect, indicator catre tipul de obiect (Numele obiectului, tipuri de acces, drepturi de acces, cote de incarcare, daca este sincronizabil, daca este paginabil).
 - -Date si metode specifice (de deschidere, de inchidere, de stergere, de cerere de nume, de analiza sintactica, de securitate) obiectului.
- Atunci cind un obiect este creat, managerul de obiecte aloca un bloc de memorie virtuala din spatiul de adrese al nucleului; reciproc, cind un obiect este dealocat, spatiul resp. este eliberat.
- Rolul administratorului de obiecte este de a superviza utilizarea obiectelor.
- Când un thread doreşte să folosească un obiect, el apelează metoda open, pentru a obţine accesul la manipulatorul acelui obiect, care este o interfaţă standard către obiect.
- Deoarece administratorul de obiecte este singura entitate care poate genera un manipulator de obiect, el face parte din modulul de securitate al sistemului.
- De exemplu, administratorul obiectelor verifică dacă un proces are drepturile de acces la un anumit obiect, în momentul în care încearcă să deschidă acel obiect.

- Administratorul obiectelor poate urmări care dintre procese foloseşte un anumit obiect.
- Fiecare antet(header) de obiect, conţine un contor al numărului de procese care au accesat obiectul respectiv. Acest contor este incrementat, respectiv decrementat, când un proces cere, respectiv nu mai utilizează acel obiect. Dacă obiectul respectiv este temporar, când valoarea contorului a ajuns la 0, obiectul respectiv este şters din spaţiul de nume.
- Orice obiect are un nume; spaţiul de nume al proceselor are un caracter global, deci obiectele create de un proces pot fi partajate împreună cu alte procese.
- Numele unui obiect poate fi permanent sau temporar. Un nume permanent reprezintă o entitate cu caracter permanent, chiar dacă nu este utilizată la un moment dat, cum este cazul unui driver de disc. Numele temporare există numai atâta timp cât anumite procese păstrează manipulatoare către aceste obiecte.
- Numele de obiecte sunt structurate la fel ca o structură de directoare arborescentă. Directoarelor le corespund obiectele director, care conţin numele tuturor obiectelor din acel director; în plus, acestea pot conţine domenii de obiecte care sunt mulţimi de obiecte. Astfel, există posibilitatea construcţiei ierarhice a unei structuri de obiecte.
- Un exemplu de domeniu de obiecte sunt driverele de discuri. În momentul când un disc este introdus în sistem, spaţiul de nume al acestuia este adăugat celui deja existent.

- Adm. de obiecte creaza manipulatori de obiecte, care constau din informatii de control al accesului si un pointer la obiect.
- Un proces poate obţine un manipulator de obiecte prin:
- crearea obiectului de către el însuşi;
- - primirea unui duplicat al unui manipulator de la un alt obiect;
- - prin moştenirea unui manipulator de la un proces părinte.
- Tabela de obiecte a procesului conţine toate aceste manipulatoare.
- O intrare în tabela de obiecte conţine drepturile de acces şi stabileşte dacă manipulatorul poate fi moştenit de către procesele fiu.
- Când un proces se termină, sistemul închide toate manipulatoarele de obiecte deschise de către acesta.
- Când un utilizator se loghinează la un sistem şi trece de faza de autentificare, îi este ataşat un obiect care conţine o serie de atribute, printre care: identificatorul de securitate, grupurile din care face parte, grupul primar, lista control a accesului. Aceste atribute determină care dintre serviciile şi obiectele sistemului pot fi folosite de către un utilizator dat.
- Fiecare obiect este protejat de către o listă de control a accesului, care conţine identificatorii de securitate şi drepturile acordate fiecărui proces.
- Când un proces încearcă să deschidă un obiect, sistemul compară identificatorul lui de securitate, corespunzător utilizatorului căruia îi aparţine procesul respectiv, cu lista de control a accesului la obiect, pentru a determina dacă accesul este permis.

- Memoria virtuală sub Windows.
- Vom discuta gestionarea memoriei pentru sistemele de calcul cu procesor pe 32 de biţi, în cazul celor pe 64 de biţi, modalitatea de administrare fiind asemănătoare.
- Fiecărui proces sub **Windows**, îi este acordat un spaţiu de adrese virtuale de dimensiune fixă (4 Go), care este mult mai mare decât dimensiunea memoriei primare a unui calculator.
- Procesul nu foloseşte tot spaţiul de adrese virtuale, ci numai ceea ce îi este necesar, de obicei mult mai puţin din ceea ce îi este alocat.
- O parte a spaţiului de memorie virtuală, de obicei 2 Go, este folosit pentru a permite firului de execuţie referenţierea unor obiecte din spaţiul de memorie primară, iar restul este folosit pentru a referenţia adrese folosite de către SO (spaţiu utilizat în mod supervizor).
- Dimensiunile spaţiilor de adrese virtuale utilizate de proces, respectiv de nucleul SO diferă de la o variantă la alta de sistem Windows.
- Chiar dacă partea de adrese supervizor există în spaţiul de adrese al procesului, memoria poate fi referită de un fir de execuţie al procesului, numai dacă acesta se găseşte în mod supervizor.

- Sistemul de operare are nevoie de anumite mijloace pentru a determina cantitatea de spaţiu de adrese necesare procesului. Editorul de legături construieşte imaginea statică a fişierului executabil, care defineşte spaţiul de adrese virtuale.
- Anumite componente alocate dinamic(biblioteci ale sistemului), sunt adăugate spaţiului de adrese virtuale în faza de execuţie a procesului. Există două faze de adăugare dinamică de adrese la spaţiul de adrese virtuale:
 - rezervarea unei porţiuni a spaţiului de adrese virtuale, numită regiune;
 - cererea unui bloc de de pagini, dintr-o regiune a spaţiului de adrese.
- Fiecare procesor are o anumită unitate de alocare, adică dimensiunea minimă a blocului de adrese care va fi rezervat. De obicei, aceasta este de 64 Ko.
- De asemenea fiecare procesor are o anumită dimensiune a paginii, de obicei 4 sau 8 Ko. Memoria este cerută în bucăţi formate din pagini, deci porţiunea cerută la un moment dat, este mult mai mică decât cea rezervată anterior.

- Un fir de execuţie din cadrul unui proces poate, în mod dinamic să rezerve o regiune a spaţiului de adrese virtuale, fără a scrie nimic în fişierul de pagini din memoria secundară.
- De asemenea, el poate elibera o regiune a spaţiului de adrese virtuale rezervată anterior.
- A doua fază este de a cere adrese, care anterior au fost rezervate, spaţiu care este alocat în fişierul de pagini.
- Dacă firul de execuţie al procesului, referenţiază memoria alocată, pagina care conţine adresa referenţiată va fi încărcată din fişierul de pagini, în memoria primară.
- Translatarea adreselor se face cu ajutorul unor componente hardware, pentru a detecta rapid paginile de memorie virtuală ale procesului care lipsesc din memoria internă şi pentru a le pune în corespondenţă cât mai rapid pagini fizice.
- O adresă virtuală este memorată pe 32 de biţi şi este generată de către procesor.
- Win2K foloseşte o schemă de adresare structurată pe două niveluri. Cei mai puţin semnificativi K1 biţi din cadrul adresei, reprezintă deplasamentul. În Windows XP restul de biţi se numeşte numărul de pagină virtuală şi este separat în două părţi, denumite indexul tabelei de pagini (K2 biţi) şi indicele directorului de pagini (K3 biţi). Valorile lui K1, K2, K3 sunt specifice fiecărui procesor în parte. Val. cele mai utilizate sunt de 12 biţi pentru K1, resp. de câte 10 biţi pentru K2, K3.

- Translatarea adreselor foloseşte aceste trei câmpuri astfel:
- Descriptorul de proces conţine un pointer la începutul directorului de pagini, care are 1024 de intrări, pentru procesul dat. Indicele din dir., este un deplasament unde este localizată o intrare în descriptorul de pagini(PDE- Page Descritor Entry). Fiecare proces poate avea mai multe tabele de pagini. PDE referenţiază o anumită tabelă de pagini ce va fi folosită pentru această referinţă la memorie.
- Intrarea în tabelele de pagini (PTE Page Table Entry), care la rândul lor au câte 1024 de intrări este găsită folosind indicele tabelei de pagini din adresă, ca un index în tabela de pagini. Dacă pagina căutată este încărcată în memoria internă în pagina fizică j, atunci PTE punctează către pagina fizică. Dacă ea nu este încărcată, adm. Mem. virtuale trebuie să localizeze pagina în fişierul de pagini, să caute o pagină fizică, să o aloce procesului, şi apoi să încarce pagina virtuală respectivă în pagina fizică. În final, deplasamentul este adăugat adresei paginii fizice, pentru a obţine adresa baitului căutat din memoria primară.
- Teoretic, directorul de pagini se poate memora în oricare dintre locaţiile de memorie primară, dar de obicei el se află într-o locaţie fixă, specifică fiecărui procesor, a cărei adresă este salvată într-un registru. Conţinutul acestui registru face parte din contextul firului de exec.resp. şi atunci când acesta nu mai beneficiază de serviciile CPU, conţinutul registrului este salvat.

- Windows foloseşte tabele de pagini multiple, pentru a face distincţie între diverse utilizări ale spaţiului de adrese.
- Cea mai evidentă diferenţiere este că anumte pagini fac parte din spaţiul utilizator, iar altele din spaţiul supervizor.
- Obs. că prin plasarea nucleului într-o tabelă de pagini separată, procese diferite au punct de intrare(PTE) către nucleu.
- Fiecare PTE referenţiază un număr de pagină fizică, atunci când pagina coresp. este încărcată.
- De asemenea, există o colecţie de fanioane care descriu modul cum pagina poate fi referenţiată(pagina resp. este validă sau nu, este rezervată sau nu, daca conţinutul ei a fost modif. din mom. încărcării etc.).
- Windows foloseşte paginarea la cerere, ceea ce înseamnă că paginile sunt încărcate în memoria primară când sunt cerute. În plus, PTE-urile nu sunt create până când pagina coresp. nu este încărcată în memorie, în ideea că procesele nu trebuie să rezerve spaţii de memorie primară, pe care să nu le folosească. Din acest motiv, SO trebuie să păstreze alte structuri de date care să reliefeze operaţiile de rezervare şi de cerere de alocare.
- Descriptorul de adrese virtuale(VAD Virtual Address Descriptor) este creat atunci când un proces face o rezervare de adrese de mem. virtuală sau o cerere de astfel de spaţiu. Când un fir de execuţie referenţiază pentru prima dată adrese din VAD, este creat PTE-ul şi astfel translatarea adreselor se desfăşoară normal.