智能指针: #include <memory>

C++不支持垃圾自动回收机制,程序员必须手动释放动态申请的空间,否则会发生内存泄漏;智能指针就可以保证我们申请的资源,最后忘记释放的问题,防止内存泄露。

智能指针是一个<mark>类模板,对普通指针进行封装,模板参数为指针指向的类型</mark>,使用时智能指针申请在栈空间,在函数结束时,栈上的变量会释放空间,调用智能指针的析构函数,而这个智能指针析构函数的内部实现了对传入指针的释放操作,从而实现了内存的智能释放。

auto_ptr: auto_ptr<int> p(new myclass);

- 1、不能用于数组
- 2、支持所有权概念,当一个 auto_ptr 对象被用于另一个对象初始化或者赋值时,左边对象获得所有权,右边对象不在拥有所有权。(指针独占问题)
 - 3、auto ptr 对象不能用于非 new 动态分配对象
 - 4、两个 auto ptr 不能指向同一个对象


当 auto_ptr 指针作为函数的值传递时,主调函数内部的智能指针所有权被转移,智能指针失效,只能用引用传递。

unique_ptr:最接近 auto_ptr 的指针,在此基础上提高了犯错误的成本,例如 值传递和拷贝构造私有,在写的时候就报错了

- 1. unique_ptr 持有对对象的独有权—两个 unique_ptr 不能指向一个对象,不能进行复制操作只能进行移动操作
 - 2. 提供删除器释放对象,允许用户自定义删除器
 - 3. 添加了对象数组的偏特化实现, new[], delete[]
 - 4. 使用 C++ 11 的右值引用特性, 实现所有权转移 std::move()
- 5. 线程不安全,但是效率高,一般线程安全用 share_ptr,单线程首选 unique_ptr

share ptr:

- 1. 通过引用计数解决了 auto_ptr 的指针独占问题,当引用计数为 0 时,析构对象。
- 2. 会存在一个引用成环的问题。当 A 类有一个成员变量是 B 类的智能指针引用, B 类有一个也有成员变量是 A 类的智能指针引用。当声明两个 share_ptr 智能指针分别指向 A 类和 B 类时,同时将 A 的成员变量指向 B, B 的指向 A。当释放 A, B 类的智能指针时,引用计数并不等于 0,导致无法释放,内存泄露。
- 3. 解决办法则是引入 weak_ptr 指正,将 A B 类内部的成员变量引用其中一个改为 weak ptr,打破这个环路。



weak_ptr:

- 1. weak_ptr 虽然是一个模板类,但是不能用来直接定义指向原始指针的对象。
- 2. weak_ptr 接受 shared_ptr 类型的变量赋值,但是反过来是行不通的,需要使用 lock 函数。
- 3. weak_ptr 设计之初就是为了服务于 shared_ptr 的,所以不增加引用计数就是它的核心功能。
- 4. 由于不知道什么之后 weak_ptr 所指向的对象就会被析构掉,所以使用之前请先使用 expired 函数检测一下。