spring boot

搜索

©

会员中心 🞁 消息



【限流】4种常见的限流实现方案



在微服务应用中,考虑到技术栈的组合,团队人员的开发水平,以及易维护性等因素,一个比较通用的做法是,利用 AOP 技术 + 自定义注解实现法或接口进行限流。

下面基于这个思路来分别介绍下几种常用的限流方案的实现:

- 基于 guava 限流实现 (单机版)
- 基于 sentinel 限流实现 (分布式版)
- 基于 redis+lua 限流实现 (分布式版)
- 网关限流 (分布式版)
- 自定义 starter 限流实现

1. 基于 guava 限流实现 (单机版)

guava 为谷歌开源的一个比较实用的组件,利用这个组件可以帮助开发人员完成常规的限流操作,接下来看具体的实现步骤

1、引入依赖:

2、自定义限流注解

自定义一个限流用的注解,后面在需要限流的方法或接口上面只需添加该注解即可

3、限流 AOP 类

通过AOP前置通知的方式拦截添加了上述自定义限流注解的方法,解析注解中的属性值,并以该属性值作为 guava 提供的限流参数,该类为整个实现

```
1
   @Aspect
2
    @Component
    public class GuavaLimitRateAspect {
5
       private static Logger logger = LoggerFactory.getLogger(GuavaLimitRateAspect.class);
6
7
       @Before("execution(@GuavaLimitRateAnnotation * *(..))")
8
       public void limit(JoinPoint joinPoint) {
9
           // 1. 获取当前方法
           Method currentMethod = getCurrentMethod(joinPoint);
10
           if (Objects.isNull(currentMethod)) {
11
12
               return;
13
14
           // 2.从方法注解定义上获取限流的类型
                                                                                      ⑤ sco5282 关注
           String limitType = currentMethod.getAnnotation(GuavaLimitRateAnnotation.cl
```

【限流】4种常见的限流实现方案_接口限流怎么实现-CSDN博客

```
16
            double limitCount = currentMethod.getAnnotation(GuavaLimitRateAnnotation.class).limitCount();
17
            // 3.使用guava的令牌桶算法获取一个令牌,获取不到先等待
18
            RateLimiter rateLimiter = RateLimitHelper.getRateLimiter(limitType, limitCount);
19
            boolean b = rateLimiter.tryAcquire();
20
            if (b) {
21
                System.out.println("获取到令牌");
22
            } else {
23
                HttpServletResponse resp = ((ServletRequestAttributes) RequestContextHolder.getRequestAttributes()).getResponse();
24
                JSONObject jsonObject = new JSONObject();
25
                jsonObject.put("success",false);
26
                jsonObject.put("msg","限流中");
27
                try {
28
                    output(resp, jsonObject.toJSONString());
29
                } catch (Exception e) {
30
                    logger.error("error,e:{}", e);
31
32
            }
33
        }
34
35
        public void output(HttpServletResponse response, String msg) throws IOException {
36
            response.setContentType("application/json; charset=UTF-8");
37
            ServletOutputStream outputStream = null:
38
            try {
39
                outputStream = response.getOutputStream();
40
                outputStream.write(msg.getBytes("UTF-8"));
41
            } catch (IOException e) {
42
                e.printStackTrace();
43
            } finally {
44
                assert outputStream != null;
45
                outputStream.flush();
46
                outputStream.close();
47
48
        }
49
50
        private Method getCurrentMethod(JoinPoint joinPoint) {
51
            Method[] methods = joinPoint.getTarget().getClass().getMethods();
52
            Method target = null;
53
            for (Method method : methods) {
54
                if (method.getName().equals(joinPoint.getSignature().getName())) {
55
                    target = method;
56
                    break;
57
                }
58
            }
59
            return target;
60
        }
61
62
```

其中限流的核心 API 即为 RateLimiter 这个对象,涉及到的 RateLimitHelper 类如下:

```
1
    public class RateLimitHelper {
 2
 3
        private RateLimitHelper(){}
 4
 5
        private static Map<String, RateLimiter> rateMap = new HashMap<>();
 6
        public static RateLimiter getRateLimiter(String limitType, double limitCount ){
 7
            RateLimiter rateLimiter = rateMap.get(limitType);
 8
 9
            if(rateLimiter == null){
10
                rateLimiter = RateLimiter.create(limitCount);
11
                 rateMap.put(limitType,rateLimiter);
12
13
            return rateLimiter;
14
15
16
```

4、测试



```
@RestController
1
    @RequestMapping("/limit")
2
    public class LimitController {
3
4
5
        @GetMapping("/limitByGuava")
        @GuavaLimitRateAnnotation(limitType = "测试限流", limitCount = 1)
6
        public String limitByGuava() {
            return "limitByGuava";
8
9
10
11
```

在接口中为了模拟出效果,我们将参数设置的非常小,即QPS为1,可以预想当每秒请求超过1时将会出现被限流的提示,启动工程并验证接口,每秒求,可以正常得到结果,效果如下:



2. 基于 sentinel 限流实现 (分布式版)

1、引入依赖

2、自定义限流注解

```
1 @Documented
   @Target(value = ElementType.METHOD)
3
    @Retention(value = RetentionPolicy.RUNTIME)
    public @interface SentinelLimitRateAnnotation {
4
5
6
        // 限制类型
7
        String resourceName();
9
        // 每秒 5 个
10
        int limitCount() default 5;
11
12 }
```

3、自定义AOP类实现限流

该类的实现思路与上述使用guava类似,不同的是,这里使用的是sentinel原生的限流相关的API,对此不够属性的可以查阅官方的文档进行学习,这些来说了

```
1 @Aspect
2 @Component
3 public class SentinelLimitRateAspect {
4 
5 @Pointcut(value = "@annotation(com.hcr.sbes.limit.sentinel.SentinelLimitRateAr public void rateLimit() {
```

```
8
 9
10
        @Around("rateLimit()")
11
        public Object around(ProceedingJoinPoint joinPoint) {
12
            // 1.获取当前方法
13
            Method currentMethod = getCurrentMethod(joinPoint);
14
            if (Objects.isNull(currentMethod)) {
15
                return null;
16
            }
17
            // 2.从方法注解定义上获取限流的类型
18
            String resourceName = currentMethod.getAnnotation(SentinelLimitRateAnnotation.class).resourceName();
19
            if(StringUtils.isEmpty(resourceName)){
20
                throw new RuntimeException("资源名称为空");
21
22
            int limitCount = currentMethod.getAnnotation(SentinelLimitRateAnnotation.class).limitCount();
23
            // 3. 初始化规则
24
            initFlowRule(resourceName, limitCount);
25
            Entry entry = null;
26
            Object result = null;
27
            try {
28
                entry = SphU.entry(resourceName);
29
               try {
30
                   result = joinPoint.proceed();
31
                } catch (Throwable throwable) {
32
                    throwable.printStackTrace();
33
34
            } catch (BlockException ex) {
35
                // 资源访问阻止,被限流或被降级,在此处进行相应的处理操作
36
                System.out.println("blocked");
37
                return "被限流了";
38
            } catch (Exception e) {
39
                Tracer.traceEntry(e, entry);
40
            } finally {
41
                if (entry != null) {
42
                    entry.exit();
43
44
45
            return result;
46
47
48
        private static void initFlowRule(String resourceName,int limitCount) {
49
           List<FlowRule> rules = new ArrayList<>();
50
            FlowRule rule = new FlowRule();
51
            //设置受保护的资源
52
            rule.setResource(resourceName);
53
            //设置流控规则 QPS
54
            rule.setGrade(RuleConstant.FLOW_GRADE_QPS);
55
            //设置受保护的资源阈值
56
            rule.setCount(limitCount);
57
            rules.add(rule);
58
            //加载配置好的规则
59
            FlowRuleManager.loadRules(rules);
60
61
62
        private Method getCurrentMethod(JoinPoint joinPoint) {
63
            Method[] methods = joinPoint.getTarget().getClass().getMethods();
64
            Method target = null;
65
            for (Method method : methods) {
66
                if (method.getName().equals(joinPoint.getSignature().getName())) {
67
                    target = method;
68
                    break;
69
                }
70
71
            return target;
72
73
74
```

4、测试接口




```
1   @GetMapping("/limitBySentinel")
2   @SentinelLimitRateAnnotation(resourceName = "测试限流2", limitCount = 1)
3   public String limitBySentinel() {
4     return "limitBySentinel";
5  }
```

3. 基于 redis+lua 限流实现 (分布式版)

redis是线程安全的,天然具有线程安全的特性,支持原子性操作,限流服务不仅需要承接超高QPS,还要保证限流逻辑的执行层面具备线程安全的特 Redis这些特性做限流,既能保证线程安全,也能保证性能

基于redis的限流实现完整流程如下图:



结合上面的流程图,这里梳理出一个整体的实现思路:

- 1. 编写 lua 脚本,指定入参的限流规则,比如对特定的接口限流时,可以根据某个或几个参数进行判定,调用该接口的请求,在一定的时间窗口内。数;
- 2. 既然是限流,最好能够通用,可将限流规则应用到任何接口上,那么最合适的方式就是通过自定义注解形式切入;
- 3. 提供一个配置类,被 spring 的容器管理, redisTemplate 中提供了 DefaultRedisScript这个 bean;
- 4. 提供一个能动态解析接口参数的类, 根据接口参数进行规则匹配后触发限流;

1、引入 redis 依赖

2. 自定义注解

11

```
12
          * Key的前缀
  13
  14
         String prefix() default "";
  15
  16
  17
          * 限流时间内限流次数
  18
  19
         int count();
  20
  21
         /**
  22
          * 限流时间,单位秒
  23
  24
         int period();
  25
  26
         /**
  27
          * 限流的类型(接口、请求ip、用户自定义key)
  28
  29
         LimitTypeEnum limitType() default LimitTypeEnum.INTERFACE;
  30
  31 | }
LimitTypeEnum: 枚举类, 定义限流类型
  1 @Getter
   2
     public enum LimitTypeEnum {
   3
   4
         // 默认限流策略,针对某一个接口进行限流
   5
         INTERFACE
   6
   7
   8
         // 根据IP地址进行限流
   9
  10
  11
         // 自定义的Key
  12
         CUSTOMER
  13
  14
  15
  16
```

3、自定义 redis 配置类: 解决 redis 序列化与读取 lua 脚本

```
1
   @Configuration
2
    public class RedisConfiguration {
3
4
5
       public DefaultRedisScript<Number> redisLuaScript() {
6
           DefaultRedisScript<Number> redisScript = new DefaultRedisScript<>();
7
           redisScript.setScriptSource(new ResourceScriptSource(new ClassPathResource("lua\\limit.lua")));
           // 设置Lua脚本返回值类型 需要同Lua脚本中返回值一致
8
           redisScript.setResultType(Number.class);
9
10
           return redisScript;
```

~

4、自定义限流 AOP 类: 进行限流操作

```
@Aspect
@Component

public class RedisLimitAspect {

private static final Logger logger = LoggerFactory.getLogger(RedisLimitAspect.class);

Autowired
private RedisTemplate<String, Object> redisTemplate;

sco5282 关注
```

```
9
10 @Autowired
```

IpUtil: 获取 ip

```
public class IpUtil {

public static String getIpAddr(HttpServletRequest request) {

String ip = request.getHeader("x-forwarded-for");

if (ip == null || ip.length() == 0 || "unknown".equalsIgnoreCase(ip)) {

ip = request.getHeader("Proxy-Client-IP");

}

if (ip == null || ip.length() == 0 || "unknown".equalsIgnoreCase(ip)) {

ip = request.getHeader("WL-Proxy-Client-IP");

}

if (ip == null || ip.length() == 0 || "unknown".equalsIgnoreCase(ip)) {

ip = request.getHeader("WL-Proxy-Client-IP");

}

if (ip == null || ip.length() == 0 || "unknown".equalsIgnoreCase(ip)) {

if (ip == null || ip.length() == 0 || "unknown".equalsIgnoreCase(ip)) {

if (ip == null || ip.length() == 0 || "unknown".equalsIgnoreCase(ip)) {

if (ip == null || ip.length() == 0 || "unknown".equalsIgnoreCase(ip)) {

if (ip == null || ip.length() == 0 || "unknown".equalsIgnoreCase(ip)) {

if (ip == null || ip.length() == 0 || "unknown".equalsIgnoreCase(ip)) {

if (ip == null || ip.length() == 0 || "unknown".equalsIgnoreCase(ip)) {

ip = request.getHeader("WL-Proxy-Client-IP");

}
```

该类要做的事情和上面的两种限流措施类似,不过在这里核心的限流是通过读取lua脚步,通过参数传递给lua脚步实现的

5、自定义 lua 脚本: 保证redis中操作原子性

在工程的 resources/lua 目录下,添加如下的 lua 脚本

```
1 -- 定义变量: redis中key值、规定的时间段内访问次数、redis中过期时间、当前访问次数
 3
   local key = KEYS[1]
   local limit = tonumber(ARGV[1])
 4
   local count = tonumber(ARGV[2])
   local current = tonumber(redis.call('get', key) or "0")
   if current + 1 > limit then
 8
9
     return 0
10
   end
      -- 没有超阈值,将当前访问数量+1,
11
      current = redis.call("INCRBY", key, "1")
12
   if tonumber(current) == 1 then
13
      -- 设置过期时间
15
      redis.call("expire", key, count)
16
17
      return tonumber(current)
```

6、测试接口

JAVA自定义注解实现接口/ip限流

4. 基于网关 gateway 限流 (分布式版)

gateway: 使用的是 Redis 加 lua 脚本的方式实现的令牌桶



暂不作介绍

5. 自定义starter限流实现

上面通过案例介绍了几种常用的限流实现,可以看到这些限流的实现都是在具体的工程模块中嵌入的。


事实上,在真实的微服务开发中,一个项目可能包含了众多的微服务模块,为了减少重复造轮子,避免每个微服务模块中单独实现,可以考虑将限流封装成一个 SDK,即作为一个 springboot 的 starter 的方式被其他微服务模块进行引用即可。

这也是目前很多生产实践中比较通用的做法,接下来看看具体的实现吧。

5.1 准备

创建一个空的springboot工程,工程目录结构如下图,目录说明:

- annotation: 存放自定义的限流相关的注解;
- aspect: 存放不同的限流实现, 比如基于guava的aop, 基于sentinel的aop实现等;
- spring.factories: 自定义待装配的aop实现类



5.2 代码实战

5.2.1 导入基础的依赖

这里包括如下几个必须的依赖:

- spring-boot-starter;
- guava;
- spring-boot-autoconfigure;
- sentinel-core;

```
<dependencies>
      <dependency>
1
          <groupId>org.springframework.boot
2
          <artifactId>spring-boot-starter</artifactId>
3
      </dependency>
4
      <dependency>
5
          <groupId>org.springframework.boot
6
          <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
7
      </dependency>
8
```



```
9
10
        <dependency>
11
            <groupId>org.aspectj</groupId>
12
            <artifactId>aspectjweaver</artifactId>
13
        </dependency>
14
        <dependency>
15
            <groupId>com.google.guava
16
            <artifactId>guava</artifactId>
17
            <version>31.1-jre
18
        </dependency>
19
        <dependency>
20
            <groupId>com.alibaba.csp
21
            <artifactId>sentinel-core</artifactId>
22
            <version>1.8.0
23
        </dependency>
24
        <dependency>
25
            <groupId>org.projectlombok</groupId>
26
            <artifactId>lombok</artifactId>
27
            <optional>true</optional>
28
        </dependency>
29
        <dependency>
30
            <groupId>com.alibaba
31
            <artifactId>fastjson</artifactId>
32
            <version>1.2.78
33
        </dependency>
34
    </dependencies>
35
36
    <!--springboot打包-->
37
    <!--<build>
38
        <plugins>
39
           <plugin>
40
               <groupId>org.springframework.boot</groupId>
41
               <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
42
           </plugin>
43
        </plugins>
44
    </build>-->
45
46
    <!--maven打包-->
47
    <build>
48
        <plugins>
49
           <plugin>
50
               <groupId>org.apache.maven.plugins
51
               <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
52
               <version>3.8.1
53
               <configuration>
54
55
                   <source>1.8</source>
                   <target>1.8</target>
56
               </configuration>
57
            </plugin>
58
        </plugins>
59
    </build>
```

【注意】: 这里需要替换成 maven 打包工具。

5.2.2 自定义注解

目前该SDK支持三种限流方式,即后续其他微服务工程中可以通过添加这3种注解即可实现限流,分别是基于guava的令牌桶,基于sentinel的限流,是带的Semaphore限流,三个自定义注解类如下:

令牌桶:



Semaphore:

```
1 @Target(value = ElementType.METHOD)
       @Retention(value = RetentionPolicy.RUNTIME)
   3
       public @interface SemaphoreLimiter {
   4
   5
           int value() default 50;
   6
   7
sentinel:
   1 @Target(value = ElementType.METHOD)
      @Retention(value = RetentionPolicy.RUNTIME)
   3
       public @interface SentinelLimiter {
   4
   5
           String resourceName();
   6
   7
           int limitCount() default 50;
   8
   9
```

5.2.3 限流实现 AOP 类

具体的限流在 AOP 中进行实现,思路和上一章节类似,即通过环绕通知的方式,先解析那些添加了限流注解的方法,然后解析里面的参数,进行限涉现

基于 guava 的 aop 实现:

@Slf4j

```
@Aspect
    @Component
    public class GuavaAspect {
4
        private final Map<String, RateLimiter> rateLimiters = new ConcurrentHashMap<>();
5
6
        @Pointcut("@annotation(com.zzc.annotation.GuavaLimiter)")
7
        public void aspect() {
8
9
10
        @Around(value = "aspect()")
11
        public Object around(ProceedingJoinPoint point) throws Throwable {
12
            log.debug("准备限流");
13
           Object target = point.getTarget();
14
           String targetName = target.getClass().getName();
15
           String methodName = point.getSignature().getName();
16
           Object[] arguments = point.getArgs();
17
           Class<?> targetClass = Class.forName(targetName);
18
           Class<?>[] argTypes = ReflectUtils.getClasses(arguments);
19
           Method method = targetClass.getDeclaredMethod(methodName, argTypes);
20
            // 获取目标method上的限流注解@Limiter
21
           GuavaLimiter limiter = method.getAnnotation(GuavaLimiter.class);
22
            RateLimiter rateLimiter = null;
23
           Object result = null;
24
           if (Objects.isNull(limiter)) {
25
               return point.proceed();
26
27
            // 以 class + method + parameters为key,避免重载、重写带来的混乱
28
            String key = targetName + "." + methodName + Arrays.toString(argTypes);
29
            rateLimiter = rateLimiters.get(key);
30
            if (null == rateLimiter) {
31
               // 获取限定的流量
32
               // 为了防止并发
33
               rateLimiters.putIfAbsent(key, RateLimiter.create(limiter.value()));
34
               rateLimiter = rateLimiters.get(key);
35
            }
36
            boolean b = rateLimiter.tryAcquire();
37
            if(b) {
38
               log.debug("得到令牌,准备执行业务");
39
               return point.proceed();
```

```
40
41
42
            } else {
43
                HttpServletResponse resp = ((ServletRequestAttributes) RequestContextHolder.getRequestAttributes()).getResponse();
44
                JSONObject jsonObject = new JSONObject();
45
                jsonObject.put("success",false);
46
                jsonObject.put("msg","限流中");
47
                try {
48
                    output(resp, jsonObject.toJSONString());
49
                }catch (Exception e){
50
                    e.printStackTrace();
51
52
53
            log.debug("退出限流");
54
            return result;
55
56
57
        public void output(HttpServletResponse response, String msg) throws IOException {
58
            response.setContentType("application/json; charset=UTF-8");
59
            ServletOutputStream outputStream = null;
60
            try {
61
                outputStream = response.getOutputStream();
62
                outputStream.write(msg.getBytes("UTF-8"));
63
            } catch (IOException e) {
64
                e.printStackTrace();
65
            } finally {
66
                outputStream.flush();
67
                outputStream.close();
68
69
70
```

基于 Semaphore 的 aop 实现:

```
1 @Slf4j
    @Aspect
    @Component
4
    public class SemaphoreAspect {
5
6
        private final Map<String, Semaphore> semaphores = new ConcurrentHashMap<>();
7
8
        @Pointcut("@annotation(com.zzc.annotation.SemaphoreLimiter)")
9
        public void aspect() {
10
11
        }
12
        @Around(value = "aspect()")
13
14
        public Object around(ProceedingJoinPoint point) throws Throwable {
            log.debug("进入限流aop");
15
            Object target = point.getTarget();
16
17
            String targetName = target.getClass().getName();
18
            String methodName = point.getSignature().getName();
19
           Object[] arguments = point.getArgs();
           Class<?> targetClass = Class.forName(targetName);
20
21
           Class<?>[] argTypes = ReflectUtils.getClasses(arguments);
22
           Method method = targetClass.getDeclaredMethod(methodName, argTypes);
            // 获取目标method上的限流注解@Limiter
23
24
            SemaphoreLimiter limiter = method.getAnnotation(SemaphoreLimiter.class);
25
            Object result = null;
26
            if (Objects.isNull(limiter)) {
                return point.proceed();
27
28
29
            // 以 class + method + parameters为key,避免重载、重写带来的混乱
30
            String key = targetName + "." + methodName + Arrays.toString(argTypes);
            // 获取限定的流量
31
32
            Semaphore semaphore = semaphores.get(key);
            if (null == semaphore) {
33
                semaphores.putIfAbsent(key, new Semaphore(limiter.value()));
34
35
                semaphore = semaphores.get(key);

ዿ, sco5282 关注

            }
36
37
```

```
38
            try {
                semaphore.acquire();
39
                result = point.proceed();
40
            } finally {
41
42
                if (null != semaphore) {
43
                    semaphore.release();
44
45
            }
            log.debug("退出限流");
46
            return result;
47
48
49
```

基于 sentinel 的 aop 实现:

```
@Aspect
    @Component
 1
    public class SentinelAspect {
 2
 3
        @Pointcut(value = "@annotation(com.zzc.annotation.SentinelLimiter)")
 4
        public void rateLimit() {
 5
 6
 7
 8
        @Around("rateLimit()")
 9
        public Object around(ProceedingJoinPoint joinPoint) {
10
            //1、获取当前的调用方法
11
            Method currentMethod = getCurrentMethod(joinPoint);
12
            if (Objects.isNull(currentMethod)) {
13
                return null;
14
15
            //2、从方法注解定义上获取限流的类型
16
            String resourceName = currentMethod.getAnnotation(SentinelLimiter.class).resourceName();
17
            if(StringUtils.isEmpty(resourceName)){
18
                throw new RuntimeException("资源名称为空");
19
20
            int limitCount = currentMethod.getAnnotation(SentinelLimiter.class).limitCount();
21
            initFlowRule(resourceName, limitCount);
22
23
            Entry entry = null;
24
            Object result = null;
25
            try {
26
                entry = SphU.entry(resourceName);
27
                try {
28
                    result = joinPoint.proceed();
29
                } catch (Throwable throwable) {
30
                    throwable.printStackTrace();
31
                }
32
            } catch (BlockException ex) {
33
               // 资源访问阻止,被限流或被降级
34
                // 在此处进行相应的处理操作
35
                System.out.println("blocked");
36
                return "被限流了";
37
            } catch (Exception e) {
38
                Tracer.traceEntry(e, entry);
39
            } finally {
40
                if (entry != null) {
41
                    entry.exit();
42
43
            }
44
            return result;
45
46
47
        private static void initFlowRule(String resourceName,int limitCount) {
48
            List<FlowRule> rules = new ArrayList<>();
49
            FlowRule rule = new FlowRule();
50
            //设置受保护的资源
51
            rule.setResource(resourceName);
52
            //设置流控规则 QPS
53
```

```
54
55
            rule.setGrade(RuleConstant.FLOW_GRADE_QPS);
56
            //设置受保护的资源阈值
57
            rule.setCount(limitCount);
58
            rules.add(rule);
59
            //加载配置好的规则
60
            FlowRuleManager.loadRules(rules);
61
        }
62
63
        private Method getCurrentMethod(JoinPoint joinPoint) {
64
            Method[] methods = joinPoint.getTarget().getClass().getMethods();
65
            Method target = null;
66
            for (Method method : methods) {
67
                if (method.getName().equals(joinPoint.getSignature().getName())) {
68
                    target = method;
69
                    break;
70
71
72
            return target;
73
74
75
```


5.2.4 配置自动装配 AOP 实现

在resources目录下创建上述的spring.factories文件,内容如下,通过这种方式配置后,其他应用模块引入了当前的SDK的jar之后,就可以实现开箱即

```
1 org.springframework.boot.autoconfigure.EnableAutoConfiguration=\
2 com.zzc.aspect.GuavaAspect,\
3 com.zzc.aspect.SemaphoreAspect,\
4 com.zzc.aspect.SentinelAspect
```

5.2.5 将工程打成 jar 进行安装

mvn-install 命令



5.2.6 在其他的工程中引入上述 SDK

5.2.7 编写测试接口

```
1 @RestController
2 @RequestMapping("/limit")
3 public class LimitController {
4
```



```
@GuavaLimiter(1)
@GetMapping("/guavaLimiter")
public String guavaLimiter(){
    return "guavaLimiter";
}

10
```

上述通过starter的方式实现了一种更优雅的限流集成方式,也是生产中比较推荐的一种方式,不过当前的案例还比较粗糙,需要使用的同学还需标情况完善里面的逻辑,进一步的封装以期得到更好的效果。

文章知识点与官方知识档案匹配,可进一步学习相关知识

Java技能树 首页 概览 149908 人正在系统学习中

<mark>限流实现方案</mark> see the second of th

限流实现方案 api限流实现

Java限流实现

NULL 博文链接: https://bijian1013.iteye.com/blog/2382409

高并发接口限流方案 高并发接口设计

网关层面的限流、或者接口调用的限流、都可以使用令牌桶算法、像 Google 的Guava,和Redisson的限流、都用到了令牌桶算法。我认为,限流的本质是实现系统保护,最终选择

一文详解 Java 限流接口实现 java 限流实现

{"code": -1,"message":"触发接口限流,请重试","data":"fail"} 复制代码 四、总结 本文介绍的<mark>实现</mark>方式属于应用级限制,应用级<mark>限流</mark>方式只是单应用内的请求<mark>限流</mark>,不能进行全局

基于Redis实现分布式应用限流的方法

本篇文章主要介绍了基于 Redis <mark>实现</mark>分布式应用<mark>限流</mark>的方法,小编觉得挺不错的,现在分享给大家,也给大家做个参考。一起跟随小编过来看看吧

实现接口的限流各种算法

zhiyikeji的

当然在现在的分布式架构下,我们可以通过服务的快速熔断,降级,隔离,<mark>限流</mark>等方式来应对单个微服务崩溃而导致整个服务不可用的情况,如果你使用的是<mark>Spring</mark>Cloud

接口限流设计 接口流量控制

接口限流一、常见限流算法流量控制算法也叫流控算法、<mark>限流</mark>算法,主要是为了解决在面对不确定的不稳定的流量冲击下,能够确保系统的稳定运行,如果系统对流量不进行

实现接口限流的四种算法 接口限流 c++ 实现

其中窗口是在不断地滑动的,也就是说在这可变的一分钟内只有5次请求可以被处理。<mark>实现</mark>了真正的<mark>接口限流</mark>。 代码: @ControllerpublicclassWindowController{@Autowiredp

【Spring Cloud】Gateway 服务网关限流 最新发布

阿Q的

网关是所有请求的公共入口,所以可以在网关进行<mark>限流</mark>,而且<mark>限流</mark>的方式也很多,我们本次采用前面学过的 Sentinel 组件来<mark>实现</mark>网关的<mark>限流</mark>。

限流是如何实现的 qq_54353206的

限流是限制到达系统的并发请求数量,保证系统能够正常响应部分用户请求,而对于超过限制的流量,则通过拒绝服务的方式保证整体系统的可用性。

SpringBoot项目实战 - API接口限流

对<mark>接口限流</mark>的目的是通过对并发访问/请求进行限速,或者对一个时间窗口内的请求进行限速来保护系统,一旦达到限制速率则可以拒绝服务、排队或等待、降级等处理。 1.1

如何优雅的实现接口限流?_有什么便捷的方式能够让接口进行限流-CSDN...

首先<mark>限流,其实解决方案</mark>有很多,比如通过nginx配置,通过gateway网关进行<mark>限流,比如Spring</mark> Cloud GateWay整合熔断器实现限流 但是以上都是全局的,如何灵活的针对某些<mark>转</mark>

人人都能看懂的 6 种限流实现方案

每天叫醒自己的不是闹铃 是娟 是梦 是珥

车辆限行就是一种生活中很<mark>常见</mark>的<mark>限流</mark>策略,它给我们美好的生活环境带来了一丝改善,并且快速增长的私家车已经给我们的交通 带来了巨大的"负担",如果再不限行,定

Sentinel实现限流

你可以设置不同的<mark>限流</mark>策略,例如固定窗口<mark>限流</mark>、滑动窗口<mark>限流等,这些策略基于不同的算法实现</mark>,如计数器算法、令牌桶算法和漏桶算法。这些算法可以帮助Sentinel在

限流算法及接口实现_流控算法

固定窗口<mark>限流</mark>算法(Fixed Window Rate Limiting Algorithm)是一种最简单的<mark>限流</mark>算法,其原理是在固定时间窗口(单位时间)内限制请求的数量。 3.1.2、原理 固定窗口是最简!

Java并发系列之第一篇:接口限流算法:漏桶算法&令牌桶算法

漏桶算法是一种简单但有效的接口限流算法。它的原理类似于一个漏水的桶,请求进来后按固定速率处理。当请求进来时,先看桶里有没有剩余的水,如果有,则处理请求并让村

nginx限流方案的实现(三种方式)

本文将详细介绍Nginx<mark>实现限流</mark>的三种方式: `limit_conn_zone`、`limit_req_zone`以及`ngx_http_upstream_module`。### 1. `limit_conn_zone` `limit_conn_zone` 是Ngin

人人都能看懂的 6 种限流实现方案(纯干货)

限流的实现方案多种多样,本文将介绍六种常见的限流实现方案,并通过示例代码详细说明。一、合法性验证所

限流功能的实现



最常见的限流方式固定窗口, 滑动窗口, 漏桶算法和令牌桶 假设限制10s最多请求二十次, redis_key为user_id:api 固定窗口: 即固定死10s时间段, 在这期间只接受二十次清美

限流的几种实现 qq 40369829的

算法 流量限制 计数器 统计单位时间内请求数。超过直接拒绝。 特点: <mark>实现</mark>简单。 单位时间一开始就消耗完,剩余时间都会拒绝,即突刺消耗。 滑动窗口 计数器的精细

聊聊互联网限流方案 Dac

一位大神写的: 特此膜拜 http://www.dczou.com/viemall/852.html

开发者! 6种常见的限流方案

<mark>限流</mark>的分类: 1) 合法性验证<mark>限流</mark>:比如验证码、IP 黑名单等,这些手段可以有效的防止恶意攻击和爬虫采集; 2) 容器<mark>限流</mark>:比如 Tomcat、Nginx 等<mark>限流</mark>手段,其中 Tc

限流实现(1)

在实际业务中,经常会碰到突发流量的情况。如果公司基础架构做的不好,服务无法自动扩容缩容,在突发高流量情况下,服务会因为压力过大而崩溃。更恐怖的是,服务

限流实现详解 郑某某的

限流实现详解

熔断限流降级实现框架记忆如何使用java实现

熔断、<mark>限流</mark>、降级在Java中的<mark>实现</mark>,可以使用如下框架: 1. Hystrix:由Netflix开源的一款面向分布式系统的容错框架,提供了线程池隔离、信号量隔离、熔断、降级、<mark>限</mark>

关于我们 招贤纳士 商务合作 寻求报道 ☎ 400-660-0108 ☑ kefu@csdn.net ⑤ 在线客服 工作时间 8:30-22:00 公安备案号11010502030143 京ICP备19004658号 京网文 [2020] 1039-165号 经营性网站备案信息 北京互联网违法和不良信息举报中心 家长监护 网络110报警服务 中国互联网举报中心 Chrome商店下载 账号管理规范 版权与免责声明 版权申诉 出版物许可证 营业执照 ©1999-2024北京创新乐知网络技术有限公司





关注

搜博主文章

私信

热门文章

【SpringBoot】三种方式,教你读取 jar 包 中的 resources 目录下的文件 ① 30569

【Excel】使用 SpringBoot 实现 Excel 文件 的导入与导出 ① 28531

【Thread】线程池的 7 种创建方式及自定 义线程池 ① 22443



【SpringBoot】启动后执行方法的五种方式 ⊙ 15666

【HttpClient】在 SpringBoot 中使用 HttpClient 实现 HTTP 请求 ③ 13535

分类专栏

SpringCloud Alibaba实战	7篇
🎑 Java	39篇
SpringBoot	36篇
Spring	1篇
并发编程	14篇
消息队列	

最新评论

【重试】Java 中的 7 种重试机制 FBI首席执行官: 第一种,如果不报错,重试 机制就是最大的问题, 没有异常的时候 ...

【File】使用 SpringBoot 实现文件的上传... stghsiofhaseiou: 针对法发噶好贵哦阿红i回 家给

【SpringBoot】三种方式,教你读取 jar ... 练级中: cannot be resolved to absolute file path because it does not reside in the fi

【SpringCloud Alibaba】 (四) 使用 Fei... 党同学: 讲的非常详细,而且通俗易懂,看 得出博主的良苦用心。 ♥

【SpringBoot】SpringBoot 中使用自定... qq_46653265: 你这不对吧,注解应该是val idated而不是,vaild(这个是java自带的....

最新文章

十一: 深入理解 Semaphore —— 信号量

十:深入理解 CyclicBarrier—— 栅栏锁

九:深入理解 CountDownLatch —— 闭锁/倒计时锁

2024年 13篇 2023年 40篇 2022年 23篇 2021年 64篇

目录



U.Z.U സ//// 大火 AUF 尖

5.2.4 配置自动装配 AOP 实现

5.2.5 将工程打成 jar 进行安装

5.2.6 在其他的工程中引入上述 ...