java

搜索

60

会员中心 🞁 消息

guava之限流RateLimiter



常用的限流方式和场景有:

- 1. 限制总并发数 (比如数据库连接池、线程池)
- 2. 限制瞬时并发数 (如nginx的limitconn模块,用来限制瞬时并发连接数,Java的Semaphore也可以实现)
- 3. 限制时间窗口内的平均速率(如Guava的RateLimiter、nginx的limitreq模块,限制每秒的平均速率)
- 4. 其他:比如如限制远程接口调用速率、限制MQ的消费速率。另外还可以根据网络连接数、网络流量、CPU或内存负载等来限流。


我们常说的限流,其实更多的都是指时间窗口内的平均速率,所以往往这种限流方式成了限流的代名词了。这里主要说明的也是这种时间窗口内的平制,guava的RateLimiter解决的也是这个场景的限流。

限流算法

固定窗口计数法

这个最简单也最好理解的一个窗口平均速率限流算法,当然实际生产证也没人使用的一个算法。它是将时间划分成一个一个固定的时间段,然后时间个计数器,记录这个时间段内的请求数,当时间段内的请求数到达设定阈值之后,再有请求过来,就直接拒绝;当达到时间段结束点后,即在每个时位置,清0计数器。

其基本实现:




o georgesnoopy 美注


- 1. 窗口大小。
- 2. 限流的阈值
- 3. 窗口结束时间:如果是在处理请求的时候去判断当前窗口是否结束,那就需要记录一下;也可以通过后台线程搞个定时器来定时开启下一个窗口要记录这个窗口结束时间。
- 4. 计数器

固定窗口计数法的优点就是简单,但因为简单也有一些问题,这些所有的问题的本质都是:限流器假设了流量是均匀到来的,但实际上并不是。

1. 假不可用。如下图,一个窗口内,所有的请求集中在窗口前半段到来,由于触发了阈值,所以后半段来的请求都将被拒绝,在外部卡那里后半月是不可用的。




- 1. 突破系统的保护。我们限流的目的是为了保护后面的业务系统不被打挂。但是如果使用固定窗口,请求可能在一个很小的窗口内来了很多,如」就来了100个,那实际上这1ms内的qps是1000,远远大于了我们设定的1s内只能处理100个请求的限制,这种情况到底会不会有问题,就要看流的依据是什么了。比如业务系统有100个线程来处理请求,只是处理每个请求的时间是1s,所以我设置1s内最多有100个请求(这种情况,其实并并发量来设置限流),那这种情况没啥问题的;但如果我只有一个线程,只是说每个请求的处理时间小于100ms,所以我设置1s内最多有100这中情况就比较危险了,有可能在这1ms内就将系统给干挂了。
- 2. 某段时间内限流值的2倍流量被放过




滑动窗口计数法

滑动窗口计数的思路是


- 1. 将固定的限流窗口分成更小的计数窗口,每个小的窗口都一个单独的计数器
- 2. 当请求落到这个小的窗口内时,对应的计数器+1
- 3. 当限流窗口内的所有计数窗口的计数器总和达到限流值的时候,触发限流规则
- 4. 当请求的当前时间已经落到限流窗口之外的时候,将整个限流窗口向右滑动。或者是定时去滑动也是ok的,每隔一个小的计数窗口滑动一次



举个例子:



滑动窗口通过将限流窗口细分成更小的计数窗口,更加精细化的来统计请求量,从而避免了固定窗口在窗口移动处可能存在将最大两倍于限流阈值的: 问题。



对于滑动窗口,在滑动的时候,也会有两个小的计数窗口成为两个限流窗口的交集。 但是,这两个小的计数窗口曾经都是属于一个滑动窗口,所以它两的计数和是不会超过限流阈值的 所以,在滑动后,在交集的这个地方,最大也不会产生流量放大的问题。

其实当限流窗口中划分的小的计数窗口的个数为1的时候,滑动窗口就退化成了固定窗口计数了。

Tcp的限流就是基于滑动窗口来做的。


落到具体的实现,滑动窗口计数器需要保存的数据:

- 1. 限流窗口的结束时间(或者开始时间)
- 2. 限流窗口的大小
- 3. 限流阈值
- 4. 限流窗口被分割成的计数窗口的个数
- 5. 每个计数窗口关联的计数器

为了方便,有的时候还会记录下,当前计数窗口的索引。实现这个的时候一定要注意,限流窗口是一个时间窗口,而时间是会不停的向前流失的。

漏桶算法





ps: 图片来源于网络

我们常说的使用mq的一个作用就是削峰填谷、平滑流量,其实mq在这个地方充当的其实就是一个漏桶。

漏桶算法在限流方面的作用主要就是流量整形。对于外部进来的流量大小不可预知,但是漏桶的流出速率是一个可控制的恒定的均匀的速率,从而达的目的。


所以实现漏桶算法就是一个队列:

- 1. 流量达到就是入队, 当队列满了, 就直接丢弃。
- 2. 出队是一个可控制的稳定的速率出队,出队后的流量交给业务系统处理。所以这里出队的速率是根据业务系统的处理能力来设定的。

ps:对应到具体的实现上,其实也可以记录下一次可出队的时间来实现。比如限流限制成1s只能访问5次,那么当请求到达时间为T1,就记录下T1-再次有请求到达的时候,比较当前时间和记录下时间,只有当前时间大于记录下的时间,可直接访问,否则阻塞等待直到记录下的下次可访问时间,个下次可访问时间为当前时间+200ms。

漏桶算法可实现限流的目的,达到系统不被压垮的目的,但是对于突发流量来说,漏桶算法是缓存在漏桶中的,超过漏桶的容量的请求就会被丢弃。 发流量的应对能力相对弱一些

令牌桶算法



ps: 图片来源于网络

以恒定速率往令牌桶中添加令牌,在请求到达的时候,先去令牌桶中获取一个令牌,如果令牌桶为空,获取不到令牌,则说明触发了限流规则,阻塞queue就是阻塞等待队列。如果获取到了令牌,就交给业务系统去处理。

令牌桶这里达到限流的目的是通过令牌桶容量和生产令牌的速率来控制的,令牌桶的生产速率就是正常的限流值,比如1s内访问5次,那么令牌产生的1s生产5个;而令牌桶是用来处理一定的突发流量的,所以桶的容量需要保证极端情况下,不压垮系统就好了。

具体的实现上: 相比于漏桶算法的实现, 多一个令牌桶的容量。

1. 下次可获得令牌的时间,即令牌生产速率(在RateLimiter实现中,这个变量也不完全就是令牌的生产速率,因为应对突发流浪也会影响这个值)。 算法中的流出速率控制道理是差不多的。

其实这里记录时间的好处, 主要一个好处就是避免了固定窗口算法中记录请求的访问次数。


- 1. 令牌桶容量
- 2. 令牌桶当前令牌数

guava单机限流RateLimiter

参考: https://mp.weixin.qq.com/s/GOBmSOvWqpmLp2rijZ6q4w



RateLimiter是基于令牌桶算法实现的一个限流组件,其代码看起来很简单,一共就两个类:抽象父类RateLimiter和实际的SmoothRateLimiter。其中 SmoothWarmingUP和SmmothBursty是SmoothRateLimiter的两个内部类。但实际真的要看懂也需要花点时间的,这里其实主要就是算法上的考虑不



RateLimiter提供了两种限流模式:

- 1. 普通的限流SmoothBursty
- 2. 带预热的限流。即在指定预热期,允许放过的流量逐渐增加。预热期结束后,允许放过的流量就等于设定的限流值。这个目的是为了解决软件重由于缓存等还没有初始化化、jvm还是解释执行等,能够承受的流量比稳定运行后更小,防止在服务刚刚启动就被大流量打挂了,所以RateLim个预热器。

基本使用也非常简单:

```
// 使用的是普通的限流器,即SmoothBursty
RateLimiter rateLimiter = RateLimiter.create(0.5);
// 使用的是带预热的限流器,即SmoothWarmingUp
RateLimiter warmUpRateLimiter = RateLimiter.create( permitsPerSecond: 0.5, warmupPeriod: 10, TimeUnit.SECONDS);

double waitTokenSeconds = rateLimiter.acquire( permits: 1);
// TODO 去执行具体的业务逻辑

CSDN @georgesnoopy
```

当然也提供了非阻塞的tryAcquire()方法

有了上面令牌桶算法的背景,再看RateLimiter就比价容易了,其中保存的属性:

1. **stableIntervalMicros**: 令牌产生的稳定速率,只是这里的速率是转换成了两个令牌生产之间的时间间隔(毫秒)。之所以是稳定速 SmoothWarmUp,在预热阶段产生令牌的速率会低于这个值。RateLimiter初始化的时候,传入的permitsPerSecond表示的是每秒产生的产生的 也就是说令牌的生产速率的时间单位就给固定了,那么stableIntervalMicros = 1s/permitsPerSecond。


Ps: 速率(单位时间生产个数) = 时间段内总个数/时间长度 = 时间内长度/生产两个令牌的时间间隔 可以来表示生效速率。反过来使用两个令牌生产间可以表示速率。

1. maxPermits: 令牌桶的容量,即令牌桶中最大的令牌数。对于无预热的限流器,maxPermits = 1s/stableIntervalMicros。之所以要这么计算, 化RateLimiter时,传入的permitsPerSecond是个double,用小数来表达限流窗口不是1s的情况。

而对于有预热的限流器,预热期间,就是1s/stableIntervalMicros的一半。预热结束就是1s/stableIntervalMicros。

所以这个maxPermits的最大值,其实就是初始化RateLimiter的时候设置的限流阈值做了整数转换。

- 1. storedPermits: 令牌桶中当前拥有令牌的个数。
- 2. nextFreeTicketMicros: 下次无需等待就能直接获取token的时间。它的值的计算包含两部分:
- 1. 按照正常速率生产令牌,下一次能够直接获得令牌的。比如令牌的生产速率是每秒100个,如果在T1时刻将令牌桶token清空了,那么下次无需得令牌的时间就是T1之后的100ms处。



1. 预支的令牌生产的时间。RateLimiter为了支持一定的流量突发,当一次调用acquire()的时候,如果当前令牌桶中没有足够的令牌,也不acquire()请求,而是直接返回,然后将预支的那些令牌的生产时间累加到nextFreeTicketMicros,然后下次调用acquire()的时候就会阻塞更久。

比如:当前令牌桶中的令牌数storedPermits=2,但是acquire(5)的时候不会立马阻塞,而是将超支的3个令牌的生产时间转义到下次调用acquire()的时即nextFreeTicketMicros += 3*100ms。

RateLimiter的设计哲学:它允许瞬间的流量波峰超过QPS,但瞬间过后的请求将会等待较长的时间来缓解上次的波峰,以使得平均的QPS等于预定值这4个参数是SmoothBursty和SmoothWarmUp共有的,且维护逻辑也都是一样的。

SmoothBursty自己的属性

1. maxBurstSeconds: 这个是影响maxPermits,在计算maxPermits的时候,实际是maxBurstSeconds*permitsPerSecond,如果maxBurstS 1,那其实就允许令牌桶中多余初始化RateLimiter时指定的阈值,以应对一定的突发流量。在guava 30.1版本中,这个值还是写死的1.0.

SmoothWarmUp自己的属性:

- 1. warmupPeriodMicros: 预热期时间长度,这个是初始化RateLimiter传入的。
- 2. thresholdPermits: 预热期内令牌桶内最大的令牌数。

其值=0.5 * warmupPeriodMicros/stableIntervalMicros

1. **coldFactor**: 预热期令牌生产速率的减缓因子。正常情况下,令牌的生产间隔就是stableIntervalMicros = 1s/permitsPerSecond,而在预热期,速率=coldFactor * stableIntervalMicros。

在guava 30.1版本中,这个值还是写死的3.0。

所以,对于限流阈值设置成1s内100个,那么stableIntervalMicros=100ms,但是在预热期令牌生产速率=3*100ms=300ms.

1. slope:

其值=(stableIntervalMicros * coldFactor - stableIntervalMicros) / (maxPermits - thresholdPermits)

文章知识点与官方知识档案匹配,可进一步学习相关知识

Java技能树 首页 概览 149906 人正在系统学习中

高性价比、稳定安全可靠的云数据库 RDS 即开即用、"自动驾驶",助您免除数据库运维烦恼

>>了解详情

Guava中的RateLimiter_guava的ratelimiter

Google开源工具包Guava提供了限流工具类RateLimiter,该类基于令牌桶算法(Token Bucket)来完成限流,非常易于使用.RateLimiter经常用于限制对一些物理资源或者逻辑逐

Guava RateLimiter:原理、源码和思想_google ratelimiter

RateLimiter 是 Google Guava 包中的一个设计精美的限流器,在了解它之前,需要先了解一下常见的三种限流算法。 三种限流算法 这部分直接引用自知乎大佬"严肃的白小丘

基于Zookeeper和guava动态限流源码

<mark>Guava的RateLimiter</mark>可以通过Zookeep<mark>er</mark>获取和更新<mark>限流</mark>参数,使得<mark>限流</mark>规则可以在多个节点之间保持一致,从而实现动态<mark>限流</mark>。 在实际应用中,我们首先需要在Zookee

RateLimit-使用guava来做接口限流代码示例

主要介绍了RateLimit-使用guava来做接口限流代码示例,具有一定借鉴价值,需要的朋友可以参考下

【项目实战】限流框架介绍 - 使用Guava RateLimiter限制请求速率 谷歌...

RateLimiter类使用令牌桶算法来限制请求速率。 您可以使用RateLimiter类来限制每秒钟处理的请求数,或者限制每秒钟处理的字节数。 三、使用Guava RateLimiter的示例

谷歌guava的限流RateLimiter_谷歌限流

谷歌Guava限流工具RateLimiter Java_Yhua的博客 1329 基于guava-29.0版本。 RateLimiter是一个基于令牌桶算法实现的限流器,常用于控制网站的QPS。与Semaphore Java

Guava-RateLimiter详解 大叶子不小的

修饰符和类型方法和描述doubleacquire()从RateLimiter获取一个许可,该方法会被阻塞直到获取到请求double从RateLimiter获取指定许可数,该方法会被阻塞直到获取到

限流算法之漏桶算法、令牌桶算法

weixin_34313182的

1.<mark>限流</mark> 每个API接口都是有访问上限的,当访问频率或者并发量超过其承受范围时候,我们就必须考虑<mark>限流</mark>来保证接口的可用性或者降级可用性.即接口也需要安装上保险丝,以

Guava系列之限流RateLimiter

限流方案,了解一下



java使用RateLimiter做简单的限流

4.在要限流的方法或接口添加注解。

weixin_45896339的

限流-Guava-RateLimiter 迷路剑客个人

转载声明本文大量内容系转载自以下文章,有删改,并参考其他文档资料加入了一些内容:使用Guava RateLimiter限流以及源码解析作者:人在码途转载仅为方便学习

【Guava】使用Guava的RateLimiter做限流

2019独角兽企业重金招聘Python工程师标准>>> ...

guava之RateLimiter

多看多听多

weixin_34191845的

guavaŻRateLimiter

Java编程guava RateLimiter实例解析

在上述代码示例中,`RateLimiter.create(2.0)`创建了一个每秒生成2个令牌的限流器。这意味着每秒钟最多只能处理2个请求。在for循环中,我们尝试获取令牌并打印数字。

SpringCloud Zuul过滤器和谷歌Gauva实现限流

我们首先需要添加一个<mark>限流</mark>过滤器,使用谷歌 Guava 的 RateLimiter 来限制请求数量。 RateLimiter 是一个非常流行的<mark>限流</mark>工具,能够根据需要限制请求数量。 在我们的

SpringMVC 限流的示例代码

Guava 提供了一个名为 `RateLimiter` 的工具类,它实现了基于令牌桶算法的<mark>限流</mark>策略。令牌桶算法是一种允许突发流量但同时限制平均流量的算法,适用于大多数业务场

RateLimiter 限流 —— 通过切面对单个用户进行限流和黑名单处理 最新发布

yusheng_xyb的

关于登录的安全性管理有较多的手段,包括;设备信息、IP信息、绑定的信息、验证码登各类方式。不过在一些网页版的登录中,如果有人想办法把你的验证码给我,我就

guava限流器RateLimiter使用简介(Springboot实现)

justlpf的引

令牌产生的稳定速率,只是这里的速率是转换成了两个令牌生产之间的时间间隔(毫秒)。之所以是稳定速率,是因为SmoothWarmUp,在预热阶段产生令牌的速率会低于证

Guava限流神器: RateLimiter使用指南

宋小黑的情

arkblue的

灵活性:RateLimiter提供了多种<mark>限流</mark>策略,满足不同场景的需求,比如SmoothBursty和SmoothWarmingUp模式,以及能够动态调整速率的特性。简单易用:Guava的Ra

限流原理解读之guava中的RateLimiter

A 991128a的

RateLimiter有两种新建的方式1.创建Bursty方式2.创建WarmingUp方式>以下源码来自 guava-17.0。

guaya RateLimiter

令牌桶算法(token bucket algorithm) 场景1 在流量监管中的应用【http://blog.csdn.net/maotianwang/article/details/14167619】 约定访问速率(CAR)是流量监管常用技术

Guava RateLimiter怎么用于接口限流

Guava RateLimiter是一个基于令牌桶算法的<mark>限流</mark>工具,可以用于接口<mark>限流。</mark> 以下是使用Guava RateLimiter实现接口<mark>限流</mark>的步骤: 1. 创建一个RateLimiter对象,设置每秒

关于我们 招贤纳士 商务合作 寻求报道 ☎ 400-660-0108 ☑ kefu@csdn.net ⑤ 在线客服 工作时间 8:30-22:00 公安备案号11010502030143 京ICP备19004658号 京网文 [2020] 1039-165号 经营性网站备案信息 北京互联网违法和不良信息举报中心 家长监护 网络110报警服务 中国互联网举报中心 Chrome商店下载 账号管理规范 版权与免责声明 版权申诉 出版物许可证 营业执照 ⑥1999-2024北京创新乐知网络技术有限公司









搜博主文章

Q

热门文章

guava之限流RateLimiter ① 14158

ES的RestHighLevelClient使用match查询报

错 ① 7464

es中document的主键id及局部更新

o

5430

浅谈深分页问题 ① 5096

idea的有趣的插件 ① 4524

分类专栏



最新评论

什么是惊群效应

520XYY: 大神,膜拜

浅谈深分页问题

georgesnoopy: m*n是指扫描的条数, limit 23会扫描6条,给客户端只会返回3条,…

浅谈深分页问题

500_error: 你这m*n条数据对吗? limit 2,3

是一条数据还是 6条?

什么是惊群效应

xsmq: 分析的很透彻 👍

jdk中的CAS实现乐观锁 vs 数据库乐观锁 georgesnoopy: 但是貌似是这个是因为多个表更新需要事务防护,跟乐观锁本身好信....

最新文章

cpu飚高的排查思路

jdk中juc多线程编程工具

redis集群及数据淘汰简介

 2023年 12篇
 2022年 10篇

 2021年 10篇
 2020年 6篇

 2019年 11篇
 2018年 2篇



