# Практическая работа. Параметризованный абстрактный тип данных «Процессор».

### Цель

Сформировать практические навыки: реализации параметризованного абстрактного типа данных с помощью шаблона классов C++.

### Задание

- 1. В соответствии с приведенной ниже спецификацией реализовать параметризованный абстрактный тип данных «Процессор», используя шаблон классов C++.
- 2. Протестировать каждую операцию, определенную на типе данных, используя средства модульного тестирования.
- 3. Если необходимо, предусмотрите возбуждение исключительных ситуаций.

### Спецификация типа данных «Процессор».

### **ADT** TProc

#### Данные

Процессор (тип TProc) выполняет двухоперандные операции TOprtn = (None, Add, Sub, Mul, Dvd) и однооперандные операции - функции TFunc = (Rev, Sqr) над значениями типа Т. Левый операнд и результат операции хранится в поле Lop\_Res, правый - в поле Rop. Оба поля имеют тип Т. Процессор может находиться в состояниях: «операция установлена» - поле Operation не равно None (значение типа TOprtn) или в состоянии «операция не установлена» - поле Operation = None. Значения типа TProc - изменяемые. Они изменяются операциями: «Сброс операции» (OprtnClear), «Выполнить операцию» (OprtnRun), «Вычислить функцию» (FuncRun), «Установить операцию» (OprtnSet), «Установить левый операнд» (Lop\_Res\_Set), «Установить правый операнд» (Rop\_Set), «Сброс калькулятора» (ReSet). На значениях типа Т должны быть определены указанные выше операции и функции.

# Операции

Конструктор	
Начальные	Нет
значения:	
Процесс:	Инициализирует поля объекта процессор
	типа TProc. Поля Lop_Res, Rop
	инициализируются объектами (тип T) со
	значениями по умолчанию. Например, для
	простых дробей - 0/1. Процессор
	устанавливается в состояние: «операция не
	установлена»: (Operation = None).
СбросПроцессора	
Вход:	Нет.
Предусловия:	Нет.
Процесс:	Поля объекта процессор: Lop_Res, Rop
	инициализируются объектами (тип T) со
	значениями по умолчанию. Например, для
	простых дробей - 0/1. Процессор
	устанавливается в состояние: «операция не
	установлена»: (Operation = None).
Выход:	Нет.
Постусловия:	Состояние процессора – «операция
	сброшена» (Operation = None).
СбросОперации	
Вход:	Нет.
Предусловия:	Нет.
Процесс	Процессор устанавливается в состояние:

	«операция не установлена»: (Operation =		
	None).		
Выход:	Нет.		
Постусловия:	Состояние процессора – «операция		
	сброшена» (Operation = None).		
ВыполнитьОперацию			
Вход:	Нет.		
Предусловия:	Нет.		
Процесс	Вызывает выполнение текущей операции		
	(записанной в поле Operation). Операция		
	(Operation) выполняется над значениями,		
	хранящимися в полях Rop и Lop_Res.		
	Результат сохраняется в поле Lop_Res.		
	Если Operation = None, никакие действия		
	не выполняются. Состояние объекта не		
	изменяется.		
Выход:	Нет.		
Постусловия:	Состояние процессора не изменяется.		
Р Ф			
ВычислитьФункцию	Deve de verren (Euro)		
Вход:	Вид функции (Func: TFunc).		
Предусловия:	Нет.		
Процесс	Вызывает выполнение текущей функции		
	(Func). Функция (Func) выполняется над		
	значением, хранящимся в поле Rop.		
	Результат сохраняется в нём же. Состояние		
D	объекта не изменяется.		
Выход:	Нет.		

Постусловия:	Состояние процессора не меняется.			
<b>ЧитатьЛевыйОперанд</b>				
Вход:	Нет.			
Предусловия:	Нет.			
Процесс	Создаёт и возвращает копию объекта,			
	который хранится в поле Lop_Res.			
Выход:	Объект типа Т.			
Постусловия:	Состояние процессора не изменяется.			
ЗаписатьЛевыйОперанд				
Вход:	Переменная Operand типа T.			
Предусловия:	Нет.			
Процесс	Создаёт копию объекта Operand и заносит			
	её в поле Lop_Res.			
Выход:	Нет.			
Постусловия:	Состояние процессора не изменяется.			
<b>ЧитатьПравыйОперанд</b>				
Вход:	Нет.			
Предусловия:	Нет.			
Процесс	Создаёт и возвращает копию объекта,			
	который хранится в Rop.			
Выход:	Объект типа Т.			
Постусловия:	Состояние процессора не меняется.			
ЗаписатьПравыйОперанд				
Вход:	Переменная Operand типа T.			
Предусловия:	Нет.			

Процесс	Создаёт копию объекта Operand и заносит			
	её в поле Rop.			
Выход:	Нет.			
Постусловия:	Состояние процессора не изменяется.			
ЧитатьСостояние				
Вход:	Нет.			
Предусловия:	Нет.			
Процесс	Копирует и возвращает значение поля			
	Operation.			
Выход:	Значение поля Operation.			
Постусловия:	Состояние процессора не изменяется.			
ЗаписатьСостояние				
Вход:	Переменная Oprtn типа TOprtn.			
Предусловия:	Нет.			
Процесс	Заносит значение Oprtn в поле Operation.			
Выход:	Нет.			
Постусловия:	Состояние процессора изменяется на Oprtn.			

### Рекомендации к выполнению

- 1. Тип данных TProc реализовать, используя шаблон классов C++, template <class T>.
- 2. Числа храните как поля типа Т.
- 3. Для чтения состояния процессора, полей: «левый операнд-результат» (Lop\_Res), «правый операнд» (Rop), используйте свойство (property).
- 4. Тип данных реализовать в отдельном модуле UProc.
- 5. В приведённой ниже таблице показана последовательность изменения состояния процессора, если T = TFrac, при вычислении выражения:

$$2/1 + 3/1 * (4/1)^2$$

Шаг	Вход	Метод	Rop	Lop_Res	Operation
0		Create	0/1	0/1	None
1	2		0/1	0/1	None
2	+	Lop_Res_Set;	0/1	2/1	Add
		OprtnSet			
3	3		0/1	2/1	Add
4	*	Rop_Set;	3/1	2/1+3/1	Mul
		OprtnRun;			
		OprtnSet;			
5	4		3/1	2/1+3/1	Mul
6	Sqr	Rop_Set;	(4/1)^2	2/1+3/1	Mul
		FuncRun			
7	=	OprtnRun	(4/1)^2	2/1+3/1*	Mul
				(4/1)^2	
8	С	ReSet	0/1	0/1	None

## Ниже приведена диаграмма классов для класса память.




Рис. Диаграмма классов Процессор.

### Содержание отчета

- 1. Задание.
- 2. Текст программы.
- 3. Тестовые наборы данных для тестирования типа данных.

### Контрольные вопросы

- 1. Как использовать тип в качестве параметра шаблона?
- 2. Как использовать переменную в качестве параметра шаблона?

3.	Какие сущест	вуют отношен	ния между н	классами?	