

PORTAL MOVIL DE ATENCION AL CLIENTE

ESPECIFICACIONES DE LA PLATAFORMA PÚBLICA DE SERVICIOS GEOGRÁFICOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE EMT PARA MÚLTIPLES DISPOSITIVOS



Contenido

CONTROL DE VERSIONES	4
CONTROL DE DISTRIBUCIONES.	5
INTRODUCCION	6
ESQUEMA DE LA ARQUITECTURA SOA DE EMT ORIENTADA AL CLIENTE	7
ARQUITECTURA DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN PÚBLICA	8
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	9
Declaración de esquema de la entrada de autenticación	10
emtAcceso	10
Definición de estructuras	12
GetStreet	15
getStreetFromXY	17
Obtiene una lista de calles situadas en un radio de n metros alrededor de la coordenac suministrada (el sistema acepta UTM y WSG84)	
GetStopsfromStop	18
GetStopsFromXY	20
GetStopsLine	21
GetInfoLine y GetInfoLineExtend	24
GETGROUPS	25
GetArriveClient	25
GetArriveInterchangeLine	26
GetRouteLinesRoute	26
GetArriveStop	26
GetStreetRouteGEO	28



GetStreetRouteTXT	33
GetPointsofInterestTypes	34
GetPointsofInterest	35




CONTROL DE VERSIONES.

	Control de Versiones					
No.	Versión	Fecha	Comentarios			
1	1.0	09/03/2010	Confección del documento inicial			
2	1.1	13/03/2010	Primera revisión borrador			
3	1.2	16/03/2010	Versión corregida, incorpora nuevos datos en los Web Service			
4	1.3	06/04/2010	Revisión previa al desarrollo de los Web Service			
5	1.4	27/05/2010	Revisión sobre el desarrollo del servicio web GetStreetRouteGeo			
6	1.5	03/11/2010	Publicación de los servicios bajo SSL			
7	1.6	08/08/2011	Revisión de métodos Web			
8	1.7	28/05/2012	Revisión de parámetros del método Web GetArriveStop			
9	1.8	28/06/2012	Nueva URL para el cómputo de cálculo de recorridos			
10	1.9	05/09/2012	Inclusión del método web GetStopsLine			
11	1.10	01/04/2013	Inclusión del método			



CONTROL DE DISTRIBUCIONES.

Control de Distribuciones					
No.	Versión	Fecha	Distribuido a		
1	1.0		Borrador sin distribución		
2	1.1	13/03/2010	Distribución de borrador para revisión desarrollo de Portal Móvil (Jon Villamil Zeberio, Carolina Lafuente, Eneko Nieto, Angel Luis Luna, José Antonio Vasco, Enrique Diego, Andrés Recio)		
3	1.2	16/03/2010	Distribución de documento para revisión desarrollo de Portal Móvil (Jon Villamil Zeberio, Carolina Lafuente,Eneko Nieto, Angel Luis Luna, José Antonio Vasco, Enrique Diego, Andrés Recio)		
4	1.3	06/04/2010	Distribución a Kabel (Gonzalo Galarraga, David Álvarez)		
5	1.5	03/11/2010	Huib, Kalb (NAVTEQ), Enrique Diego		
6	1.6	08/08/2011	Grupo técnico del Proyecto Línea 27		
7	1.7	28/05/2012	Difusión pública		
8	1.8	28/06/2012	Difusión pública		
9	1.9	05/09/2012	Difusión Pública		
10	1.10	01/04/2013	Difusión Pública		



INTRODUCCION.

El presente define el conjunto de especificaciones de la capa de servicios de EMT orientada a los sistemas de información a plataformas de CLIENTE. El contenido actual, propone un conjunto de Servicios Web, con métodos de integración que pretende dar respuesta a las necesidades de las plataformas de servicios que necesiten integrarse en nuestros sistemas de información.

El sistema, se compone de un conjunto de estructuras segmentadas según la finalidad o el tipo de información a suministrar. Contiene una plataforma de servidores, al que se accede a través de la web pública y que publica los servicios necesarios para obtener datos de la estructura y operación de la red de líneas de EMT.

Actualmente, las publicaciones se realizarán dentro de carpetas publicadas en el sitio definido en la siguiente URL:

https://servicios.emtmadrid.es:8443



ESQUEMA DE LA ARQUITECTURA SOA DE EMT ORIENTADA AL CLIENTE

Tal y como puede observarse en la Ilustración 1, la infraestructura que da soporte a la capa de servicios se basa directamente en los sistemas de Información que explotan y gestionan la operación de la compañía.




Ilustración 1



ARQUITECTURA DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN PÚBLICA

En el punto anterior se ha reflejado la arquitectura interna de EMT orientada a los servicios de información que sirve de soporte a la plataforma pública con el fin de tener una idea general de los mecanismos de publicación. Dicha infraestructura, totalmente escalable, expone métodos suficientes para el intercambio de información con un conjunto heterogéneo de servicios y sistemas externos. En la Ilustración 2 podemos ver el esquema de la plataforma de servicios públicos completa.




Ilustración 2



DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN

A continuación se definen el conjunto de servicios SOA para la obtención de información de EMT orientada a la operación del servicio.

REGLAS DE AUTENTICACIÓN

En todo acceso al sistema se establece como norma y requisito la autenticación de la plataforma o dispositivo que se vaya a conectar.

Esta autenticación contiene las siguientes reglas:

- 1. El cliente debe haber sido dado de alta en el sistema de autorizaciones de EMT
- 2. El cliente debe disponer para toda conexión de su código y una PASSKEY que le habilita para entrar en el sistema.
- 3. El cliente debe estar autorizado para la fecha de solicitud de los datos, esto es, su periodo de validez de PASSKEY deberá estar dentro del intervalo de fechas que han sido concedidas para el acceso.
- 4. El cliente debe estar autorizado para poder utilizar el Servicio Web requerido.



Declaración de esquema de la entrada de autenticación

Los siguientes valores de entrada estarán siempre como parte de los parámetros en el input de cada servicio.

AccessService

Este método está implementado en todos los Web Services de EMT por lo que no es necesario invocarlo directamente.

emtAcceso

DECLARACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ENTRADA

DECLARACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE SALIDA



EJEMPLO DE RETORNO DE INFORMACIÓN

Códigos válidos o erróneos devueltos por el servidor durante la autenticación

- (0) PassKey OK and authorized for period
- (1) No PassKey necesary
- (2) PassKey distinct than the current Passkey
- (3) PassKey expired
- (4) Client unauthorized
- (5) Client deactivate
- (6) Client locked
- (9) Attemp to Auth Failed



ServiceGeo

https://servicios.emtmadrid.es:8443/geo/servicegeo.asmx

La finalidad de este Web Service, es proporcionar un conjunto de datos relevantes acerca de la operación de EMT.

Definición de estructuras

Dentro de la estructura de servicios, existen una serie de esquemas fijos que se definen a continuación. Son utilizadas en varios métodos web como datos de salida.

SummaryLine

Esta estructura contiene una información básica de las líneas con sus atributos esenciales para dar una información sencilla, rápida y que quepa en una pantalla de cualquier dispositivo.

La estructura línea, es una relación de los siguientes tags:

IdLine: Código de línea EMT.

HeaderA: Cabecera A de la línea.

HeaderB: Cabecera B de la línea.

<u>Array de Tipos de día</u>

DayType: Tipo de día aplicado a la operación de las líneas de EMT. Los datos a devolver pueden ser: Festivo (FE), Sábado (SA), Laborable (LA).

Contiene un Array de Sentidos

Sentido: Sentido de circulación en la línea.

StartTime: Hora de inicio de la línea en este sentido.

StopTime: Hora de fin de la línea en este sentido.

MaximumFrequency: Frecuencia máxima de la línea en este sentido.

MinimumFrequency: Frecuencia mínima de la línea en este sentido.



SummaryStop

Contiene los datos básicos de la parada junto con una o varias estructuras ResumenLinea relacionadas con la parada para la que se solicita información

Stops

IdStop: Código de parada EMT.

NameStop: Nombre de parada.

IdPMV: Identificador del PMV asociado a la parada

PostalAddress: Dirección postal de la parada.

CoordinateX: Coordenada X de la parada.

CoordinateY: Coordenada Y de la parada.

Array of SummaryLine

GetRouteLines

Para más información sobre este servicio, ver documento Servicios_Emt_Cliente v1 4.doc

Se obtiene el itinerario de una línea (o varias líneas separadas por el carácter pipe(|), con los vértices para construir las rectas del recorrido y las coordenadas UTM de los ejes viales y los códigos de parada.

Devuelve una estructura XML con las líneas solicitadas, sus recorridos y paradas.

Line: Número de línea EMT

Array of

SecDetail: Secuencia del detalle obtenido. Puede contener los siguientes valores:

- 10.- El nodo es una parada en Sentido de Ida
- 19.- El nodo es un vértice de eje vial en Sentido de Ida
- 20.- El nodo es una parada en Sentido de Vuelta
- 29.- El nodo es un vértice de eje vial en Sentido de Vuelta

OrderDetail: Actualmente, no aplica

Node:Identificador del vial o de la parada, según corresponda

Distance:Distancia al origen (Cabecera de recorrido)

DistStopPrev: Actualmente, no apica
Name,. Nombre de la parada de EMT



PosxNode: UTM X del vértice o parada PosyNode: UTM Y del vértice o parada



Métodos expuestos por ServiceGeo para operación de líneas.

GetStreet

Obtiene una lista de emplazamientos EMT coincidentes con una localización. Cada emplazamiento está compuesto por una lista de paradas EMT situadas dentro de un radio predefinido con todos sus atributos, así como las líneas EMT que pasan por cada parada de la lista.

DECLARACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ENTRADA

```
POST /GEO/ServiceGEO.asmx HTTP/1.1
Host: localhost
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "http://tempuri.org/getCalle"
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"</pre>
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <qetCalle xmlns="http://tempuri.org/">
      <idClient>string</idClient>
      <passKey>string</passKey>
      <description1>string</description1>
      <description2>string</description2>
      <streetNumber>int</streetNumber>
      <Radius>int</Radius>
    </getCalle>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

DESCRIPCIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ENTRADA

idClient: Obligatorio. Código de cliente autorizado para la operación y suministrado por EMT

passKey: Obligatorio. Código de clave asociado al cliente.

description1: Obligatorio. Nombre de la calle/primera calle de esquina/ punto de interés.



description2: Opcional. Obligatorio sólo cuando se trate de una esquina.

streetNumber: Opcional. Número de la calle.

radius: Obligatorio. Radio de acción.

DECLARACIÓN DE LOS DATOS DE SALIDA

Devuelve una estructura XML con una lista de lugares coincidentes, así como por cada lugar las paradas existentes en un radio determinado a partir de cada lugar. Junto con sus paradas devuelve la estructura parada completa.

DESCRIPCIÓN DE LOS PARÁMETROS DE SALIDA

Type: Tipo del lugar (calle, esquina, punto de interés)

Description: Nombre del lugar.

StreetNumber: Numero de la calle.

CoordinateX: Coordenada X del lugar.

CoordinateY: Coordenada Y del lugar.

Array of SummaryStop



getStreetFromXY

Obtiene una lista de calles situadas en un radio de n metros alrededor de la coordenada suministrada (el sistema acepta UTM y WSG84)

DESCRIPCIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ENTRADA

idClient: Obligatorio. Código de cliente autorizado para la operación y suministrado por EMT

passKey: Obligatorio. Código de clave asociado al cliente.

CoordinateX: Coordenada X suministrada

Coordinate Y: Coordenada Y suministrada

Radius: Radio en metros

Statistics.- Opcional para uso interno, datos para la inclusión de estadísticas mejoradas en el sistema de información de EMT

CultureInfo.- Opcional. Si se incluye, podrá contener el valor EN.- La devolución de determinados contenidos será en inglés. ES.- La devolución de determinados contenidos será en castellano.

DESCRIPCIÓN DE LOS PARÁMETROS DE SALIDA

Array of Site:

X: Coordenada X del lugar.

Y: Coordenada Y del lugar.

CLASEVIA: Tipo de vía

VIA: Nombre de la vía

NOM: Tipo de localización

NUM: Valor del lugar



GetStopsfromStop

Obtiene una lista de paradas EMT situadas desde una parada deEMT y dentro de un radio predefinido con todos sus atributos, además de las líneas EMT que pasan por cada parada de la lista.

DECLARACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ENTRADA

```
POST /GEO/ServiceGEO.asmx HTTP/1.1
Host: localhost
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "http://tempuri.org/GetStopsfromStop"
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"</pre>
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    < GetStopsfromStop xmlns="http://tempuri.org/">
     <idClient>string</idClient>
      <passKey>string</passKey>
      <idStop>string</idStop>
      <Radius>int</Radius>
   </ GetStopsfromStop >
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

DESCRIPCIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ENTRADA

```
idClient: Obligatorio. Código de cliente autorizado para la operación y suministrado por EMT passKey: Obligatorio. Código de clave asociado al cliente.
idStop: Opcional. Código de parada EMT.
radius: Obligatorio. Radio de acción.
```



Devuelve una estructura XML con los distintos atributos de las paradas existentes en un radio determinado a partir de una posición.

DESCRIPCIÓN DE LOS PARÁMETROS DE SALIDA

CoordinateX: Coordenada X del lugar.

CoordinateY: Coordenada Y del lugar.

Paradas

IdStop: Código de parada EMT.

Stop: Nombre de parada.

PostalAddress: Dirección postal de la parada.

CoordinateX: Coordenada X de la parada.

CoordinateY: Coordenada Y de la parada.

Lineas

IdLine: Código de línea EMT.

HeaderA: Cabecera A de la línea.

HeaderB: Cabecera B de la línea.

Tipos de día

DayType: Tipo de día aplicado a la operación de las líneas de EMT. Los datos a devolver

pueden ser: Festivo (FE), Sábado (SA), Laborable (LA).

Sentidos



Sentido: Sentido de circulación en la línea.

StartTime: Hora de inicio de la línea en este sentido.

StopTime: Hora de fin de la línea en este sentido.

MaximumFrequency: Frecuencia máxima de la línea en este sentido.

MinimumFrequency: Frecuencia mínima de la línea en este sentido.

GetStopsFromXY

Obtiene una lista de paradas EMT situadas desde una coordenada y dentro de un radio predefinido con todos sus atributos, además de las líneas EMT que pasan por cada parada de la lista.

DECLARACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ENTRADA

```
POST /GEO/ServiceGEO.asmx HTTP/1.1
Host: localhost
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "http://tempuri.org/GetStopsfromXY"
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"</pre>
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    < GetStopsfromXY xmlns="http://tempuri.org/">
      <idClient>string</idClient>
      <passKey>string</passKey>
      <coordinateX>int</coordinateX>
      <coordinateY>int</coordinateY>
      <Radius>int</Radius>
    </ GetStopsfromXY>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

DESCRIPCIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ENTRADA



idClient: Obligatorio. Código de cliente autorizado para la operación y suministrado por EMT passKey: Obligatorio. Código de clave asociado al cliente.

coordinateX: Obligatorio. Coordenada X del lugar.

coordinateY: Oligatorio. Coordenada Y del lugar.

radius: Obligatorio. Radio de acción.

DECLARACIÓN DE LOS DATOS DE SALIDA

Devuelve una estructura XML con los distintos atributos de las paradas existentes en un radio determinado a partir de una posición.

DESCRIPCIÓN DE LOS PARÁMETROS DE SALIDA

CoordinateX: Coordenada X del lugar.

CoordinateY: Coordenada Y del lugar.

Array of SummaryStops

GetStopsLine



Obtiene una lista de paradas EMT relacionadas con la línea solicitada (opcionalmente en el sentido de recorrido solicitado.

DECLARACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ENTRADA

```
POST /GEO/ServiceGEO.asmx HTTP/1.1
Host: localhost
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "http://tempuri.org/GetStopsfromXY"
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"</pre>
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    < GetStopsLine xmlns="http://tempuri.org/">
      <idClient>string</ >
     <passKey>string
      e>int</ >
      <direction>int</ >
      <statistics>int</ >
      <cultureinfo>string</ >
   </ GetStopsLine >
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

DESCRIPCIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ENTRADA

```
idClient: Obligatorio. Código de cliente autorizado para la operación y suministrado por EMT

passKey: Obligatorio. Código de clave asociado al cliente.

line:línea para la que se solicitan las paradas

directions: dirección o sentido de la marcha para el que se solicitan
```

DECLARACIÓN DE LOS DATOS DE SALIDA

Devuelve una estructura XML con los distintos atributos de las paradas existentes en una línea.

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
```



DESCRIPCIÓN DE LOS PARÁMETROS DE SALIDA

IDLINE: Número de línea

Label: Etiqueta pública de la línea

Destination: Destino del trayecto

Incidents: 0.- No tiene incidents 1.- tiene incidents

Stop: Array de paradas con los siguientes valores:

idStop: Identificador de la parada

PMV: Si tiene punto de mensajería variable, número del mismo

Name: Nombre de la parada

PostalAdress: Dirección Postal

CoordinateX: Coordenada X

CoordinateY: Coordenada Y

IdLine: Array de líneas que utilizan la parada

EJEMPLO:

<Output>

<IDLINE>001</IDLINE>

<LABEL>1</LABEL>

<Destination>PROSPERIDAD/Destination>

<INCIDENTS>0</INCIDENTS>



<Stop>
<IdStop>3687</IdStop>
<IdStop>3687</IdStop>
<PMV>61225</PMV>
<Name>ARCIPRESTE DE HITA-FERNANDO EL CATOLICO</Name>
<PostalAdress>Arcipreste de Hita con C/ Fernando el Catolico</PostalAdress>
<CoordinateX>-3.7180849386363</CoordinateX>
<CoordinateY>40.4341403665582</CoordinateY>
<IdLine>001</IdLine>
<IdLine>004</IdLine>
<IdLine>069</IdLine>
<IdLine>521</IdLine>
</Stop>

GetInfoLine y GetInfoLineExtend

Obtiene la información básica de una línea de EMT a una fecha determinada.

DESCRIPCIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ENTRADA

idClient: Obligatorio. Código de cliente autorizado para la operación y suministrado por EMT

passKey: Obligatorio. Código de clave asociado al cliente.

fecha: Fecha de referencia de los datos

line: línea para la que se solicitan los datos

DESCRIPCIÓN DE LOS PARÁMETROS DE SALIDA



Fecha: Fecha de vigencia del dato

IdLine: Número de línea

Label: Etiqueta pública de la línea

HeaderA: Nombre de la cabecera de origen

HeaderB: Nombre de la cabecera de destino

Incidents: Indicador que representa si la línea tiene o no incidencias (actualmente no se usa)

Array of DayType

- idDayType: Tipo de día de los datos
- Direction1: Datos para el sentido 1 de recorrido
 - o StartTime: Hora de inicio de servicio en sentido 1
 - o StopTime: Hora de fin de servicio en sentido 1
 - o MinimunFrequency: Frecuencia mínima del servicio S1
 - o MaximumFrequency: Frecuencia máxima del servicio S1.
 - o FrequencyText (sólo en GetInfoLineExtend): frecuencia informativa en S1
- Direction2: Datos para el sentido 2 de recorrido
 - StartTime: Hora de inicio de servicio en sentido 2
 - StopTime: Hora de fin de servicio en sentido 2
 - o MinimunFrequency: Frecuencia mínima del servicio S2
 - o MaximumFrequency: Frecuencia máxima del servicio S2.
 - o FrequencyText (sólo en GetInfoLineExtend): frecuencia informativa en S2

GETGROUPS

DEVUELVE LA RELACIÓN DE GRUPOS DE EXPLOTACIÓN (PARA MÁS INFORMACIÓN VER DOCUMENTO SERVICIOS_EMT_CLIENTE VX X.DOC)

GetArriveClient

No autorizado su uso en el modelo Opendata.



GetArriveInterchangeLine

No autorizado su uso en el modelo Opendata.

GetRouteLinesRoute

Se obtiene el itinerario de una línea , con los vértices para construir las rectas del recorrido y las coordenadas geográficas de los ejes viales y los códigos de parada.

(PARA MÁS INFORMACIÓN VER EL MÉTODO GETROUTELINES EN EL DOCUMENTO SERVICIOS_EMT_CLIENTE VX X.DOC)

GetArriveStop

Obtiene los datos de estimación de llegadas del autobús a una parada determinada.

DECLARACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ENTRADA

DESCRIPCIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ENTRADA



idClient: Obligatorio. Código de cliente autorizado para la operación y suministrado por EMT

passKey: Obligatorio. Código de clave asociado al cliente.

idStop: Obligatorio. Código de parada EMT.

Statistics.- Opcional para uso interno, datos para la inclusión de estadísticas mejoradas en el sistema de información de EMT

CultureInfo.- Opcional. Si se incluye, podrá contener el valor EN.- La devolución de determinados contenidos será en inglés. ES.- La devolución de determinados contenidos será en castellano

DECLARACIÓN DE LOS DATOS DE SALIDA

Devuelve una estructura XML con los distintos valores de estimaciones, distancias y posiciones de hasta dos autobuses por línea, así como el tipo de posición.

DESCRIPCIÓN DE LOS PARÁMETROS DE SALIDA

CodigoResultado: Resultado de la recuperación de datos. (Sí 0 o mayor de 0, el resultado es correcto y devuelve el número de líneas, sí menor de 0, es un valor erróneo y en la descripción se puede obtener el texto con información)

Descripción: Descripción del resultado

Array of Arrives

IdStop: Número de nodo de parada (la solicitada).

IdLine: Código de línea EMT.

IsHead: True.- indica si la parada es cabecera para esa línea. False.- No es cabecera.



<Destination > Nombre descriptivo del destino al que se dirige el bus.

<IdBus> Número de autobús.

TimeLeftBus: Tiempo restante para que llegue el autobús. (segundos). Nota.- El valor 999999 se traduce por >20 minutos. El valor 0 se traduce como "En entorno de parada"

DistanceBus: Distancia a la que está el autobús.

PositionXBus: Coordenada X de situación del autobús (no se informa en la actualidad).

PositionYBus: Coordenada Y de situación del autobús (no se informa en la actualidad).

PositionTypeBus.- 0: Hora de salida de la cabecera, 1: Hora de llegada a la parada, 2: Entorno parada

GetStreetRouteGEO

URL: https://servicios.emtmadrid.es:8443/GetgeoRutaCallemobileDMZ/SERVICEGEO.ASMX

Obtiene hasta tres rutas óptimas para ir de un sitio a otro a pie y en autobús. Es importante reseñar que los identificadores de origen y destino deben estar claramente reconocidos por el sistema, lo que implica que previamente estén correctamente validados u obtenidos a través de GetStreet.

Anexo a este documento existen tres ficheros como ejemplos posibles de las rutas en formato xml:

- ConsultRoute_RutaDirecta
- ConsultRoute_RutaTrasbordo
- ConsultRoute_RutaDobleTrasbordo

DECLARACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ENTRADA

POST /servicegeo.asmx HTTP/1.1
Host: localhost
Content-Type: text/xml; charset=utf-8



```
Content-Length: length
SOAPAction: "http://tempuri.org/ConsultRoute"
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"</pre>
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ConsultRoute xmlns="http://tempuri.org/">
      <idClient>string</idClient>
      <passKey>string</passKey>
      <statistics>string</statistics>
      <cultureInfo>string</cultureInfo>
      <coordinateXFrom>string</coordinateXFrom>
      <coordinateYFrom>string</coordinateYFrom>
      <originName>string</originName>
      <coordinateXTo>string</coordinateXTo>
      <coordinateYTo>string</coordinateYTo>
      <destinationName>string</destinationName>
      <criteriaSelection>string</criteriaSelection>
      <day>string</day>
      <month>string</month>
      <year>string
      <hour>string</hour>
      <minute>string</minute>
    </ConsultRoute>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

DESCRIPCIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ENTRADA

idClient: Obligatorio. Código de cliente autorizado para la operación y suministrado por EMT.

passKey: Obligatorio. Código de clave asociado al cliente.

Statistics: Opcional. Valor para estadísticas.

cultureInfo: Opcional. Código identificativo del lenguaje de consulta.

coordinateXFrom: Obligatorio. Campo para identificar la posición "x" del origen de la ruta a consultar. En formato UTM o Latitud/Longitud (Formato decimal ",").

coordinateYFrom: Obligatorio. Campo para identificar la posición "y" del origen de la ruta a consultar. En formato UTM o Latitud/Longitud (Formato decimal ",").

originName: Obligatorio. Campo que indica el origen en formato texto de la ruta a consultar.

coordinateXTo: Obligatorio. Campo para identificar la posición "x" del destino de la ruta a consultar. En formato UTM o Latitud/Longitud (Formato decimal ",").



coordinateYTo: Obligatorio. Campo para identificar la posición "y" del destino de la ruta a consultar. En formato UTM o Latitud/Longitud (Formato decimal ",").

destinationName: Obligatorio. Campo que indica el destino en formato texto de la ruta a consultar.

criteriaSelection: Obligatorio. Campo que indica el criterio de la búsqueda. Los valores son 1 (Mas corto en longitud), 3(Mínimos transbordos), 4(Menor tiempo caminando).

day: Opcional. Campo que indica el día para el cual se realiza la búsqueda. Si se rellena algún parámetro relacionado con la fecha, deben completarse el resto para que los parámetros sean correctos. Si no se rellena ningún parámetro relacionado con la fecha, tendrá en cuenta la fecha actual del sistema.

month: Opcional. Campo que indica el mes para el cual se realiza la búsqueda. Si se rellena algún parámetro relacionado con la fecha, deben completarse el resto para que los parámetros sean correctos. Si no se rellena ningún parámetro relacionado con la fecha, tendrá en cuenta la fecha actual del sistema.

year: Opcional. Campo que indica el año para el cual se realiza la búsqueda. Si se rellena algún parámetro relacionado con la fecha, deben completarse el resto para que los parámetros sean correctos. Si no se rellena ningún parámetro relacionado con la fecha, tendrá en cuenta la fecha actual del sistema.

hour: Opcional. Campo que indica la hora para el cual se realiza la búsqueda. Si se rellena algún parámetro relacionado con hora y minuto, deben rellenarse los dos. Si no se rellena ningún parámetro relacionado con la hora o minuto, tendrá en cuenta la hora y minuto actual del sistema.

minute: Opcional. Campo que indica el minuto para el cual se realiza la búsqueda. Si se rellena algún parámetro relacionado con hora y minuto, deben rellenarse los dos. Si no se rellena ningún parámetro relacionado con la hora o minuto, tendrá en cuenta la hora y minuto actual del sistema.

DECLARACIÓN DE LOS DATOS DE SALIDA

Devuelve una estructura XML con los distintos valores de los lugares origen y destino. Puede devolver desde 0 hasta 3 estructuras de este tipo

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
```



DESCRIPCIÓN DE LOS PARÁMETROS DE SALIDA

Resultado

CodError: Código identificativo sobre la devolución del resultado. (Diferente 300 serán erróneo).

Description: Identificador de la descripción del resultado.

ListRouteData (Array of RouteData (0 a 3))

IdDescripcion: Descripcion de la ruta incluyendo la descripción de la(s) línea(s) que intervienen.

IdLinea: Identificador de la ruta incluyendo el número o números de líneas que intervienen.

DescriptionRouteData

DescriptionDate: Fecha de la ruta.

DescriptionInitTime: Descripción de hora de inicio de la ruta.

DescriptionEstimateTimeArrival: Descripción de la hora estimada de llegada.

Transfers: Trasbordos.

LongJourney: Duración del viaje.

ListSectionRoute (Array of Section)

Order: Identificativo de orden de la sección creada.

Optional:<WalkingLeg>

SourceWalkingLeg

Name: Nombre descriptivo de inicio de la ruta andando.

CoordinatesXY

X: Coordenada X en formato geodésico (Longitud).

Y: Coordenada Y en formato geodésico (Latitud).



RouteDescription: Descripción del tramo a recorrer.

DestinationWalkingLeg

Name: Nombre descriptivo del destino de la ruta andando.

CoordinatesXY

X: Coordenada X en formato geodésico (Longitud).

Y: Coordenada Y en formato geodésico (Latitud).

Optional:<BusLeg>

SourceBusLeg

IdStop: Identificador de la parada.

NameStop: Nombre de la parada.

NameStreet: Nombre de la calle donde se encuentra la parada.

RouteDescription: Descripción del tramo a recorrer.

CoordinatesXY

X: Coordenada X en formato geodésico (Longitud).

Y: Coordenada Y en formato geodésico (Latitud).

LinesOfBus (Array of Line)

IdLine: Identificador de la línea del autobús.

HeaderA: Cabecera de ida.

HeaderB: Cabecera de vuelta.

DestinationBusLeg

IdStop: Identificador de la parada.

NameStop: Nombre de la parada.

NameStreet: Nombre de la calle donde se encuentra la parada.

CoordinatesXY

X: Coordenada X en formato geodésico (Longitud).

Y: Coordenada Y en formato geodésico (Latitud).



ListsRouteSection (Array of ListRouteSection)

Order: Identificativo de orden de la sección creada, relacionado con la sección <Section> dentro de la sección <ListSectionRoute>.

ListRoutes (Array of Routes)

IdLine: Identificador de la linea.

SecDetail: Secuencia del detalle obtenido. Puede contener los siguientes valores:

- 10.- El nodo es una parada en Sentido de Ida
- 19.- El nodo es un vértice de eje vial en Sentido de Ida
- 20.- El nodo es una parada en Sentido de Vuelta
- 29.- El nodo es un vértice de eje vial en Sentido de Vuelta

OrderDetail: Actualmente, no aplica.

Node: Identificador del vial o de la parada, según corresponda.

Distance: Distancia al origen (Cabecera de recorrido).

DistStopPrev: Actualmente, no apica.

Name: Nombre de la parada o la instrucción de navegación.

PosxNode: Coordenada X en formato geodésico (Longitud).

PosyNode: Coordenada Y en formato geodésico (Latitud).

Listen: URL con la instrucción en audio a realizar

[<Routes> Para cada una de las líneas, devuelve el recorrido parcial en el sentido de marcha (idStop origen a idStop destino)

El esquema de datos se devuelve en una estructura de tipo GetRouteLines por cada fragmento de ruta, precedido del identificador de la sección (idSeccion) correspondiente]

GetStreetRouteTXT

Es el mismo método que el descrito en GetStreetRouteGEO, su diferencia es que sólo devuelve la descripción de la ruta, en formato texto simple, con el fin de poder ser utilizado en dispositivos pequeños o enviado a través de un mensaje de texto o email.



Array of Route (0 a 3):

IdRoute: Identificación de la ruta.

Description

IdDescription: Identificación de la descripción.

TextDescription: Texto de la descripción.

GetPointsofInterestTypes

Obtiene la relación de los tipos de puntos de interés.

DESCRIPCIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ENTRADA

idClient: Obligatorio. Código de cliente autorizado para la operación y suministrado por EMT

passKey: Obligatorio. Código de clave asociado al cliente.

statistics:Opcional. Información para el registro de estadísticas configurables

cultureInfo: Opcional. Si no se introduce, se asumeES (español), el otro valor admisible es EN (inglés)

DESCRIPCIÓN DE LOS PARÁMETROS DE SALIDA

Array of Types

tipoPOI: Identificador del tipo de POI

nombreTipoPOI: Nombre del tipo de POI



DECLARACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ENTRADA

GetPointsofInterest

Obtiene la lista de puntos de interés situados a partir de una coordenada y dentro de un radio definido, junto con sus atributos

DECLARACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ENTRADA

```
POST /GEO/ServiceGEO.asmx HTTP/1.1
Host: localhost
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "http://tempuri.org/ GetPointofInterest "
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"</pre>
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    < GetPointofInterest xmlns="http://tempuri.org/">
      <idClient>string</idClient>
      <passKey>string</passKey>
      <coordinateX>int</coordinateX>
      <coordinateY>int</coordinateY>
      <Radius>int</Radius>
    </ GetPointofInterest>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

DESCRIPCIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ENTRADA

idClient: Obligatorio. Código de cliente autorizado para la operación y suministrado por EMT

passKey: Obligatorio. Código de clave asociado al cliente.

coordinateX: Obligatorio. Coordenada X del lugar.



coordinateY: Oligatorio. Coordenada Y del lugar.

radius: Obligatorio. Radio de acción.

DECLARACIÓN DE LOS DATOS DE SALIDA

Devuelve una estructura XML con los distintos atributos de los puntos de interés

DESCRIPCIÓN DE LOS PARÁMETROS DE SALIDA

CoordinateX: Coordenada X del lugar.

CoordinateY: Coordenada Y del lugar.

Array of POIS

Name: Nombre del punto de interés

Type: Tipo de punto de interés (Monumento, restaurante, etc)

Coordinatex: Coordenada X

Coordinatey: Coordenada Y

Description: Descripción del punto de interés