#### **Operating System Principles**



#### 操作系统原理(v2)

Chapter 02
Operating System Environment

操作系统运行环境

LeeXudong

—Nankai Univ. SE.



#### **Objectives**


- 计算机系统组成
- 中央处理器 (CPU)
- ■存储系统
- ■中断机制
- I/O 技术
- ■时钟
- 操作系统的启动

#### 计算机系统的组成

- 硬件子系统
  - CPU, 主存储器, 外存储器(磁盘、磁带等)
  - 各种类型的输入/输出设备(键盘、鼠标、显示器、打印机)
- 软件子系统
  - 系统软件:操作系统、编译系统
  - 支撑软件
    - 数据库、网络通信程序、多媒体支持软件、硬件接口程序、实用软件工具、软件开发工具
  - 应用软件: 字处理软件、游戏软件等



## 硬件结构




#### 冯•诺伊曼体系结构

- 単一总线的存储程序电子 计算机
  - EDVAC(电子离散变量自动 计算机)
  - 1822 年 Babbage 构想
  - 1945 年 John von Neumann 采用 地址总线

数据总线

■ 现代计算机架构的最初来源



冯诺依曼体系结构

#### 冯•诺伊曼型计算机的特点


- 机器以**运算器**为中心, I/O 设备与存储器之间的数据传送都要经过运算器
- 由控制器集中控制各部分的操作及其相互之间的联系
- 采用存储程序的思想,在程序控制下,机器的操作按顺序执行指令,指令计数器指明要执行的指令在存储器中的地址,分支则由程序中的转移指令实现
- **程序指令和处理数据**在存储器中同等对待,均采用二进制编码
- 存储器是一个顺序线形编址的一维空间,每个存储单元的二进制的位数是固定的,地址是唯一定义的
- 指令的形式为低级的机器语言(二进制语言),驱动机器进行操作。一般分为操作码和操作数两部分
- 软件与硬件完全分开。硬件结构采用固定性逻辑,即其功能 是不变的,完全依靠编制软件来适应不同的应用需要

#### 中央处理器 CPU

- \*CPU 由"算术 逻辑"运算单元 (ALU)、控制单元 (CU)、一系列的寄存器以及高速缓存构成
  - 运算器包括算术运算和逻辑运算,它是计算 机计算的**核心**
  - 控制器负责控制程序运行的流程,包括取指令、译码、维护 CPU 状态、 CPU 与内存的交互等
  - 寄存器用于暂存数据、地址以及指令信息。在计算机的存储系统中,寄存器具有最快的 访问速度

#### CPU 的寄存器 1/2

- 两大类寄存器:用户可见寄存器、控制和状态寄存器
- 1. 用户可见寄存器
  - 段寄存器 \*
    - CS (Code Segment), DS (Data Segment)
    - SS (Stack Segment), ES (Extra Segment), FS, GS
  - 数据寄存器 (通用寄存器 ,16 位 )Data Register
    - AX 累加器,算术运算和所有 I/O 指令的数据传送, EAX
    - BX 通用寄存器和基址寄存器, EBX
    - CX 通用寄存器和循环 loop 等计数器, ECX
    - DX 通用寄存器 (双字节运算)和某些 I/O 操作, EDX
  - 指针以及变址寄存器 (也可作数据运算)
    - SP:Stack Pointer 堆栈指针寄存器, ESP
    - BP:Base Pointer 基址指针寄存器,EBP
    - SI:Source Index 源变址寄存器, ESI
    - DI:Destination Index 目的变址寄存器, EDI OSP © LeeXudong@nankai.edu.cn



#### CPU 的寄存器 2/2

- 2. 控制和状态寄存器
  - IP(Instruction Pointer, or PC) 指令指针寄存器, EIP
    - CS:EIP
  - IR (Instruction Register) 指令寄存器
  - PSW(Program Status Word) 程序状态字, EFLAGS
    - OF(Overflow Flag), SF(Sign Flag),
    - ZF(Zero Flag), CF(Carry Flag), PF(Parity Flag),
    - AF(Auxiliary carry Flag), DF(Direction Flag),
    - IF(Interrupt Flag), TF(Trap Flag)
- **x86** 
  - Complex Instruction Set Computing, CISC
- PowerPC
  - Reduced Instruction Set Computing, RISC




#### "算术-逻辑"运算单元

- 一个非常快的计算器,包括一组通用寄存器和状态寄存器
- 算术:加法、减法、乘法、除法
- 逻辑:比较、逻辑与、逻辑或、逻辑非
- 通用寄存器:32~64个,每个寄存器可保存32bits
- ?浮点运算单元?
- 例如:a=b+c;d=a-100 的汇编指令

```
load R3,b
load R4,c
add R3,R4
store R3,a
load R4, =100
subtract R3,R4
store R3,d
```

# 控制单元 CU 1/2

- 程序计数器 Program Counter, PC
- 指令寄存器 Instruction Register, IR



load R3,b


load R4,c

#### 控制单元 CU 2/2

- 硬件进程 hardware process
- 硬件取指 执行周期

```
PC=<machine start address>;
IR=memory[PC];
haltFlag=CLEAR;
while(haltFlag not SET during execution){
    PC=PC+1;
    execute(IR);
    IR=memory[PC];
};
```

- 时钟周期(晶体管、同步数字逻辑)
  - 时钟频率是决定 ALU 执行速度的重要因素
  - 6MHz: 0.167\*10<sup>-6</sup> 秒 , 即 0.167 微秒 , 167ns
  - 2GHz: 0.4ns



#### Registers: example 1/3


调试状态下改变指令执行顺序 int main(int argc, char\* argv[]) printf("Hello World!\n"); printf("AAA\n"); /\* 不改变源程序情况下,执行该代码时不输出 BBB\*/ printf("BBB\n"); printf("CCC\n"); printf("Waiting, Press enter key to end"); getchar(); return 0;

#### Registers: example 2/3

```
_ | D ×
F:\progs\vc\oslabs\esblab\Debug\esblab.exe
Hello World!
laaa.
lccc.
Waiting, Press enter key to end
微软拼音 半:
```



# Registers: example 3/3






#### CPU 的工作模式

- 实模式
  - 8086/8088 模式
  - 1MB 的存储空间 0x00000~0xFFFFF
    - 段地址 + 段内偏移量
- 保护模式
  - 分段模式、分页模式
  - 4GB 的存储空间
    - 选择子所指的基地址 + 偏移量
- ■虚模式



#### 8086 存储器地址及段寄存器

- 16 字长的机器如何存储 20 位地址
  - 2<sup>16</sup>=64K, 2<sup>20</sup>=1M
  - 20 位物理地址由 16 位"段地址"和 16 位"偏移地址"16d x 段地址 + 偏移地址 = 物理地址




#### CPU 指令与寻址方式 1/2

- 指令的格式
  - 操作码 操作数 ··· 操作数 ;(op)dw (mod)(reg)(rm)
- CPU 指令实例
  - ADD CL,BH
  - 其机器指令为: 00000010 11001111
  - 即 02CFH
- 寻址方式
  - 立即寻址方式 mov AX,3064H ; 则 (AX)=3064H
  - 寄存器寻址方式 mov AX,BX ; 若 (BX)=1234H,则 (AX)=1234H
  - 直接寻址方式
    - mov AX, [2000H] ; 若 (DS)=3000H, 则 (AX)= 内存 32000H 的值
  - •••

#### CPU 指令与寻址方式 2/2

- 寻址方式(续)
  - 寄存器间接寻址方式
    - mov AX,[BX];若(DS)=2000H,则(BX)=1000H,则(AX)=内存21000H的值
  - 寄存器相对寻址方式
    - mov AX,COUNT[SI];若(DS)=3000H,则(SI)=2000H,COUNT=3000H
    - 内存地址 30000+2000+3000=35000H, (AX)= 内存 35000H 的值
  - 基址变址寻址方式
    - mov AX,[BX][DI] ; [16d\*(DS)+(BX)+(DI)]
    - mov AX,ES:[BX][SI]
  - 相对基址变址寻址方式
    - mov AX,MASK[BX][SI]; [16d\*(DS)+(BX)+(SI)+(MASK)]



#### CPU 特权指令和非特权指令

- ■目的
  - 用于多用户或多任务的多道程序设计环境中
- 特权指令
  - 在指令系统中那些只能由操作系统使用的指令,例如设置程序状态字、启动某设备、设置中断屏蔽、设置时钟指令、清主存指令、建立存储保护指令等,这些指令不允许一般的用户使用的,否则就有可能使系统陷入混乱。因此必须区分特权指令和非特权指令。
- 非特权指令
  - 用户只能使用非特权指令
  - 操作系统既能执行特权指令也能执行非特权指令



# 非特权状态向特权状态的转换

- 非特权状态向特权状态的转换
  - 如果一个用户程序需要使用特权指令,一般将引起一次处理器状态的切换,这时处理器通过特殊的机制,将处理器状态切换到操作系统运行的特权状态,然后将处理权移交给操作系统中的一段特殊代码。这一过程通常称为陷入 trap。
  - 如果某计算机的指令系统中不能区分特权指令和 非特权指令,那么在这样的硬件环境下要设计出 一个具有多道程序运行的 OS 非常困难。

#### CPU 保护模式下的状态


- 处理器的状态
  - 管态 (supervisor mode)
    - 也称特权态、系统态、核心态;操作系统管理程序运行状态
  - 目态 (user mode)
    - 也称普通态、用户态; 用户程序和操作系统部分程序的运行状态
- Intel CPU x86
  - 80386,80486,Pentium Pro,Pentium II,III,IV
  - 4 个特权级别 (特权环, Privilege Levels)
    - R0, R1, R2, R3 数字越大级别越小
- CPU 状态的转换
  - 目态到管态的转换
    - 唯一的途径: 中断,将 CPU 的状态位标志为管态 (trap 为软中断 )
  - 管态到目态的转换
    - 通过设置 PSW 指令(修改程序状态字)



#### **Dual-Mode Operation**

- Mode bit added to computer hardware to indicate the current mode: monitor (0) or user (1)
- When an interrupt or fault occurs hardware switches to monitor mode

Interrupt/fault



Privileged instructions can be issued only in monitor mode



#### 内存寻址方法

- ■逻辑地址
  - 段(或选择子):偏移量
- 线性地址
  - 32 位平坦地址空间
  - 若无分页机制,则线性地址就等于物理地址
  - 若有分页机制,则线性地址需经过 MMU 转 换为物理地址
- ■物理地址
  - 系统内存的真正地址



#### 内存数据编码


- 内存中存放多于一个字节的数据 (int) 时, 如何存放
  - 小端编码
    - 将地位的字节放在低地址, 高位的字节放到高地址
    - x86 系列
  - -大端编码
    - 反之, Ultra Sparc 等芯片
- 网络通信时的数据编码?

#### 存储系统

- 存储器的类型
  - 读写型存储器 RAM(Random Access Memory)
  - 只读型存储器 ROM(Read-Only Memory), PROM, EPROM
- 存储分块
  - 存储最小单位 Bit:0,1
  - 存储器的最小编址单位 Byte:8bit
  - 1KB=1024Byte,1MB=1024KB,1GB=1024MB
  - 为用户分配最小主存单位:块(Block),或页(Page):大小不定
  - Server:512M~4GB
- 存储器的层次结构
  - 存储系统的设计主要考虑三个问题:容量、速度、成本
  - 存储体系:寄存器、高速缓存、主存储器、硬盘存储器、磁带机 以及光盘存储器\*
  - 提高存储系统效能的关键:程序的存储访问局部性原理




## 存储设备层次



 ${\sf OSP} \ \textcircled{\tiny C} \ {\sf LeeXudong@nankai.edu.cn}$ 




## 缓存(cache)与主存的结构





# 缓存(cache)与主存的数据交互



# 缓存(cache)与主存的地址映射

- 缓存 (cache) 与主存的地址映射
  - 直接映像、全相联映像、组相联映像
  - ■直接映像
  - 主存与 Cache 的划分:将主存根据 Cache 的大小分成若干分区; Cache 也分成若干个相等的块,主存的每个分区也分成与 Cache 相等的块
  - 主存与 Cache 的映像:主存中的每一个分区由于大小相同,可以与整个 Cache 相像,其中的每一块正好配对。编号不一致的块是不能相互映像的
  - 优点: 地址变换简单; 缺点: 每块相互对应, 不够灵活。
  - 主存与 Cache 的地址组成: 主存: 区号 + 块号 + 块内地址; Cache: 块号 + 块内地址

# 缓存(cache)与主存的地址映射

- 全相联映像
  - 主存与 Cache 的划分:将主存与 Cache 划分成若 干个大小相等的块
  - 主存与 Cache 的映像:主存中每一块都可以调到 Cache 中的每一块
  - 优点:访问灵活,冲突率低,只有 Cache 满时才会出现在冲突
  - 缺点: **地址变换比较复杂**, 速度相对慢
  - 主存与 Cache 的地址组成:
  - 主存: 块号 + 块内地址
  - Cache: 块号 + 块内地址



# 缓存(cache)与主存的地址映射


- 组相联映像
  - 主存与 Cache 的划分
    - 主存: 主存根据 Cache 大小划分成若干个区,每个区内划分成若干个组,每个组再划分成若干个块
    - Cache: 划分成若干个组,每个组划分成若干个块
  - 主存与 Cache 的映像
    - 主存的每个分区之内的组与 Cache 之组采用直接映像,主存的每个组之内块与 cache 之块采用全相联映像
  - 融合前两种映像方式,实现容易命中率与全相联映像接近
  - 主存与 Cache 的地址组成
    - 主存:区号+组号+块号+块内地址
    - Cache: 组号+块号+块内地址

#### 实例:缓存与主存的地址映射

- 容量为64块的Cache采用组相联方式映像,字块大小为128字节,每4块为一组,若主容量为4096块,且以字编址,则主存地址为多少位,主存区号为多少位?
  - 组相联的地址构成为: 区号+组号+块号+块内地址
  - 主存的每个分区大小与整个 Cache 大小相等,故此主存需要分的区数为: 4096/64=64,因为 2<sup>6</sup> = 64,因此需要 6 位来表示区号
  - 每 4 块为一组,故共有组数 64/4 = 16 ,因为 2<sup>4</sup> = 16 , 因此需要 4 位表示组号每组 4 块,故表示块号需要 2 位
  - 块内地址共 128 字节、 27 = 128 、故块内地需要 7 位表示
  - 所以: 主存地址的位数=6+4+2+7 = 19
  - 主存区号的位数=6




# Move "A" From Disk to Register




#### **Memory Protection**

- 存储保护
- 界地址寄存器(界限寄存器):上下限寄存器
- 存储键:每个主存的存储块都有一个存储保护键 (不同的进程其键值不同)
- Must provide memory protection at least for the interrupt vector and the interrupt service routines
- In order to have memory protection, at a minimum add two registers that determine the range of legal addresses a program may access:
  - Base register holds the smallest legal physical memory address
  - Limit register contains the size of the range
- Memory outside the defined range is protected




#### Use of A Base and Limit Register





#### **Hardware Address Protection**






#### **Hardware Protection**

- When executing in monitor mode, the operating system has unrestricted access to both monitor and user's memory
- The load instructions for the base and limit registers are privileged instructions



### I/O 设备



设备、控制器、软件之间的关系


## I/O设备接口

- ▶ 外部设备接口
  - 是外部设备与主机 (CPU 和存储器) 的通信是通过外设接口完成的
  - 三类寄存器
    - 数据寄存器
      - 用来存放要在外设和主机间传送的数据
      - 缓冲作用
    - ■状态寄存器
      - 用来保存外部设备或接口的状态信息
    - ■命令寄存器
      - CPU 给外设或接口的控制命令通过此寄存器送给外部设备

# I/O 访问技术

- 外设的各种技术
  - 轮询(忙等待)
    - I/O 结构:完全由 CPU 直接发出一条条指令来实现。(效率低)
  - 通道(中断)
    - 通道独立于 CPU, 专门负责数据 I/O 传输工作的处理单元。通道对外部设备实行统一的管理, 它代替 CPU 对 I/O 操作进行控制, 从而使 CPU 和外部设备可以并行工作, 故又称为 I/O 处理机。
    - 由 CPU 发布启动 I/O 命令, 然后由通道控制, 外部设备工作结束后产生一个"输入输出操作结束"的 I/O 中断事件, 然后由 CPU 处理此中断
    - 通道技术一般用于大型机系统和 I/O 处理能力要求高的系统中
  - DMA 技术 (Direct Memory Access) (中断)
    - 直接存储器访问技术通过系统总线中的一个独立控制单元 DMA 控制器,自动地控制成块数据在内存和 I/O 单元之间的传送。(大量数据)
  - 缓冲技术(本质上是解决 CPU 处理数据速度与外设不匹配)
    - 缓冲技术是用在外部设备与其它硬件部件之间的一种数据暂存技术,利用存储器件在外部设备中设置了数据的一个存储区域,称为缓冲区。


### 总线 BUS: 实例



#### 总线 bus

- cache bus
- local bus
- memory bus
- PCI:Peripheral Component Interconnect
  - Intel, 66MHz, 528Mb/s, 并行传 8Bytes
- SCSI:Small Computer System Interface
- USB:Universal Serial Bus
- IDE
- ISA:Industry Standard Architecture
  - IBM PC/AT 总线, 8.33MHz, 16.67Mb/s, 并行传 2Bytes

## Pentium 机系统结构



# S

#### **SCSI**

#### SCSI

- Small Computer System Interface
- 小型计算机系统接口,是种较为特殊的接口 总线,具备与多种类型的外设进行通信。
- SCSI 采用 ASPI (高级 SCSI 编程接口)的标准软件接口使驱动器和计算机内部安装的 SCSI 适配器进行通信。
- SCSI接口是一种广泛应用于小型机上的高速数据传输技术。
- SCSI接口具有应用范围广、多任务、带宽大、 CPU占用率低,以及热插拔等优点。
- 其缺点就在于昂贵的价格。







第 45页

#### 时 钟 clock

- clock
  - 又称定时器 timer,负责维护时间,支持进程调度等,在计算机系统中十分必要。
  - 硬件时钟、软件时钟
- 硬件时钟\*的原理 8284/82C284
  - 硬件时钟的全部工作是根据已知的时间间隔产生中断
  - 1 晶体振荡器: 每隔一定间隔产生固定的脉冲频率
  - 2 计数器: 晶体振荡器的每一次脉冲都将计数器减 1 , 当计数器变为 0 时,产生一个 CPU 中断
  - 3 存储寄存器
  - 操作模式
    - 1) 一次完成模式 one-shot mode: 计数器被减至 0 则停止工作
    - 2) 方波模式 square-ware mode: 计数器被减至 0 且产生中断后,存储寄存器的值自动复制到计数器中,无限期重复
  - 时钟滴答 clock tick: 方波模式下产生
  - 其中断频率可以由软件控制: 可编程时钟


#### 通过时钟 CPU 完成的工作

- 一在多道程序运行的环境中,时钟可以为系统发现一个陷入死循环的作业,从而防止机时的浪费;
- 在分时系统中,用时钟间隔来实现各个作业按时间 片轮转运行;
- 在实时系统中,按要求的时间间隔输出正确的时间 信号给相关的实时控制设备;
- 定时唤醒那些要求按照事先给定的时间执行的各个 外部事件,如定时器\*
- 记录用户使用各种设备的时间和记录某外部事件发生的时间间隔

OSP © LeeXudong@nankai.edu.cn

■ 记录用户和系统所需要的绝对的时间,年月日

#### 硬盘结构





#### 硬盘操作

- 硬盘能被操作系统使用前的三个操作
  - 低级格式化
    - 扇区的物理地址:磁头号 H、柱面号 C、扇区号 S
  - 使用 FDISK 命令进行分区 (PartitionMagic)
    - Primary DOS Partition (Can be Actived)
    - Extended DOS Partition
    - Non-DOS Partition
  - 使用 FORMAT 命令进行高级格式化
    - Format d: [/S] [/V:label]
- 硬盘的结构
  - 物理第一扇区: 0柱0头1扇
    - 主引导程序 bootstrap(446B)\*
    - 硬盘的各个分区 (1BE~1FDh,64B=16X4)\*
    - (0x1fe0x1ff):0xaa55 有效标志
  - 驱动器参数块 DPB(Disk Parameter Block)



#### 硬盘主分区表

	00h	01h	02h03h		04h	05h	06h07h		08h~0Bh	0Ch~0Fh
01BEh	BI	Hs	Ss	Cs	SI	He	Se	Ce	HS	N
01CEh	BI	Hs	Ss	Cs	SI	He	Se	Ce	HS	N
01DEh	BI	Hs	Ss	Cs	SI	He	Se	Ce	HS	N
01EEh	BI	Hs	Ss	Cs	SI	He	Se	Ce	HS	N

BI 引导标志 80h 激活分区,00h 未激活

Hs 起始磁头号,Ss 起始扇区号,Cs 起始柱面号

SI 系统标志: 00h 未定义,01hDos 分区(12 位),02hXENIX 系统,04hDos 分区(16),05h 扩展分区,06Dos 分区(32)

He,Se,Ce

HS 隐藏扇区数,本分区前的扇区数

N本分区占的扇区数



#### DOS 硬盘分区信息

HS		RS	NF*FS	32*DS/ SS	(最大簇号-1)*AU
物理	•••	DOS 引导	FAT oxtimes	根目录区	文件区
第1扇区		扇区		A	

#### 本盘卷之前空间

1个 DOS 盘卷

RS: 保留扇区数

FAT: 文件分配表

NF:FAT 数目 (2)

FS: 每个 FAT 的扇区数

DS: 根目录项数

SS: 每扇区字节数

AU: 每簇扇区数



#### 1.44M 软盘组织结构

逻辑扇区 内容

0 引导扇区

1 (第一个) FAT 表的第一个扇区

• • •

10 (第二个) FAT 表的第一个扇区(如果有的话,

查看引导扇区的地址 0x10 处)

19 磁盘根目录的第一个扇区

xx 根目录的最后一个扇区(查看引导扇区的地址

0x11 处)

xx+1 磁盘数据区的开始处

# 1.44M 软盘 DOS 引导扇区

0x00	0x02	<跳转到地址 0x1e 处的指令 >
0x03	0x0a	计算机制造厂商名称
0x0b	0x0c	每扇区的字节
0x0d	0x0d	每柱面的扇区
0x0e	0x0f	引导记录的预留扇区
0x10	0x10	FAT 表数
0x11	0x12	根目录表项的数目
0x13	0x14	逻辑扇区数目
0x15	0x15	介质描述符字节 ( 只用于老版本的 MS-DOS)
0x16	0x17	每个 FAT 表的扇区
0x18	0x19	每个磁道的扇区
0x1a	0x1b	磁头数
0x1c	0x1d	隐藏扇区数
0x1e	•••	引导程序 OSP © LeeXudong@nankai.edu.cn



#### 活动分区或磁盘的引导程序

#### Bootstrap 引导程序

 $0x000 \sim 0x002$ 

<A jump instruction to 0x**ttt**>

0x003~...

Disk parameters (used by

BIOS)

0x**ttt**~0x1fd

Bootstrap program

0x1ff~0x1fe

0xaa55

#### 计算机的引导过程

- 1 硬件系统加电
- 2ROM BIOS 自举程序
  - 2.1 硬件自检 POST
  - 2.2 若软盘启动则执行 2.4, 若硬盘启动则执行 2.5
  - **2.3** 提示无启动盘
  - 2.4 将软盘物理第 1 扇区读入内存 07C0:0000 处,并将控制权转移到内存 07C0:0000, 从内存 07C0:0000 开始执行 4
  - 2.5 将硬盘物理第 1 扇区读入内存 07C0:0000 处,并将控制权转移 到内存 07C0:0000, 从内存 07C0:0000 开始执行 3
- 3 执行硬盘主引导程序,寻找到激活分区,将该分区首扇区 读入 07C0:0000,原硬盘主引导程序相应下移,从内存 07C0:0000 开始执行 4
- 4 执行引导程序 (bootstrap), 装载相应盘上的 OS 内核并执行内核初始化程序等指令,从而将 OS 引导成功。



#### **MS-DOS Execution**

free memory free memory process command command interpreter interpreter kernel kernel (a) (b)

At System Start-up

Running a Program



#### Metric Units: 1000 ? 1024?

Ехр.	Explicit	Prefix	Ехр.	Explicit	Prefix
10 <sup>-3</sup>	0.001	milli	10 <sup>3</sup>	1,000	Kilo
10 <sup>-6</sup>	0.000001	micro	10 <sup>6</sup>	1,000,000	Mega
10 <sup>-9</sup>	0.00000001	nano	10 <sup>9</sup>	1,000,000,000	Giga
10 <sup>-12</sup>	0.00000000001	pico	10 <sup>12</sup>	1,000,000,000,000	Tera
10 <sup>-15</sup>	0.0000000000001	femto	10 <sup>15</sup>	1,000,000,000,000,000	Peta
10 <sup>-18</sup>	0.00000000000000001	atto	10 <sup>18</sup>	1,000,000,000,000,000,000	Exa
10 <sup>-21</sup>	0.0000000000000000000000001	zepto	10 <sup>21</sup>	1,000,000,000,000,000,000	Zetta
10 <sup>-24</sup>	0.0000000000000000000000000000000000000	yocto	10 <sup>24</sup>	1,000,000,000,000,000,000,000	Yotta

#### The metric prefixes



#### Metric Units- 中文表达

字节 B (byte)

千字节 KB (kilobyte)

兆字节 MB (megabyte)

吉字节 GB (gigabyte)

太字节 TB (terabyte)

拍字节 PB (petabyte)

艾字节 EB (exabyte)

泽字节 ZB (zerabyte)

尧字节 YB (yattabyte)

BB (Brontobyte)

NB (Nonabyte)

DB (Doggabyte)



## Summary

- 计算机系统组成
- 中央处理器 (CPU)
- ■存储系统
- I/O 技术
- 中断机制
- ■总线
- ■时钟
- 操作系统的启动



# Q&A



