MANUAL DE USUARIO

Alcance 3 en la huella de propiedades y empresas

Cómo registrar las emisiones de la cadena de valor o excluirlas con un motivo, y cómo se reflejan en resultados, medidas e informe.

Sección
Propiedades y Empresas · Huellas de Carbono

Audiencia
Propietarios y Administradores

Fecha
22 de octubre de 2026

1 Qué es y para qué sirve

El asistente de la huella de una propiedad o de una empresa tiene un paso nuevo, **Alcance 3**, para calcular las emisiones indirectas de la cadena de valor: lo que se compra, cómo se transporta, los viajes y desplazamientos del personal, los residuos, lo que pasa con los productos vendidos y las inversiones.

El alcance 3 es opcional. Si la organización no tiene datos, puede marcar **No calcular el alcance 3** e indicar el motivo; el informe lo dirá expresamente. Si lo calcula, sus emisiones se suman al total de la huella, aparecen en los resultados y en el informe, y las medidas de reducción pueden actuar sobre ellas.

El asistente pasa a tener cinco pasos: **Alcance 1**, **Alcance 2**, **Alcance 3**, **Medidas de Reducción y Mitigación** y **Resultados**.

2 A quién afecta

Propietario	Administrador
Rellena el paso Alcance 3 de las huellas de sus propiedades y empresas, excluye categorías o el alcance completo, y ve el alcance 3 en resultados, medidas e informe.	Puede hacer lo mismo impersonando la cuenta. En el catálogo de medidas sugeridas, el selector de fuentes de cada efecto agrupa ahora las fuentes por alcance e incluye las del alcance 3.

> **Usuarios con permisos limitados.** Como en los alcances 1 y 2, el rol Usuario no accede a las huellas de propiedad ni de empresa.

3 Cómo se llega

Desde el menú lateral: **Propiedades** → **Huellas de Carbono** o **Empresas** → **Huellas de Carbono**. Abre la huella; si ya tiene respondido el Alcance 2, el asistente te lleva directamente al paso **Alcance 3**. También puedes pulsar **Alcance 3** en la barra de pasos, o **Siguiente →** al guardar el Alcance 2.

Mientras el Alcance 2 no esté guardado, el paso Alcance 3 te devuelve al paso que falte.

4 Paso a paso

Calcular el alcance 3

1 **Revisa la estructura de la pantalla**

Arriba está la tarjeta **Alcance 3** con el interruptor **No calcular el alcance 3**; déjalo apagado. Debajo, las categorías aparecen en dos bloques: **Aguas arriba** (proveedores y operación) y **Aguas abajo** (clientes, productos vendidos e inversiones).

2 **Añade las actividades de cada categoría**

En la tabla de la categoría pulsa `Añadir`, elige el elemento del catálogo (por ejemplo, un bien o servicio comprado) e indica la cantidad y su unidad. La columna **Emisiones (kg CO_2eq)** muestra el cálculo de la fila mientras escribes.

3 **En una huella de empresa, elige el bloque**

Cada categoría muestra una tabla por propiedad de la empresa y otra **Sin asignar a propiedad**. Las categorías propias de la empresa (inversiones, productos vendidos) suelen ir en el bloque sin asignar.

4 **Excluye las categorías que no apliquen**

Activa **Excluir esta fuente de emisión** en la cabecera de la categoría, elige el **Motivo de la exclusión** y, si quieres, añade un comentario. Sus tablas quedan deshabilitadas.

5 **Comprueba la categoría calculada automáticamente**

La categoría **Actividades relacionadas con combustibles y energía** no tiene filas que añadir: muestra una tabla de solo lectura con las emisiones de producir y transportar los combustibles y la electricidad registrados en los alcances 1 y 2, y su total. Puedes excluirla como cualquier otra.

6 **Guarda**

Pulsa `Siguiente →`. La huella pasa al paso **Medidas de Reducción y Mitigación**. Con `← Anterior` vuelves al Alcance 2 sin guardar.

No calcular el alcance 3

1 **Activa el interruptor**

En la tarjeta **Alcance 3**, activa **No calcular el alcance 3**. Todas las categorías de debajo se atenúan y dejan de poder editarse.

2 **Justifica la exclusión**

Elige el **Motivo de la exclusión** y, si quieres, escribe un **Comentario (opcional)**. Pulsa `Siguiente →`.

Para volver a calcularlo más adelante, entra de nuevo en el paso, desactiva el interruptor, registra las actividades y guarda.

5 Campos y opciones

Categorías del paso

CATEGORÍA	QUÉ SE REGISTRA	DATOS DE CADA FILA
Aguas arriba		
Bienes y servicios adquiridos	Compras de bienes y servicios	Bien o servicio, cantidad (normalmente importe gastado)
Bienes de capital	Adquisiciones de bienes de capital	Bien de capital, cantidad y año de adquisición
Actividades relacionadas con combustibles y energía	Se calcula sola a partir de los alcances 1 y 2	Solo lectura: alcance, fuente, tipo y emisiones de origen
Transporte y distribución aguas arriba	Transportes de mercancías recibidas	Medio de transporte y cantidad, o peso y distancia
Residuos generados en las operaciones	Residuos generados	Residuo y cantidad directa o por contenedor (capacidad y % de llenado)
Viajes de negocios	Desplazamientos de negocio y alojamientos de negocio	Desplazamientos: medio y cantidad. Alojamientos: alojamiento, noches y personas
Desplazamientos de los empleados	Desplazamientos al trabajo	Medio de transporte y cantidad
Aguas abajo		
Transporte y distribución aguas abajo	Transportes de mercancías vendidas	Medio de transporte y cantidad, o peso y distancia
Procesamiento de los productos vendidos	Procesamiento de productos vendidos	Proceso y cantidad
Uso de los productos vendidos	Uso de productos vendidos	Perfil de uso y cantidad
Tratamiento al final de la vida útil de los productos vendidos	Fin de vida de productos vendidos	Residuo y cantidad directa o por contenedor
Inversiones	Inversiones	Sector económico e importe; la unidad es siempre una divisa

Exclusiones

CAMPO	QUÉ SIGNIFICA	OBLIGATORIO	VALORES
No calcular el alcance 3	Excluye el alcance completo	No	Activado / desactivado
Excluir esta fuente de emisión	Excluye solo esa categoría	No	Activado / desactivado
Motivo de la exclusión	Justificación que aparece en resultados e informe	Sí, si se excluye	No aplica, Sin datos disponibles, No significativa, Fuera de alcance, Otro
Comentario (opcional)	Aclaración libre del motivo	No	Texto

6 Reglas y límites

- **Excluir el alcance completo borra sus datos.** Al guardar con **No calcular el alcance 3** se eliminan todas las actividades del alcance 3 (en una empresa, las de todas sus propiedades y las del bloque sin asignar) y las exclusiones de categorías que hubiera. Si después lo vuelves a calcular, tendrás que registrarlas de nuevo.
- **Excluir una categoría borra sus filas.** En **Viajes de negocios** la exclusión afecta a la vez a desplazamientos y alojamientos.
- **La categoría de combustibles y energía depende de los alcances 1 y 2.** Solo suma lo que esté registrado en combustibles, combustibles de maquinaria y electricidad, y solo si sus factores incluyen el dato de producción y transporte de la energía. Las actividades guardadas antes de que existiera ese dato valen cero hasta que se vuelve a guardar su alcance.
- **Importes en otras divisas.** Si una cantidad está en una divisa sin tipo de cambio disponible, la columna de emisiones muestra « — » y la huella no se puede guardar hasta corregirlo.
- **Sin carga desde Bioscore.** La acción **Cargar consumos de Bioscore** solo existe en los pasos Alcance 1 y Alcance 2.
- **Orden de los pasos.** No se puede entrar en **Medidas de Reducción y Mitigación** ni en **Resultados** sin haber guardado el Alcance 3, y la huella no se puede completar hasta entonces.
- **Huella completada.** El paso se ve en solo lectura, con la etiqueta **Alcance excluido** y el motivo si se excluyó. Para cambiarlo hay que reabrir el cálculo desde **Resultados**.
- **Categorías no disponibles.** Los activos arrendados (aguas arriba y aguas abajo) y las franquicias no se calculan todavía.

7 Qué ocurre después

- **Se abre el plan de mitigación.** La primera vez que guardas el Alcance 3 (con datos o excluyéndolo) se inicia el paso **Medidas de Reducción y Mitigación** y, si el plan está vacío, se importan las medidas de la huella anterior.
- **Medidas sobre el alcance 3.** Las medidas pueden actuar sobre las categorías del alcance 3, agrupadas bajo «Alcance 3» en el selector de fuentes. La de combustibles y energía no se elige: baja sola al reducir el combustible o la electricidad de origen, y la reducción esperada ya lo incluye.
- **Resultados.** El total incluye el alcance 3 salvo que esté excluido. La gráfica **Emisiones por alcance** tiene tres barras, la **Matriz alcance × fuente** lista sus categorías y, si lo excluiste, la tabla **Fuentes de emisión excluidas** empieza con la fila «Alcance 3 · Alcance completo» y su motivo.
- **Informe.** Muestra la cifra del alcance 3 (o «Excluido»), sus categorías en las tablas por alcance y una página por cada categoría con datos o excluida. Si se excluyó, el informe lo declara con su motivo.
- **Huellas completadas antes de este cambio.** Se marcaron con el alcance 3 excluido por «Sin datos disponibles», para que sus resultados e informes expliquen su ausencia.

> No se han podido guardar las actividades: …

Aparece arriba del paso cuando algo impide guardar, por ejemplo una cantidad en una divisa sin tipo de cambio. El paso no avanza y la huella sigue como estaba: corrige la fila (cambia la divisa o elimínala) y vuelve a pulsar `Siguiente →`.

8 Preguntas frecuentes

¿Qué diferencia hay entre excluir el alcance completo y excluir todas las categorías una a una?

Excluir el alcance completo dice «no calculamos el alcance 3» con un único motivo, y así lo recogen resultados e informe. Excluir categorías indica que sí se calcula, pero que esas categorías concretas no aplican o no tienen datos.

Mi huella estaba en el paso de medidas antes de este cambio. ¿Qué pasa?

Al abrirla, el asistente te lleva al paso Alcance 3. Guárdalo (con datos o excluyéndolo) para continuar; las medidas que ya tenías se mantienen.