DOCUMENTACIÓN DE INTEGRACIÓN

API de Catálogo Eurodesguace Málaga

Consulta en tiempo real del stock de piezas de recambio y de los vehículos dados de alta en el desguace. Solo lectura, JSON sobre HTTPS.

BASE	`eurodesguacemalaga.com/api`
VERSIÓN	`v1`
FORMATO	`JSON · UTF-8`
MÉTODOS	`GET`

Antes de empezar

Necesitas una clave de API. Te la entregamos nosotros por un canal aparte de este documento; no viaja en el mismo correo.

La clave tiene esta forma, y el bloque final es un secreto de 32 bytes:

```
edm_4_kJ3nQ8vXpL2mR5tY9wB4cF6hN1sD0aZ7eU3iO5gK
```

> **Guárdala como una contraseña.** Solo conservamos su huella criptográfica, así que no podemos recuperarla: si se pierde o se filtra, la rotamos y la anterior deja de funcionar en el acto.
>
> No la incrustes en aplicaciones móviles ni en JavaScript de navegador. Esta API está pensada para llamadas de servidor a servidor.

Autenticación

Cabecera `Authorization` con esquema `Bearer` en todas las peticiones. No hay endpoints públicos.

```
Authorization: Bearer edm_4_kJ3nQ8vXpL2mR5tY9wB4cF6hN1sD0aZ7eU3iO5gK
```

Ámbitos

Tu clave lleva asignados unos permisos concretos. Si llamas a un recurso fuera de ellos, la respuesta es `403`.

ÁMBITO	PERMITE
`parts:read`	Consultar el catálogo de piezas
`vehicles:read`	Consultar el catálogo de vehículos
`vehicles:pii`	Recibir además `bastidor` y `matricula` en los vehículos

> **Sobre bastidor y matrícula.** Son datos identificativos del vehículo y se conceden por separado. Si tu clave no incluye `vehicles:pii`, esos dos campos no aparecen en la respuesta y tampoco son válidos en el parámetro `fields`.
>
> A día de hoy el proveedor **no rellena ninguno de los dos** en ningún vehículo, así que pedir este ámbito no aportaría datos. Lo concedemos si en el futuro empiezan a venir informados y tu integración los necesita.

Endpoints

Todas las rutas cuelgan de `https://eurodesguacemalaga.com/api/v1`.

`GET` /health

Comprueba el servicio y te devuelve el nombre y los ámbitos de tu clave. Útil como prueba de conexión y para monitorizar la integración.

`GET` /parts `parts:read`

Listado de piezas, paginado. Admite filtros, búsqueda y selección de campos.

`GET` /parts/{refid} `parts:read`

Una pieza concreta por su referencia. `refid` es la clave del catálogo y no cambia a lo largo de la vida de la pieza.

`GET` /vehicles `vehicles:read`

Listado de vehículos, paginado. Mismos parámetros que el de piezas.

`GET` `/vehicles/{codvehiculo}` `vehicles:read`

Un vehículo por su código. Es el mismo valor que aparece en el campo `codvehiculo` de cada pieza, así que sirve para saber de qué vehículo procede un recambio.

Parámetros de consulta

Válidos en los dos listados. Todo lo que no esté en estas listas se rechaza con **`400`**.

PARÁMETRO	TIPO	DEFECTO	QUÉ HACE
`limit`	entero	100	Resultados por página. Máximo 500.
`cursor`	texto	—	Cursor de la página siguiente, tal cual lo devuelve `meta.next_cursor`.
`fields`	lista	todos	Campos a devolver, separados por coma. Reduce mucho el tamaño de la respuesta.
`q`	texto	—	Búsqueda parcial sobre marca, modelo, artículo, familia, motor y nota pública. De 2 a 100 caracteres.
`updated_since`	fecha	—	Solo lo modificado desde esa fecha, en ISO-8601.
`include_deleted`	`1`	`0`	Incluye las bajas, que llegan con `deleted_at` relleno.

Filtros por campo

Se pasan como parámetro suelto y admiten varios valores separados por coma (`marca=SEAT,RENAULT`). Coinciden por valor exacto.

> **Los cuatro últimos de cada lista no tienen datos hoy** y filtrar por ellos no devuelve resultados. Están disponibles porque el proveedor puede empezar a rellenarlos. Consulta la cobertura real en la sección siguiente antes de basar tu integración en un campo.

Piezas

`marca`, `modelo`, `familia`, `articulo`, `codvehiculo`, `refvisual`, `estado`, `ubicacion`, `almacen`, `ean`

Vehículos

`marca`, `modelo`, `anoversion`, `codigomotor`, `tipocombustible`, `color`, `codigocambio`, `estadovehiculo`, `localizacion`

Paginación

Por cursor, no por número de página. El recorrido es estable aunque el catálogo se esté actualizando mientras lo lees, y no se vuelve más lento al avanzar.

Pide la primera página, guarda `meta.next_cursor` y pásalo en la siguiente llamada. Cuando llega a `null`, has terminado.

```
# primera página
GET /v1/parts?limit=500
# respuesta → "next_cursor": "500"

# siguiente
GET /v1/parts?limit=500&cursor=500
```

> Mantén el resto de parámetros idénticos entre páginas. Si cambias un filtro a mitad de recorrido, el cursor deja de tener sentido.

Forma de la respuesta

Un listado devuelve `data` con el array y `meta` con la paginación. Un elemento suelto devuelve el objeto directamente en `data`, sin `meta`.

```
{
  "data": [
    {
      "refid": "91010",
      "familia": "CLIMATIZACIÓN",
      "articulo": "MANDO CALEFACCION / AIRE ACONDICIONADO",
      "marca": "CITROEN",
      "modelo": "NEMO",
      "precio": "42,95",
      "peso": "0,50",
      "anopieza": "2009",
      "refvisual": "6452JK",
      "estado": "",
      "codvehiculo": "00312",
      "imgs": ["https://cdn11.metasync.com/…"],
      "deleted_at": null
    }
  ],
  "meta": {
    "count": 1,
    "limit": 100,
    "next_cursor": "1234",
    "total": 31285
  }
}
```


> **El precio llega como texto con coma decimal** (`"42,95"`), tal y como lo publica el desguace. Conviértelo en tu lado; no asumas punto decimal.
>
> `imgs` **siempre es una lista**, vacía si la pieza o el vehículo no tiene fotos. Las URL apuntan al CDN del proveedor.

Campos disponibles y cobertura

El catálogo lo publica el proveedor del desguace y no rellena todos los campos. La columna *con dato* indica sobre cuántos registros activos viene informado cada campo a 14/09/2026, para que sepas con qué puedes contar antes de construir sobre ello.

Piezas 31.285 activas

Vehículos 1.367 activos

CAMPO	CON
refid	100
familia	100
articulo	100
marca · modelo	100
motorversion · cambioversion	100
precio	100
peso · anopieza	100
imgs	100
codvehiculo	100
refvisual	92%
notapublica	11%
estado · ubicacion	vac
ean · refcatalogo	vac
attrib1 · attrib2	vac
almacen · codalmacen	vac
contenedor	vac

Otros campos devueltos: `modeloinicio`, `modelofin`, `fechaentrada`, `ordenrevision`, `fecharevision`, `ordenextraccion`, `fechaextraccion`, `fechaalmacen`, `factualiza`, `created_at`, `updated_at`, `deleted_at`.

CAMPO	CON
codvehiculo	100%
marca · modelo	100%
anoversion	100%
kilometraje	100%
imgs	97%
codigomotor	79%
puertas	75%
tipocombustible	69%
color	7%
notapublica	3%
codigocambio	2%
fechaentrada · fechasalida	vac
estadovehiculo	vac
localizacion	vac
bastidor · matricula	vac
fechamatriculacion	vac
paismatriculacion	vac

Otros campos devueltos: `motorversion`, `cambioversion`, `factualiza`, `deleted_at`, `bastidor` y `matricula` solo llegan con el ámbito `vehicles:pii`, y hoy vendrían vacíos igualmente.

> **Un campo vacío llega como cadena vacía, no como `null`.** Trátalos como ausentes y no construyas lógica sobre los marcados en rojo: pueden rellenarse en el futuro, pero hoy no traen valor en ningún registro.

Errores

Siempre el mismo sobre, con un `code` estable que puedes comparar en tu código. El `message` es para leerlo, no para parsearlo.

```
{
  "error": {
    "code": "insufficient_scope",
    "message": "Esta clave no tiene el ámbito 'vehicles:pii'."
  }
}
```

HTTP	CODE	QUÉ HA PASADO
400	`invalid_parameter`	Parámetro mal formado, campo desconocido o `limit` fuera de rango.
401	`unauthorized`	Falta la cabecera `Authorization` o la clave no es válida.
403	`insufficient_scope`	La clave no tiene el ámbito que pide el recurso.
403	`key_disabled` · `key_expired`	La clave existe pero está desactivada o caducada. Contacta con nosotros.
403	`ip_not_allowed`	Tu clave está limitada a unas IP y la petición no viene de ellas.
404	`not_found`	La ruta no existe, o la pieza o vehículo no existe o está dado de baja.
426	`https_required`	Has llamado por HTTP. Usa siempre HTTPS.
429	`rate_limited`	Has superado el límite de peticiones. Espera lo que indique `Retry-After`.
500	`internal_error`	Fallo por nuestra parte. Incluye `request_id`: pásanoslo si se repite.
503	`service_unavailable`	Servicio no disponible temporalmente. Reintenta con espera progresiva.

Límites de uso

Dos ventanas, por minuto y por día. Los valores concretos de tu clave te los indicamos al entregártela; por defecto son 120 por minuto y 50.000 al día.

Cada respuesta lleva el estado de tu cuota:

```
X-RateLimit-Limit: 120
X-RateLimit-Remaining: 118
X-RateLimit-Reset: 1789412460
```

Al superarlo recibes `429` con la cabecera `Retry-After` en segundos. Respétala en lugar de reintentar en bucle.

> **Para recorrer el catálogo entero**, usa `limit=500` y `fields` con lo que realmente necesites. Las 31.000 piezas salen en unas 63 llamadas, muy por debajo de la cuota diaria.

Ejemplos

Sustituye `$CLAVE` por la que te hemos entregado.

curl

```
# vehículos de una marca, solo los campos que interesan
curl -s -H "Authorization: Bearer $CLAVE" \
  "https://eurodesguacemalaga.com/api/v1/vehicles?marca=SEAT&fields=codvehiculo,marca,mo

# una pieza concreta
curl -s -H "Authorization: Bearer $CLAVE" \
  "https://eurodesguacemalaga.com/api/v1/parts/91010"

# buscar por texto
curl -s -H "Authorization: Bearer $CLAVE" \
  "https://eurodesguacemalaga.com/api/v1/parts?q=alternador&limit=25"
```

PHP — recorrido completo

```php
$base  = 'https://eurodesguacemalaga.com/api/v1';
$clave = 'edm_4_…';
$cursor = null;

do {
    $url = "$base/parts?limit=500" . ($cursor ? "&cursor=$cursor" : '');
    $ch  = curl_init($url);
    curl_setopt_array($ch, [
        CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
        CURLOPT_HTTPHEADER     => ["Authorization: Bearer $clave"],
    ]);
    $res = json_decode(curl_exec($ch), true);
    curl_close($ch);

    foreach ($res['data'] as $pieza) {
        // procesar la pieza
    }
    $cursor = $res['meta']['next_cursor'];
} while ($cursor !== null);
```

JavaScript (Node)

```javascript
const res = await fetch(
  'https://eurodesguacemalaga.com/api/v1/vehicles?limit=100',
  { headers: { Authorization: `Bearer ${clave}` } }
);
if (!res.ok) throw new Error((await res.json()).error.code);
const { data, meta } = await res.json();
```

Mantener tu copia al día

Si guardas el catálogo en tu sistema, no hace falta que lo descargues entero cada vez.

Guarda la fecha de tu última sincronización y pide solo lo posterior, incluyendo las bajas para poder retirar lo que ya no está:

```
GET /v1/parts?updated_since=2026-09-13T00:00:00Z&include_deleted=1&limit=500
```

> **Las bajas son lógicas.** Una pieza vendida o retirada no desaparece: deja de salir en las consultas normales y aparece con `deleted_at` relleno cuando pides `include_deleted=1`. Eso es lo que te permite darla de baja también en tu lado.
>
> El catálogo se actualiza una vez al día de madrugada, así que sincronizar más de una vez al día no aporta datos nuevos.

Soporte

Para altas, cambios de ámbitos, ampliación de cuota o incidencias.

Escribe a info@eurodesguacemalaga.com. Si reportas un error, incluye la hora aproximada, la URL llamada y el `request_id` si la respuesta lo traía: con eso lo localizamos en el registro.
