


Acústica. Repaso de la clase anterior


- Sonidos periódicos y aperiódicos.
 - Ondas periódicas simples.
 - Ciclo, período (T), frecuencia (f).
- and show A Market Marke
- Ondas periódicas complejas.
- Ruido blanco. Ondas transitorias.
- Análisis de Fourier. FFT. Espectrograma.





Procesamiento Digital de Señales

- Señal analógica (continua): La línea de tiempo tiene valores de amplitud con precisión infinita en todos los puntos.
- Señal digital (discreta): La línea de tiempo tiene sólo una secuencia de valores de amplitud con precisión finita.



Procesamiento Digital de Señales

- Un micrófono convierte oscilaciones de presión en el aire (sonido) en oscilaciones de voltaje.
 - Los dispositivos analógicos (discos de vinilo, cassettes) las guardan como señales continuas.
 - Los dispositivos digitales (computadoras, CDs) las convierten y guardan como señales discretas.
- Conversión Analógica-Digital (Digitalización)
 - 1) Muestreo: Discretización del tiempo.
 - 2) Cuantización: Discretización de la amplitud.



- Tasa de muestreo (sampling rate)
 - ¿Cada cuánto hay que tomar muestras de la señal?
 - Teorema de Nyquist-Shannon: Para capturar la periodicidad de una onda con frecuencia f, es necesaria una tasa de muestreo mayor que 2f.





Figure 2.2 This figure illustrates why it takes two samples to capture the periodicity of a sine wave.

- Balance entre muestreo y almacenamiento
 - Oído humano: máxima frecuencia ~20kHz
 - 44.1kHz: calidad de CD de audio
 - ¿Pero realmente necesitamos guardar 44k muestras por segundo si queremos almacenar habla?
 - Teléfono: [300 Hz, 4 kHz] (muestreo = 8 kHz).
 - Algunos sonidos del habla (fonos) tienen frecuencias mayores a 4 kHz: [s], [f].
 - Un tasa de muestreo de 16 kHz suele alcanzar para el procesamiento del habla.
- sox --info IN.WAV
 - Sample Rate : 16000

Conversión Analógica-Digital

- Error de muestreo: aliasing.
 - Ejemplos ópticos: <u>rueda</u>, <u>turbina</u>, <u>agua</u>.
 - Ocurre cuando la señal contiene frecuencias mayores a la frecuencia de Nyquist (mitad de la tasa de muestreo).



Solución: Filtro anti-aliasing (ej.: oversampling).


Filtros Acústicos


- Bloquean sonidos de ciertas frecuencias.
 - Filtro pasa-bajos (low-pass): Bloquea las componentes con frecuencia mayor a un umbral.
 - Filtro pasa-altos (high-pass): Bloquea las componentes con frecuencia menor a un umbral.
 - Filtro pasa-banda (band-pass): Bloquea las componentes con frecuencia por fuera de una banda.
- sox IN.WAV OUT.WAV sinc FREQ


Ejemplos de valores para FREQ: -4000 low-pass
 4000 high-pass
 3000-4000 band-pass

- Cuantización
 - Las computadoras no tienen precisión infinita.
 - ¿Cuán precisas deben ser las muestras de amplitud que tomamos de la señal?
 - Ej.: 8, 12, 16, 32 bits por muestra
 - 256, 4096, 65536, 4294967296 niveles de amplitud.
- sox --info IN.WAV
 - Precision : 16-bit
- ¿Cuántos niveles es necesario distinguir?

- Balance entre precisión de cuantización y almacenamiento.
 - Los errores de cuantización se reducen aumentando la precisión, pero a costa de más espacio.








- La elección depende de los datos y de la aplicación.
- Habla: 16kHz, 16bits suele ser razonable.



- Problema derivado de la cuantización:
 - Saturación digital (clipping): La amplitud de la señal es mayor al rango representable.




- Solución #1: Redefinir los niveles de amplitud.
- Solución #2: Disminuir la amplitud de la fuente.



Variables Acusticas:

- Intensidad
 - Fuerte/ Suave
- Nivel Tonal
 - Aguda / Grave







Intensidad

- Ejemplo: hola.wav
- Nivel de presión del sonido.
- Puede medirse en:
 - Unidades de presión (Pa).
 - Unidades de voltaje (V).
- Es más frecuente usar decibeles (dB).
 - Escala logarítmica relativa a un nivel de referencia.
 - $-20 \log_{10} (P/P_0) dB$
 - Nivel de referencia P_0 = 20 micropascales = 2×10^{-5} Pa
 - Umbral de audición humana: "silencio".



Percepción de la Intensidad

Evento	Presión (Pa)	Intensidad (dB)
Silencio	2×10-5	0
Susurro	200	20
Oficina silenciosa	2K	40
Conversación	20K	60
Colectivo	200K	80
Subte	2M	100
Trueno	20M	120
DAÑO	200M	140

4

Tema 2. Señales

Cálculo de la Intensidad

• Sean x_i (i = 1 ... N) muestras de la amplitud de (parte de) una señal.

• Amplitud RMS (root mean square) =
$$\sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}x_i^2}$$

• Intensidad = $20 \log_{10} \frac{\text{RMS}}{P_0}$

donde P_o es el nivel de referencia para el silencio.




Variables Acústicas: Nivel tonal (Pitch)






Percepción del Nivel Tonal (Pitch)

- Ejemplo: a.wav
- Frecuencia fundamental (F0): Frecuencia más baja de una onda periódica.
 - Tasa a la cual se repite el patrón complejo más chico.



Estimación del Tono (Pitch Tracking)


- Método de auto-correlación
 - Una onda periódica se correlaciona consigo misma, dado que cada ciclo se parece mucho al siguiente.
 - Deslizar una copia de la onda hacia la derecha, hasta encontrar un punto de máxima correlación. El offset encontrado corresponde a la duración del período (T). La inversa (1/T) es la FO.





Estimación del Tono (Pitch Tracking)

- Gráfico F0 × tiempo = Pitch track
- Relacionado a la percepción del nivel tonal.




Rango: mujeres 100-500Hz, hombres 75-300Hz.



Estimación del Tono (Pitch Tracking)

- Funciona bien para fonos sonoros: vocales, [m], [b],
 [l], etc. (ondas periódicas compuestas).
- Funciona mal para fricativas, oclusivas sordas, etc.:
 [s], [f], [t], [t] (sonidos aperiódicos).





Procesamiento Digital de Señales Resumen

- Conversión analógica-digital, tasa de muestreo, precisión, teorema Nyquist-Shannon, aliasing, cuantización, saturación filtros.
- Variables acústicas: intensidad (dB), nivel tonal o pitch (Hz).
- Herramientas: Praat y sox.