

# Métricas de rendimiento en regresión y clasificación

Análisis automático de datos para ciencias biomédicas (Transversal Másteres Universitarios)

Juan Carlos Fernández Caballero Departamento de Informática y Análisis Numérico Universidad de Córdoba curso 2021-2022



## Índice



Introducción Métricas de evaluación en regresión Métricas de evaluación en clasificación Métricas en Weka



## Índice



Introducción



#### ¿Para qué sirven las métricas de evaluación?

- Miden el **rendimiento y calidad** de un modelo, su **error cometido**.
- Existen multitud de métricas de evaluación.
  - ► Clasificación: Intentan minimizar el número de patrones mal clasificados (aumentar el número de correctos).
  - Regresión: Intentan minimizar la suma de los errores cometidos entre la predicción y el valor real.
- Un buen valor en una métrica no significa necesariamente buenos valores en las demás.
- También permiten comparar diferentes hipótesis o modelos.
- Se pueden calcular sobre el conjunto de datos de entrenamiento y sobre los de test, pero ya sabemos que el rendimiento real nos lo dan los patrones de test, que son con los que no ha aprendido el modelo.
  - ► En Weka aparecerán las mediciones sobre el conjunto de test.



## Índice



Métricas de evaluación en regresión





#### Objetivo de la regresión

#### Objetivo: Minimizar la suma de errores cuadráticos

- Sea r<sub>i</sub> (también denotado como y<sub>i</sub>): Valor real para el patrón i de un total de m patrones.
- Sea  $p_i$  (también denotado como  $\hat{y_i}$ ): Valor predicho para el patrón i de un total de m patrones.  $\hat{y} = \hat{\beta_0} + \hat{\beta_1} x$
- Minimizar la suma de errores cuadráticos (squared sum of errors SSE):

$$SSE = \sum_{i=1}^{m} (r_i - p_i)^2 = \sum_{i=1}^{m} (r_i - (\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_i))^2$$







#### Coeficiente de correlación R<sup>2</sup>

- p<sub>i</sub>: Valor predicho para el patrón i de un total de m patrones.
- $r_i$ : Valor real para el patrón i de un total de m patrones.
- $\bar{r}$ : Media de los valores reales.

#### A maximizar sobre el conjunto de test: Valor entre [0,1]

• Correlation coefficient (R<sup>2</sup>)

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^{m} (p_i - r_i)^2}{\sum_{i=1}^{m} (r_i - \bar{r})^2}$$

- Cuanto más cercano a 1 mejor.
- Mide qué ratio de la varianza de la variable de salida es explicada por el modelo (cómo de bien se ajustan los datos a la recta de regresión).
- ► Se basa en el coeficiente de correlación de Pearson.
- Puede darse el caso de que sea negativo en regresores muy malos o triviales (se comentan más adelante).



#### Recordatorio: Correlación

El coeficiente de correlación de *Pearson* devuelve un valor entre -1 y 1:

En Weka, la matriz de correlaciones entre las variables independientes se puede obtener mediante

*Select attributes* → (PrincipalComponents, Ranker).

- -1: Correlación negativa completa. Cuando una variable aumenta la otra decrementa en proporción constante.
- 1: Correlación positiva completa. Cuando una variable aumenta la otra lo hace en proporción constante.
- 0: No hay correlación.
- Valores <(-0.6) o valores >(0.6): Indica correlación notable.
- Recuerde tambien que en Weka, para problemas de regresión,
   Select attributes (CorrelationAttributeEval,Ranker) también
   calcula correlaciones, pero en este caso, de cada variable independiente
   respecto a la salida o variable dependiente de salida, de forma que se
   puedan visualizar posteriormente las variables de entrada en función de
   un ranking.



#### Mean Squared Error (MSE)

#### A minimizar sobre el conjunto de test: Valor entre $[0,\infty]$

 Mean Squared Error (MSE) (0-∞): Mide el promedio de los errores cometidos en un conjunto de predicciones. Los errores grandes aumentan mucho el valor de esta métrica. Cuanto más cercano a 0 mejor.

$$MSE = \frac{\sum_{i=1}^{m} (p_i - r_i)^2}{m}$$

Esta medida **por si sola es compleja de interpreta**r, sino se **compara** con el valor de **MSE que haya obtenido otro modelo** con alguna otra técnica de regresión.

Cabe la posibilidad de comparar con un regresor trivial o ingenuo, que sería aquel que predice siempre la media de los valores reales de salida (los de entrenamiento).

En clasificación, un clasificador ingenuo sería aquel que clasifica todos los patrones como pertenecientes a la clase mayoritaria del conjunto de datos total.

En Weka, se puede usar **ZeroR** como **clasificador y regresor ingenuo**. Pestaña  $Classify, classifiers \longrightarrow rules \longrightarrow ZeroR$ 



#### Root Mean Squared Error (RMSE)

#### A minimizar sobre el conjunto de test: Valor entre $[0,\infty]$

 Root Mean Squared Error (RMSE) (0-∞): Mide el promedio cuadrático de los errores cometidos en un conjunto de predicciones. Sensible a errores grandes, como el MSE. Cuanto más cercano a 0 mejor.

Más interpretable que MSE. Al hacer la raíz cuadrada el error queda a la misma escala que los errores de predición, es decir, las unidades que expresa el RMSE son las mismas que las unidades originales del valor objetivo que se predice.

Ej: si la variable objetivo tiene las unidades en "dólares", entonces el RMSE también está expresado en unidades de "dólares" y no "dólares al cuadrado" como el MSE

Ej: un RMSE = 2,3 en un problema en el que la variable está expresada en metros, te dice que el modelo se equivoca en media 2.3 metros con respecto a los valores reales.

$$\textit{RMSE} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{m}(p_i - r_i)^2}{m}}$$



#### Mean Absolute Error (MAE)

#### A minimizar sobre el conjunto de test: Valor entre $[0,\infty]$

- Mean Absolute Error (MAE) (0-∞): Mide el promedio de los errores cometidos en un conjunto de predicciones. Cuanto más cercano a 0 mejor.
- No es tan sensible a los valores atípicos o a grande errores como los puede ser MSE y RMSE.

Métricas de evaluación en clasificación

 Al igual que el RMSE, las unidades que expresa el MAE son las mismas que las unidades originales del valor objetivo que se predice.

$$\textit{MAE} = \frac{\sum_{i=1}^{m} |p_i - r_i|}{m}$$



#### Relative Absolute Error (RAE) y Root Relative Squared Error (RRSE)

#### A minimizar sobre el conjunto de test: Valor entre $[0,\infty]$

 Relative Absolute Error (RAE) (0-∞) en %: Error con respecto al error que se cometería al predecir la media de los valores reales de salida (regresor trivial).

$$RAE = \frac{\sum_{i=1}^{m} |p_i - r_i|}{\sum_{i=1}^{m} |r_i - \bar{r_i}|}$$

Más dificil de interpretar. Weka lo multiplica por 100.

Ej: Si se obtiene un 1 (100 %) quiere decir que se tiene el mismo error que un modelo que predice la media (que ya sería un modelo malo).

Ej: Si se obtiene un 0.5 (50 %) sería la mitad del error que produce un modelo trivial que predeciría la media. Mientras más cercano a 0 mejor.

Ej: Más de un 1 (> 100 %) significa que el predictor es peor que un predictor básico o trivial.

Root Relative Squared Error (RRSE) (0-∞) en %: Igual que el RAE, pero al ser cuadrático exagera los
errores más grandes mientras que dan menos importancia a los errores pequeños.

$$RRSE = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{m} (p_i - r_i)^2}{\sum_{i=1}^{m} (r_i - \bar{r_i})^2}}$$



## Índice



Métricas de evaluación en clasificación



#### La matriz de confusión

Métricas de evaluación en regresión

En clasificación la mayoría de las métricas surgen de lo que se llama matriz de confusión.

#### ¿Qué es una matriz de confusión?

- Es una tabla de errores que permite la visualización del desempeño de un modelo supervisado.
- Se obtiene a partir del conjunto de generalización o testing aplicado al modelo supervisado construido sobre el conjunto de training.
- Cada fila representa a las instancias en la clase real.
- Cada columna representa la clase inferida o predicha por el modelo, que puede ser igual o no a la real.



#### La matriz de confusión en problemas multiclase

- Problema de clasificación con J clases (J > 2) y n patrones de entrenamiento o test (el test nos da el rendimiento más realista).
- El rendimiento de un clasificador g se puede obtener a partir de su matriz confusión definida en la forma:

#### Clase predicha

donde  $n_{ij}$  representa el número de veces un **patrón de la clase** i se ha predicho como **perteneciente a la clase** j.



#### La matriz de confusión en problemas binarios (bi-clase)

- 2 clases, positiva y negativa.
- Lo usual es utilizar como clase positiva a la clase minoritaria en cuanto a número de patrones, que es lo mas usual en problemas de medicina, pero no tiene porque ser así.

Predicción		icción	
		C <sub>P</sub>	C <sub>N</sub>
Clase	C <sub>P</sub>	<b>TP</b> : True positive	FN: False negative
ereal	C <sub>N</sub>	<b>FP</b> : False positive	<b>TN</b> : True negative



#### Accuracy o Correct Classification Rate (CCR)

# $\begin{array}{c|c} & Predicción \\ \hline C_p & C_N \\ \hline C_p & C_N \\ \hline C_p & TP: True \\ positive & negative \\ \hline C_N & FP: False \\ positive & negative \\ \hline \end{array}$

#### Accuracy o Correct Classification Rate (CCR). Valor entre $\left[0,1\right]$

- Muestra el porcentaje de patrones correctamente clasificado (a maximizar).
- Se puede expresar también en tanto por ciento, valor entre [0, 100] (ej: 95 %).
- Sirve para problemas bi-clase o multi-clase.

$$CCR = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$$

 En un problema multiclase, la precisión global se calcula como la suma de los elementos de la diagonal de la matriz de confusión, dividido por la suma de todos los elementos de la matriz.

$$CCR = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{J} n_{jj},$$

donde N es el número de patrones en generalización, J es el número de clases, y  $n_{jj}$  (elemento de la diagonal) es el número de patrones de la clase j-th que están correctamente clasificados.



## Métricas para Clasificación Bi-clase

TP Rate, TN Rate, Precision, FP Rate y F-Measure. [0,1]	2	(	C
TP Rate, TN Rate, Precision, FP Rate y F-Measure. [0,1]	į		
<u> </u>	: Г		_

 TP Rate, Recall, Sensitivity, Precisión positiva (A Maximizar): Porcentaje de patrones positivos predichos como positivos.

$$TPRate = Recall = \frac{TP}{TP+FN}$$

TN Rate, Specificity, Precisión negativa (A Maximizar):
 Porcentaje de patrones negativos predichos como negativos.

$$Specificity = \frac{TN}{FP+TN}$$

Precision (A Maximizar):
 Porcentaje de patrones positivos predichos como positivos, frente al total de patrones predichos como positivos.

$$Precision = \frac{TP}{TP+FP}$$



### Métricas para Clasificación Bi-clase

#### TP Rate, TN Rate, Precision, FP Rate, F-Measure. [0, 1]

Predicción C<sub>p</sub> CN TP: True FN: False positive negative FP: False TN: True positive negative

• FP Rate (A Minimizar):

Porcentaje de patrones negativos predichos como positivos. Equivale a (1-Specificity).

$$FPRate = \frac{FP}{FP+TN}$$

• FN Rate (A Minimizar): Porcentaje de patrones positivos predichos como negativos.

$$FNRate = \frac{FN}{FN+TP}$$

 F-Measure o F-Score (A Maximizar): Combina las métricas Recall y Precision.

$$F-Measure = \frac{2*Precision*Recall}{Precision+Recall}$$

$$F - Measure = \frac{2TP}{2TP + FP + FN}$$



## Métricas para Clasificación Bi-clase

Resumen gráfico en la matriz de confusión Bi-clase:



Accuracy




TP Rate (Recall)



FP Rate y Specificity

		Predicción	
		Cp	C <sub>N</sub>
Real	Cp	TP	FN
al	$C_N$	FP	TN

Precision



F-measure

#### Métricas para Clasificación Multiclase

		Predicción	
		C <sub>P</sub>	C <sub>N</sub>
Clase rea	C <sub>P</sub>	TP: True positive	FN: False negative
ereal	C <sub>N</sub>	FP: False positive	TN: True negative

Métricas en Weka

¿Cómo obtener los valores de las métricas anteriores para cada clase en clasificación Multiclase?

 Se pueden obtener todas las métricas anteriores pero siempre en función de una de las clases, que es la que se considera la positiva, contra el resto.





Introducción

#### Estadístico KAPPA (binario y multiclase)

#### Kappa. Valor entre [-1,1] a maximizar

- Compara la concordancia observada en un conjunto de datos por un modelo, respecto a la que podría ocurrir por mero azar.
- Se calcula de igual manera para problemas binarios y multiclase (ver siguiente diapositiva).
- Puede tomar valores en el rango [-1, 1]. A maximizar.
  - -1 = Discordancia total, peor que una clasificación al azar.
  - ▶ 1 = Concordancia perfecta, sin azar.
  - $\gt{0} = \text{Mayor concordancia que la que se esperaría por el puro azar.}$
  - ▶ 0 = No existe relación, la concordancia observada coincide con la que ocurriría por puro azar.



#### Estadístico KAPPA (binario y multiclase)

		Predicción	
ı		C <sub>p</sub>	C <sub>N</sub>
clase	Cp	TP: True positive	FN: False negative
real		FP: False positive	TN: True negative

$$Kappa = \frac{p_o - p_e}{1 - p_e}$$
 
$$p_o = CCR = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^{J} n_{jj} \qquad p_e = \frac{1}{n^2} \sum_{j=1}^{J} n_{j \bullet} n_{\bullet j}$$


- n<sub>ii</sub> es un elemento de la matriz de confusión.
- J es el número de clases.
- n es el número de patrones en testing.
- $n_{i\bullet}$  es la suma de todos los elementos de la fila j
- $n_{\bullet i}$  es la suma de todos los elementos de la columna j



#### Area Under the ROC Curve (AUC)

#### AUC o Curva ROC. Valor entre [0,1] a maximizar


- Más usada en clasificación binaria.
- Espacio bidimiensional ROC: FP Rate eje X ; TP Rate eje Y .
- Se calcula obteniendo el área que queda por debajo de una curva que se calcula a partir de los patrones y su probabilidad de pertenencia a la clase positiva (consultar la web si está interesado en su cálculo matemático).
- La linea representa un clasificador binario trivial (como lanzar una moneda con cara y cruz al aire). Deberíamos conseguir valores mayores a 0.5.





#### Area Under the ROC Curve (AUC)

Diferentes clasificadores y su curva ROC: Seleccionar el clasificador con mayor área bajo la curva (AUC).





Problema de predicción con 2 clases (tumor, no tumor) y 1000 patrones.

Clase predicha

$$\frac{1}{2} \begin{pmatrix} TP & FN \\ FP & TN \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 10 \\ 0 & 990 \end{pmatrix}$$

- 10 ejemplos de la clase 1 o positiva (pacientes con tumor).
- 990 ejemplos de la clase 2 o negativa (pacientes sin tumor).
- Si el modelo siempre dice que los ejemplos son de la clase 2, su precisión global es:

$$CCR = \frac{990}{1000} = 99.9 \%$$


- Sensibilidad = 0; Especificidad =  $\frac{990}{990}$  = 1;
- Valor engañoso, ya que nunca detecta patrones de la clase 1.
- Mirar el CCR de cada una de las clases. En Weka es la columna TP Rate.



Introducción

#### Recordatorio: Problema del Accuracy o Correct Classification Rate (CCR)

Problema en Weka con un 83,1% de aciertos para la clase positiva y un 35,3% para la clase negativa. La clase negativa no la predice tan bien como la positiva.





## Índice



Métricas en Weka



- Observará que en Weka, a pesar de que un problema no sea binario, es decir, sea de tres o más clases, aparecen métricas que solo recomiendan utilizar en clasificadores binarios, como por ejemplo el FP Rate, Precision, AUC, ...
  - Esto es porque para calcularla se enfrenta una clase frente al resto, de forma que el resto de clases se toma como la clase negativa.
- Métricas que usaremos en Weka para hacer una análisis de resultados básico en Regresión:
  - ► Correlation coefficient (Correlation coefficient, R<sup>2</sup>).
  - ► Mean absolute error (MAE).
  - ► Root mean squared error (RMSE).
- Métricas que usaremos en Weka para hacer una análisis de resultados básico en Clasificación:
  - ► Correctly Classified Instances (CCR).
  - ► Kappa Statistic (Kappa).
  - ► TP Rate (El CCR por clase).



Introducción

## ¿Preguntas? ¡Gracias!

