
### Estación de servicio




## VOB (tras tiempo T de monitorización)

- A<sub>i</sub> (nº llegadas, arrivals)
- B<sub>i</sub> (tiempo ocupado, busy time)
- **C**<sub>i</sub> (nº trabajos completados)


## VOD (tras tiempo T de monitorización)

- $\lambda_i = A_i/T$  (tasa media de llegada)
- X<sub>i</sub> = C<sub>i</sub>/T (productividad media)
- U<sub>i</sub> = B<sub>i</sub>/T (utilización media)
- S<sub>i</sub> = B<sub>i</sub>/C<sub>i</sub> (tiempo medio de servicio)
- $V_i = C_i/C_0$  (razón media de visita)
- D<sub>i</sub> = B<sub>i</sub>/C<sub>0</sub> = V<sub>i</sub>×S<sub>i</sub> (demanda media de servicio)

#### Red abierta



#### Red cerrada interactiva



# Leyes operacionales


## Ley de Little (eq. flujo):

Al servidor

$$N_0 = \lambda_0 \times R_0 = X_0 \times R_0$$


A la estación de servicio

$$N_i = \lambda_i \times R_i = X_i \times R_i$$



A la cola de la estación de servicio

$$Q_i = \lambda_i \times W_i = X_i \times W_i$$



A los usuarios en reflexión

$$N_Z = X_0 \times Z$$

A la red cerrada completa

Ley del Tiempo de Respuesta Interactivo:

$$N_T = X_0 \times (Z + R_0) \qquad \qquad R_0 = \frac{N_T}{X_0} - Z$$

Ley de la Utilización:

$$U_i = X_i \times S_i = \lambda_i \times S_i$$

 $X_i = X_0 \times V_i = \lambda_0 \times V_i = \lambda_i$ 

Ley del Flujo Forzado:

Relación Utilización-Demanda de Servicio:

$$U_i = X_0 \times D_i = \lambda_0 \times D_i$$

Ley General del Tiempo de Respuesta (eq. flujo):

$$R_0 = V_1 \times R_1 + V_2 \times R_2 + \dots + V_K \times R_K$$

# Equilibrio de flujo:

$$A_i \approx C_i \Rightarrow \lambda_i \approx X_i, \forall i=0,1...K$$