# **CLOUD-INIT**

© 0 O

**ALBERTO MOLINA COBALLES** 

IES GONZALO NAZARENO

7 DE DICIEMBRE DE 2020



# CONFIGURACIÓN DE UNA INSTANCIA

- La creación de un servidor en IaaS (instancia) es un proceso peculiar, que requiere un tratamiento específico.
- Se parte de una imagen mínima, sin contraseña establecida y con una configuración totalmente genérica.
- Imprescindible la configuración inicial:
  - ► Generación de la clave ssh de la instancia
  - Parámetros de red, hostname, etc.
  - Autenticación del usuario (clave ssh)
- Configuración no esencial



#### EL PROYECTO CLOUD-INIT

- cloud-init: cloud instance initialization
- Estándar de facto en nube pública o privada
- Desarrollado en python
- Proyecto liderado por Canonical
- Paquete cloud-init instalado habitualmente en las imágenes para IaaS
- Documentación: https://cloudinit.readthedocs.io



#### DATOS PARA LA INSTANCIA

Una instancia que se inicia o reinicia, puede obtener diferentes tipos de datos, en función del origen de estos:

- Metadatos: Obtenidos del servidor de metadatos del proveedor de nube (típicamente a través de dirección de enlace local http://169.254.169.254). Incluye las características propias de la instancia: nombre, configuración de red, tamaño de los discos, etc.
- Datos de usuario (opcional): Datos adicionales de configuración que proporciona el usuario de la instancia (*user-data*)
- Datos del proveedor (opcional): Datos adicionales de configuración proporcionados por el proveedor (vendor-data)



# **ETAPAS**

- 1. Generator
- 2. Local
- 3. Network
- 4. Config
- 5. Final





### **GENERATOR**

- Un generador de systemd activará cloud-init, salvo que:
  - ► Exista el fichero /etc/cloud/cloud-init.disabled
  - ► Se use en el arranque la opción de kérnel cloud-init=disabled



### LOCAL

- Asociada al servicio cloud-init-local.service
- Obtiene la información de la configuración de red:

Device   Up	Address	Mask	Hw-Address
etho   True     etho   True     lo   True     lo   True	10.0.0.10 fe80::f816:3eff:fe4f:391a/64 127.0.0.1 ::1/128	255.255.255.0 255.0.0.0	fa:16:3e:     fa:16:3e:   

■ Si no se obtiene configuración de la red, se hace una petición DHCP



## **NETWORK**

- Asociada al servicio cloud-init.service
- Se ejecuta después de que esté configurada la red:
  - ► Redimensión de la partición raíz
  - ► Montaje
  - Generación de números aleatorios
  - ▶ hostname
  - ► Generación de las claves ssh del servidor
  - **...**



### CONFIG

- Asociada al servicio cloud-config.service
- Configuración ntp
- Configuración zona horaria
- Configuración de apt/dpkg ...
- Configuración de contraseñas, claves ssh



1:

### **FINAL**

- Asociada al servicio cloud-final.service
- Actualización de los paquetes instalados (update/upgrade)
- Ejecución de los datos de proveedor (vendor-data)
- Ejecución de scripts de usuario



# CONFIGURACIÓN DE CLOUD-INIT

- La utilización de metadatos depende principalmente del proveedor de nube
- El usuario utiliza cloud-init principalmente de dos formas:
  - ► Mediante user-data
  - ► Modificando el contenido /etc/cloud/. Más apropiado para la configuración de la imagen.



#### **USER-DATA: CLOUD-CONFIG**

Hay varios formatos aceptados para introducir "user-data", el más habitual es mediante el formato YAML conocido como cloud-config.

- https:
  //cloudinit.readthedocs.io/en/latest/topics/examples.html
- https:
  //cloudinit.readthedocs.io/en/latest/topics/modules.html



### **COMPROBACIONES**

# Se puede usar la instrucción cloud-init para realizar comprobaciones:

```
cloud-init query -l
cloud-init init
cloud-init analyze show
```

