

QUELO

Palinsesto Radio

Manuale utente

Come programmare la settimana, mettere in onda, evitare i “buchi” (ANTI BIANCO) e usare mixer, zoom e impostazioni.

Versione documentazione: agosto 2026

Software: Quello-palinsesto-radio (PyQt6 + GStreamer)

1. A cosa serve

Quelo-palinsesto-radio è lo scheduler/player della radio: disegni la settimana su una griglia (lunedì-domenica, ore 00:00-24:00) e, con Start, il programma va in onda da solo.

Puoi mettere in palinsesto:

- File audio (mp3 e simili)
- Playlist (.m3u / .m3u8 / .pls)
- LIVE — ingresso microfono/scheda (PulseAudio)
- LINK — stream HTTP/HTTPS esterno

Le preferenze (volume, ANTI BIANCO, silence-gate, zoom, font, ecc.) restano salvate nel database, di solito su QUELO-HOME (.palinsesto.db).

1.1 Avvio

Apri «PALINSESTO RADIO» dal menu applicazioni, oppure lancia quello-palinsesto-radio da terminale.

2. La finestra principale

In alto: settimana (nomi giorno + date) con frecce ◀▶ per cambiare settimana. Al centro: griglia oraria. In basso: comandi, Zoom, VU, Volume e orologio. Sotto la barra: riga di stato (es. percorso database).




Fig. 1 — Finestra principale: griglia settimanale e barra comandi

2.1 Barra comandi




Fig. 2 — Barra: Start/Stop, AGGIUNGI, ANTI BIANCO, MIXER, SETTING, Zoom, VU, Volume

- Start / Stop — avvia o ferma l'automazione di messa in onda
- AGGIUNGI — nuovo pezzo in palinsesto

- ANTI BIANCO — playlist di riempimento nei buchi (e nei failover)
- MIXER — volumi e VU degli ingressi Pulse
- SETTING — silence-gate e aspetto (font dei blocchi)
- Zoom — / + — altezza delle ore nella griglia (solo verticale)
- VU / Volume — livello e volume master in uscita

3. Navigare e leggere la griglia

- Frecce ◀ ▶: settimana precedente / successiva
- Colonna sinistra: ore (fino all'etichetta 24:00 in basso)
- Blocchi colorati: trasmissioni (titolo, sorgente, orari)
- Linea rossa orizzontale: "adesso" sul giorno corrente
- Click su un blocco: dettaglio (modifica / elimina)
- Doppio click su uno spazio vuoto del giorno: aggiungi in quel giorno
- Click destro su un blocco: inserisci subito dopo (come prima)

Lo Zoom (– / +) allunga o accorcia le ore: utile se i blocchi sono corti e il testo non si legge. Il valore (pixel per ora) viene ricordato.




Fig. 3 — Stessa griglia con zoom verticale più alto (ore più "alte")

4. Start e Stop

Con Start il player segue il palinsesto in tempo reale: alla fascia giusta parte file, playlist, LIVE o LINK.

Se in quel momento non c'è nulla in griglia e hai configurato ANTI BIANCO, parte la playlist di riempimento (loop) finché non arriva il pezzo successivo.

Stop interrompe subito la messa in onda automatica.

5. Aggiungere una trasmissione

Premi AGGIUNGI (oppure doppio click su un giorno vuoto). Scegli il tipo:




Fig. 4 — Scelta tipo: File, LIVE, LINK, PLAYLIST

5.1 File audio e PLAYLIST

Seleziona il file o la playlist, poi imposta nome, orari di inizio/fine e colore del blocco. La playlist viene eseguita nella fascia scelta.

5.2 LIVE (ingresso)

Collega microfono o linea, scegli l'ingresso Pulse, regola il volume guardando il VU (mira vicino a 0 dBFS). Nella fascia oraria l'ingresso va in uscita.

Nome trasmissione:

Descrizione:

Inizio:

Fine:

Ingresso audio:

Volume ingresso: 17%

VU ingresso: — dB

Preferisci le voci «Ingresso: ...» (microfono / linea / headset). «Monitor uscita» riprende ciò che esce dalle casse (loopback). VU = segnale grezzo (senza AGC LIVE).

Colore:

In quella fascia l'ingresso scelto va in uscita, con normalize fisso a 0 dB.
Volume e mute si gestiscono qui sopra (non serve pavucontrol).

Fig. 5 — Dialogo slot LIVE: orari, ingresso, colore

5.3 LINK (stream)

Inserisci l'URL http/https dello stream, titolo e fascia oraria. Se lo stream cade mentre sei in Start, può scattare ANTI BIANCO (vedi §6 e §7); quando torna disponibile, riprende il LINK.

Fig. 6 — Dialogo slot LINK

5.4 Modificare o eliminare

Click sul blocco → dettaglio → MODIFICA o ELIMINA. Puoi cambiare file/playlist, orari, titolo e colore.

Attenzione: se Start è attivo, non modificare la fascia che sta andando in onda adesso — usa Stop, modifica, poi Start (vedi §10.2). Le altre fasce si possono cambiare senza problemi.

6. ANTI BIANCO (riempimento)

ANTI BIANCO evita il silenzio quando il palinsesto ha un “buco” (nessuna trasmissione in quel momento) oppure quando una sorgente in onda fallisce (es. LINK offline o silenzio audio prolungato).

Configurazione della playlist filler:

- Pulsante ANTI BIANCO → «Scegli playlist...» (.m3u / .m3u8 / .pls)
- Oppure «Disattiva» per spegnere il riempimento
- La scelta resta salvata

Fig. 7 — Scelta / disattivazione playlist ANTI BIANCO

In onda, il filler cerca di riprendere dalla posizione precedente (non sempre da capo) dopo un'interruzione breve.

7. SETTING — silence-gate e aspetto

SETTING apre le impostazioni. Due sezioni: ANTI BIANCO (parametri audio) e ASPETTO (font dei blocchi in griglia).

7.1 Silence-gate (pagina ANTI BIANCO)

Se la sorgente è in onda ma il livello resta sotto soglia per troppi secondi (file/playlist “muta”, LINK senza audio, LIVE con cavo staccato, ecc.), parte ANTI BIANCO. Quando il livello risale abbastanza a lungo, si torna alla sorgente.

Parametri, separati per FILE/PLAYLIST, LINK e LIVE:

- Innesco (s) — quanto deve durare il silenzio prima del filler

- Disinnesco (s) — quanto deve durare l'audio “buono” per riprendere
- Soglia dB — livello sotto cui si considera silenzio (ripresa $\approx$ soglia + 5 dB)

Nota: buchi di palinsesto e LINK offline (connessione morta) usano la logica presenza/assenza, non solo la soglia dB.

Fig. 8 — SETTING → ANTI BIANCO: tempi e soglie per tipo di sorgente

7.2 ASPETTO

Regola la dimensione del carattere dentro i blocchi della griglia (titolo, sorgente, orari). Conferma con OK.

Fig. 9 — SETTING → ASPETTO: dimensione carattere blocchi

8. MIXER ingressi

Il MIXER elenca le source PulseAudio: volume (anche oltre 100% se serve), mute, aggiornamento elenco (es. dopo aver collegato una USB). Usa i VU per non clippare: punta vicino a 0 dBFS.




Fig. 10 — MIXER: volumi e VU degli ingressi

9. VU e volume master

Il VU in barra mostra il livello in uscita del player (0 dBFS = fondo scala; zone gialle/rosse vicino al clipping). Il cursore Volume regola il master; il valore viene ricordato.

10. Flusso di lavoro tipico

- Prepara la playlist ANTI BIANCO (musica di riempimento)
- Compila la settimana con AGGIUNGI (file / LIVE / LINK / playlist)
- Per i LIVE: apri MIXER, regola ingressi guardando i VU
- In SETTING, adatta soglie silence-gate se serve (es. LIVE più alto)
- Usa Zoom se i blocchi corti sono illeggibili
- Premi Start qualche minuto prima e controlla VU + riga di stato
- In caso di buco o guasto sorgente, deve entrare ANTI BIANCO

10.1 Problemi frequenti

- Nessun audio in buco → verifica che ANTI BIANCO abbia una playlist valida
- LINK che “resetta” la musica di riempimento → il probe non deve riavviare lo stream a ogni tentativo fallito (comportamento già gestito dal software)
- LIVE silenzioso con cavo staccato → silence-gate LIVE (SETTING)
- Testo nei blocchi troppo piccolo → SETTING → ASPETTO e/o Zoom +

10.2 Problema noto (non risolvibile) — modifica in onda

Mentre l’automazione è attiva (Start), non modificare la trasmissione che sta andando in onda in quel momento (orari, file, LIVE, LINK, elimina, ecc.). Cambiare il database della fascia corrente manda il player in tilt: può bloccarsi o comportarsi in modo imprevedibile.

Cosa fare invece:

- Stop → modifica la fascia → Start di nuovo
- Puoi tranquillamente modificare pezzi futuri o già passati (tutto ciò che non è in onda adesso), anche con Start attivo

In sintesi: mentre è in funzione, tocca solo ciò che non sta suonando; per la parte in onda, ferma, modifica e riparti. Non è un bug da “aggiustare” in uso quotidiano: è il modo corretto e semplice di lavorare.

Fine del manuale. Per dettagli tecnici di build/overlay vedi fix-bianco-palinsesto.txt (uso interno).