

Cheat Sheet: Configuración de Red y DHCP en Linux Server

Autor: Paco Aldarias

Fecha: 2026-10-04

Módulo: SRI

Guía rápida de referencia para la gestión de interfaces, clientes DHCP, servidores DHCP y herramientas de configuración de red en Linux.

1. Inspección y Verificación de Red

Comandos para consultar la configuración actual de las interfaces e IPs.

Comando	Descripción
<code>ip a</code>	Muestra todas las interfaces de red con sus direcciones IP asignadas.
<code>ip address show <interfaz></code>	Muestra la información de red de una interfaz específica (ej. <code>ip address show eth0</code>).
<code>ifconfig</code>	(Herramienta heredada) Muestra las interfaces de red activas e IP.
<code>ifconfig -a</code>	Muestra todas las interfaces, incluidas las inactivas.
<code>hostname -I</code>	Muestra rápidamente las direcciones IP asociadas al host.

2. Gestión de Cliente DHCP (`dhclient`)

Herramienta para solicitar, liberar o renovar direcciones IP mediante DHCP.

Comando	Descripción
<code>dhclient <interfaz></code>	Solicita una nueva concesión de IP para la interfaz indicada.
<code>dhclient -r <interfaz></code>	Libera la dirección IP actual concedida por el servidor DHCP.
<code>dhclient -v <interfaz></code>	Ejecuta la solicitud DHCP mostrando información detallada (modo <i>verbose</i>).

3. Servidor DHCP (`isc-dhcp-server`)

Comandos para la administración, prueba de sintaxis y reinicio del servicio de servidor DHCP en Debian/Ubuntu.

Comando	Descripción
<code>dhcpd -t -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf</code>	Validar sintaxis: Comprueba que no existan errores en el archivo de configuración sin arrancar el servicio.
<code>systemctl restart isc-dhcp-server</code>	Reinicia el servicio del servidor DHCP para aplicar los cambios de configuración.
<code>systemctl status isc-dhcp-server</code>	Comprueba el estado actual del servicio DHCP.
<code>systemctl stop isc-dhcp-server</code>	Detiene el servidor DHCP.
<code>systemctl start isc-dhcp-server</code>	Inicia el servidor DHCP.

4. Reinicio de la Configuración de Red

Métodos para aplicar o reiniciar las redes según el gestor utilizado.

- Con **systemd-networkd**:

```
systemctl restart systemd-networkd
```

- Con **NetworkManager** (RHEL / CentOS / Fedora / Ubuntu Desktop):

```
systemctl restart NetworkManager
```

- **Sistemas tradicionales (Debian/Ubuntu antiguos):**

```
/etc/init.d/networking restart
```

5. Archivos de Configuración Clave

A. Netplan (/etc/netplan/*.yaml)

Sistemas Ubuntu modernos utilizan Netplan para la configuración de red estática o por DHCP.

- **Ubicación:** `/etc/netplan/50-cloud-init.yaml` o `/etc/netplan/01-netcfg.yaml`
- **Comandos esenciales de Netplan:**

Comando	Descripción
<code>netplan generate</code>	Valida los archivos YAML y genera las configuraciones internas para el backend (<code>networkd</code> o <code>NetworkManager</code>).
<code>netplan apply</code>	Aplica inmediatamente la nueva configuración de red.
<code>netplan try</code>	Aplica la configuración de forma temporal (revierte los cambios automáticamente tras 120s si no se confirma), evitando quedarse sin acceso remoto.

Ejemplo de contenido Netplan (Cliente DHCP):

```
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    ens33:
      dhcp4: true
```

B. Configuración del Servidor DHCP (/etc/dhcp/dhcpd.conf)

Archivo principal de configuración del servidor `isc-dhcp-server`. Define los rangos de IP, tiempo de concesión, DNS, puerta de enlace y reservas.

Ejemplo de contenido:

```
# Parámetros globales
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
authoritative;

# Definición de subred
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 192.168.1.100 192.168.1.200;
  option routers 192.168.1.1;
  option domain-name-servers 8.8.8.8, 1.1.1.1;
}

# Reserva de IP por MAC
host servidor-fijo {
  hardware ethernet 00:11:22:33:44:55;
  fixed-address 192.168.1.50;
}
```

C. Selección de Interfaz para Servidor DHCP (/etc/default/isc-dhcp-server)

Indica en qué tarjeta(s) de red debe escuchar las peticiones el servidor DHCP.

Ejemplo de contenido:

```
INTERFACESv4="eth0"  
INTERFACESv6=""
```

D. Interfaces Tradicionales Debian/Ubuntu ([/etc/network/interfaces](#))

Utilizado en distribuciones Debian y Ubuntu previas a la llegada de Netplan.

Ejemplo de contenido:

```
auto eth0  
iface eth0 inet dhcp
```

E. Concesiones Activas DHCP (*Leases*)

Archivos donde se registran las direcciones IP concedidas a los clientes.

- **Cliente DHCP:** [/var/lib/dhcp/dhclient leases](#)
 - **Servidor DHCP:** [/var/lib/dhcp/dhcpd leases](#)
-

Licencia

[Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International](#)