Introducción a C++

Antonio Espín Herranz

Evolución a C++

- Permite la POO con herencia múltiple.
- Añade nuevas palabras reservadas.
- Una nueva biblioteca de funciones.
- Nuevos operadores.
- Programación con plantillas.
- Chequeo de Excepciones.
- Trabajar con Hilos.
- Permite sobrecargar funciones y operadores.
- Crear referencias.
- Nuevas funciones en E / S.
- Clases contenedoras.
- Operadores new y delete para trabajar con memoria dinámica.

La programación orientada a objetos

- Se rompe la dependencia con la máquina y se piensa mas como en el mundo real.
- Sigue siendo imperativa.
- Es más fácil realizar modificaciones, así como la integración de las distintas partes.
- Se crean aplicaciones de una forma mas modular.

Conceptos y Características

CONCEPTOS

- Clase
- Objeto
- Instancia
- Método
- Propiedad / Atributo
- Colección

CARACTERÍSTICAS

- Herencia
- Polimorfismo
- Abstracción
- Encapsulación
- Reutilización
- Modularización

Diseño O.O.

- Cambia la forma de pensar:
- En comparación a la programación estructurada lo podríamos comparar como una estructura que tiene asociada una funcionalidad (TADs) pero con posibilidades mas amplias.
- Tipos primitivos → TADs → Objetos
- Perdemos un parámetro:
 - Estructurada: complejo=sumar(complejo1, complejo2);
 - POO: complejo = complejo1.sumar(complejo2);
 - Diremos que un objeto recibe el mensaje de súmate con ...

Ejemplo de la P.O.O.

- Cada Coche (Objeto) se creará con la definición de la clase → se instanciará con una serie de valores. Tendrá una serie de propiedades.
- Propiedades del Coche → Atributos.
 - Color, número de puertas, potencia.
 - Las ruedas: Son todas iguales, que tendrán una presión, modelo, marca. Se pueden agrupar en una Colección. Colección de Objetos Rueda.
- Y una serie de servicios / comportamiento → Métodos
 - frenar(), arrancar(), parar(), acelerar()

Definiciones

- Clase: Plantilla que define las características de un objeto.
 - De que se componen los objetos de una determinada clase y que hacen.
- **Objeto**: Es un elemento que pertenece a una clase que tiene una serie de propiedades y un comportamiento propio.
 - Las propiedades ya tienen valores asignados.
- Instancia: Representa la creación de un objeto a partir de una clase. Objeto = Instancia.
- Propiedad: Es una característica de un objeto.
 - ¿De que color es el coche?
 - ¿Cual es el suelo del empleado?
- Método: Es un servicio o comportamiento que nos ofrece un objeto.
 - Algo que podemos hacer con el objeto.
 - Es una acción. coche.arrancar();
- Colección: Un conjunto de objetos que en nuestro caso pertenecerán a la misma clase.
 - Clases contenedoras, quiero mantener todos los empleados de mi empresa

Relaciones entre objetos

- Cada objeto asume una responsabilidad.
- Se deben de tratar como entes independientes.
- Se crean distintas relaciones entre los objetos:
 - Un objeto puede estar formado por otros mas sencillos.
 Relación de Composición.
 - Relación de Asociación. Dos objetos interactúan para llevar a cabo una determinada función.
 - Relación de Herencia: A partir de una clase podemos especializarla. Partimos de algo genérico lo vamos completando.

Relación por Composición

- En el caso del Coche.
 - Podemos decir que un coche se compone de:
 - Radio.
 - Motor.
 - Etc.
 - Cada parte integrante se puede ver como un objeto en sí.
 - Que tendrá un determinado estado representado por propiedades / atributos.
 - Y una determinada funcionalidad.
 - miCoche.radio.on();
 - miCoche.motor.potencia = 2000;

Relación por Asociación

- En el caso del Coche, si necesitamos repostar podemos ver el Surtidor como otro objeto.
- En un instante en el tiempo se asocian.
 - miCoche.repostar(unSurtidor)
- Clase Surtidor:
 - Propiedades:
 - Tipo_de_combustible,
 - Capacidad
 - Capacidad_max
 - Métodos:
 - Surtir();
 - hayCombustible()

Tenemos una clase Persona y queremos grabar sus datos en un fichero.

La clase Persona puede interactuar con un stream para grabar.

Relación por Herencia

 En los lenguajes de POO tenemos dos tipos de Herencia, Simple y Múltiple.


 No todos los lenguajes de POO soportan Herencia Múltiple.

• En el caso de C++, si está soportada.

Herencia Simple

- Nos permite crear jerarquías:
- En donde la clase mas alta en la jerarquía es la mas genérica (la llamaremos superclase) y las que cuelgan de esta serán subclases.
- Según bajamos por el árbol de herencia nos vamos especializando.
- Cuando una clase hereda de otra, hereda todo atributos y métodos (que serán o no accesibles)

Herencia Simple



La clase Empleado hereda de Persona,

Persona es la superclase de Empleado.


Empleado es subclase de persona y superclase de Director, Jefe de proyecto, Mozo de Almacén

Herencia Múltiple

Vamos a poder heredar de varias clases.

 Pero con el mismo criterio de antes, siempre las clases mas altas en la jerarquía son las mas genéricas y según vamos bajando por el árbol son más especializadas.

Herencia Múltiple



Encapsulación

- El diseño de una clase solo la conoce el diseñador.
- Al usuario / programador de la clase no le deberíamos permitir acceder directamente a las propiedades de la clase.
- Le ofrecemos un interfaz público para poder trabajar con esa clase.
 - En el caso del coche: el método arrancar() poner en marcha el motor pero a mi se me ocultan todos los detalles.
- La encapsulación favorece un bajo acoplamiento y repercute directamente en un fácil mantenimiento.
- Permite alterar el diseño interno de la clase y si no modificamos el interfaz público de la clase. El usuario / 16 programador ni se entera.

Modularización

- Cambia la forma de pensar, vemos las aplicaciones como un conjunto de objetos que interactúan entre sí.
- Repercute en la reutilización del código.
 Podemos utilizar clases que ya están implementadas y depuradas.
- La colaboración: cada equipo / programador puede desarrollar unas determinadas clases.


Polimorfismo

 Múltiples formas: mediante el polimorfismo vamos a poder asociar a distintas clases con funcionalidad diferente métodos o propiedades denominados de forma idéntica.

 Y en tiempo de ejecución se enlace con el método que corresponda. Enlace dinámico del método.

Ejemplo

Supongamos la siguiente relación de herencia:




- Todos los objetos podrían tener el método **subirSueldo**(), a nivel de Empleado yo no sé el sueldo de cada uno, pero en el caso de las subclases si puedo saber como se realiza el cálculo.
- Si quiero subir el sueldo a todo el personal de la empresa, me interesaría tener a todos en la misma colección o array, de tal forma que pudiera hacer una instrucción como esta: empleados[i].subirSueldo()
- Si en empleados yo tengo: todos los directores, los jefes de proyecto, los programadores, podría subirle el sueldo a todos según corresponda.

Abstracción

- Abstracción consiste en aislar un elemento de su contexto o del resto de los elementos que lo acompañan.
- Tiene que ver con el diseño OO ver el sistema como un conjunto de entidades (objetos) que interactúan entre sí.
- Nos centramos en el objeto coche, viendo sus propiedades y funcionalidades.

Al trabajar con Objetos



A partir de la clase o plantilla podemos crear objetos.

Cada objeto es independiente, almacena un estado y sólo se puede manipular a través de su funcionalidad.

Podemos enviar un mensaje al Objeto 1.

Objeto1.trabajar()

Ventajas de la POO

- Fomenta la reutilización y extensión del código.
- Permite crear sistemas más complejos.
- Relacionar el sistema al mundo real.
- Agiliza el desarrollo de software.
- Facilita el trabajo en equipo.
- Facilita el mantenimiento del software.

Cuestiones de nomenclatura

- Es una buena costumbre adoptar unas bases a la hora de codificar con objetos.
- Por ejemplo:
 - Los nombres de las clases pueden empezar con mayúsculas.
 - · Coche, Empleado, Persona.
 - Las propiedades y los métodos:
 - 1^a letra con minúscula,
 - Propiedades:
 - » color, sueldo, etc.
 - Métodos:
 - » arrancar(), subirSueldo();

Cuestiones de diseño

- A la hora de diseñar la aplicación podemos realizar un diseño buscando las entidades del sistema: Empleado, Persona.
- O se pueden asociar clases a distintos dispositivos o soportes: Base de datos, video, etc.
- Cuando los diseños se complican es interesante aplicar Patrones de Diseño.

Aportaciones de C++

Funciones

 C++ añade el chequeo de tipo y prototipo de funciones.

 La declaración del prototipo de una función es requerida siempre que se invoque a la función antes de la definición.

Comentarios

 Los comentarios podemos utilizar los de C.

```
/* Este comentario para varias líneas */
```

• Este de C++ para una sola línea:

// Comentario de una sola línea.

Tipos de datos primitivos

– Tipos predefinidos:

Para enteros: int, short, long

Para reales: double, float

Para caracteres: char

Para booleanos:

bool: con valores true / false.

Tipo	Número de Bits
char	8
short	16
int	32
float	32
double	64

- Si utilizamos el modificador unsigned (unsigned char), se considera un tipo distinto aunque ocupe lo mismo.
- Mediante sizeof(tipo o variable) podemos obtener lo que ocupa.

Tipos de datos primitivos

- Los tipos de datos enumerados se consideran nuevos tipos.
- No podemos utilizar el tipo int para asignar un tipo enumerado.
- enum colores {red, green, blue};
- int miColor = 2; // Error en C++.
 - colores uno = azul;

Conversiones de tipo en C++

- Soporta las conversiones implícitas de C:
 - Asignación de un valor:
 - long a; int b = 10; a = b; // Se convierte a long.
 - Operación Aritmética:
 - float a = 10.5, c;
 - int b = 5; c = a + b; // A float.
 - Argumento a una función:
 - int a = 2; double b = logaritmo(a);
 - Siendo la función: float logaritmo(float x); // Se convierte a float.
 - Cuando se retorna un valor desde una función:
 - double b = logaritmo(a); // El valor devuelto pasa a double.
- Explícitas: Mediante un casting. (otroTipo) variable / expresión.

Conversiones de tipo en C++

 En C++ también se puede expresar así: nombre-de-tipo(expresión);

```
// 1^a forma: // 2^a forma
int a; double n = 8;
a = (int) sqrt(n+2); a = int(sqrt(n+2));
```

 La notación funcional no se puede utilizar con tipos que no sean un tipo simple.

Operadores de cambio de tipo

- Todos convierten la expresión v al tipo T.
 - static_cast<T>(v):
 - Convertir tipos relacionados, punteros o entre tipo real y entero.
 - int a = static_cast<int>(sqrt(n+2));

- reinterpret_cast<T>(v):

- Tipos no relacionados, peligrosas, permite de double * a int * que la anterior no la permite.
- Se usa para hacer cambios de tipo a nivel de bits, es decir, el valor de v se interpreta como si fuese un objeto del tipo "T". Los modificadores const y volatile no se modifican, permanecen igual que en el valor original de "expresión". Este tipo de conversión es peligrosa, desde el punto de vista de la compatibilidad, hay que usarla con cuidado.

– dynamic_cast<T>(v):

• Realizar conversiones en t. de ejecución. No se puede ejecutar entre punteros, devuelve 0.

- const_cast<T>(v):

Se utiliza para eliminar la acción ejercida por const o volatile

Ejemplo: static_cast

```
int main() {
   Derivada *pDer = new Derivada(10, 23.3);
   Base *pBas;
   pDer->Mostrar();
   // Ambas formas válidas:
     //1) Derivada pBas = static_cast<Base *> (pDer);
     // 2) pBas = pDer; // Igualmente legal, pero implícito
   pBas->Mostrar(); // Base
   delete pDer;
   return 0;
```

Ejemplo: reinterpret_cast

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;
int main() {
    int x = 0x12dc34f2;
    int *pix = &x;
    unsigned char *pcx;
    pcx = reinterpret_cast<unsigned char *> (pix);
    cout << hex << x << " = " <<
       static_cast<unsigned int> (pcx[0]) << ", " <<
       static_cast<unsigned int> (pcx[1]) << ", " <<
      static_cast<unsigned int> (pcx[2]) << ", " <<
      static_cast<unsigned int> (pcx[3]) << endl;</pre>
    return 0;
```

Ejemplo: dynamic_cast

```
Referenciar la clase Base mediante la Derivada:
class Base { // Clase base virtual ...};
class Derivada : public Base { // Clase derivada ... };
// Modalidad de puntero:
Derivada *p = dynamic_cast<Derivada *> (&Base);
// Modalidad de referencia:
Derivada &refd = dynamic_cast<Derivada &> (Base);
```

Al revés no sería necesario:

Base *b = new Derivada();

Ejemplo: const_cast

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    const int x = 10;
   int *x_var;
   x_var = const_cast<int*> (&x); // Válido
   //x_var = &x; // llegal, el compilador da error
   *x_var = 14:
    cout << *x_var << ", " << x << endl;
    return 0;
```

Variables

- <tipo> identificador;
 - Identificador, letras, numeros <= 256, _ y que no empiecen por número.
 - Estas reglas se aplicarán a funciones, nombres de clases, etc.
 - En cuanto a definición de variables de una clase:
 - Nombre_de_Clase nombre_objeto;

Constantes

- En C++ se puede asignar un literal de cadena a un char
 * (puntero a char). Pero no lo podemos modificar.
- const char *nombre = "Ana";
- Se puede definir como constante el puntero o la variable:

```
char a[] = "abcd";
const char *pc1 = a;
char * const pc2 = a;
pc1 = "aaaa";
pc2[0] = 'z';
puedo modificar el contenido.
puedo modificar nada.
```

 A nivel global se considera una variable calificada con const como static.

Volatile

- Indica al compilador que esa variable va a ser modificada por factores externos al compilador.
 Por ejemplo: Una IRQ, otro proceso.
- El compilador asume que esa variable puede cambiar aunque el no la cambia.

- La ubicación de dicha variable será en pila, no en registros. El compilador no optimiza dicha variable.
- volatile int a = 1;

Alcance de las variables

- Podemos definir variables dentro de una sentencia, y sólo estarán disponibles dentro de la misma.
 - for (int i=0; i < 10; i++) // Solo existe dentro del for.</p>
- Dentro de una función o a nivel global.
- Operador de ámbito :: para diferenciar entre local y global con el mismo nombre.

Ejemplo

```
int var = 100;
int main(int argc, char* argv[]){
  int var = 200;
  // Con el operador :: accede a la variable global.
  printf("var global: %d, var local: %d\n\n", ::var,
  var);
```

Punteros void

 Tipo general para apuntar a cualquier tipo de puntero.

 Un ejemplo típico son: malloc, calloc, realloc y free. Para reservar y liberar memoria en C.

• Ejemplo:

```
int *p = NULL;
p = (int *) malloc (sizeof(int) * 10);
// Uso del array dinámico.
free(p);
```

Ejemplo

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main (){
 int *ptInt;
 float *ptFloat;
 int var1 = 7, var2 = 27;
 float x = 1.2345, y = 32.14;
 void *general;
 ptInt = &var1;
 *ptInt += var2;
 cout << " var1 tiene ahora el valor \t" << *ptInt << '\n';</pre>
 general = ptInt;
 ptFloat = &x;
 y += 5 * (*ptFloat);
 cout << " y tiene ahora el valor \t" << y << '\n';
 general = ptFloat;
```

Operadores

- Aritméticos binarios: + * / %
- Aritméticos unarios: ++ -- (prefijos / postfijos).
- Notación corta: += -= *= /= %= &= |= ^=
- De relación: == > >= < <= !=
- De asignación: =
- Lógicos: && || !
- Sobre bits: & | ^ ~ >> <
- sizeof(tipo / variable) → Devuelve el número de bytes de un tipo o una variable.
- Operador ternario: **?:** b = (a == 6) ? 3 : c;
- Tener en cuenta la prioridad de los operadores.
- Uso de paréntesis.

Operadores de C++

- ::
 - Ámbito, acceso a una var. Global o a un miembro de una clase.

this

 Puntero que hace referencia al propio objeto que ha recibido el mensaje.

• &

 Obtener la referencia de una variable. Para pasar parámetros por referencia.

new

Crear objetos de forma dinámica.

delete

Destruye un objeto creado dinámicamente.

Operadores de C++

- *
 - Operador para acceder al miembro de una clase cuando el miembro es referenciado por un puntero, objeto.*pmiembro.
- >*
 - Operador para acceder al miembro de una clase cuando ambos son referenciados por punteros, objeto→*pmiembro.
- typeid
 - Identificador de tipo. cout << typeid(a).name(); // Nombre del tipo a.
- ???_cast
 - Conversiones forzadas.

Precedencia de operadores

```
Precedencia de Operadores y Asociatividad
Operador
                                                   Asociatividad
() [] -> .
                                                     izq. a dcha.
! ~ ++ -- - (tipo) * & sizeof
                                                 [[[ dcha. a izq. ]]]
                                                     izq. a dcha.
                                                     izq. a dcha.
<< >>
                                                     izq. a dcha.
< <= > >=
                                                     izq. a dcha.
                                                     izq. a dcha.
== !=
                                                     izq. a dcha.
                                                     izq. a dcha.
                                                     izq. a dcha.
&&
                                                     izq. a dcha.
                                                     izq. a dcha.
                                                 [[[ dcha. a izq. ]]]
= += -= *= /= %= &= ^= |= <<= >>=
                                                 [[[ dcha. a izq. ]]] |
                                                     izq. a dcha.
```

Sobrecarga de operadores

- Podemos asociar funciones con operaciones para habilitar el uso convencional del operador que define esa operación.
- Utilizamos la palabra reservada operator.
- Por ejemplo, si definimos una estructura Punto2D puede ser útil definir un operador + para esta clase y utilizarlo con la notación habitual.

Ejemplo

```
struct punto2d {
                                                         int main(int argc, char* argv[]){
    int x, y;
};
                                                             punto2d a = \{1,2\}, b = \{3,4\}, c;
                                                             // llamada al operador +
punto2d operator +(punto2d a, punto2d b){
                                                             c = a + b;
    punto2d c;
                                                             // Otra forma:
    c.x = a.x + b.x;
                                                             c = operator +(a,b);
    c.y = a.y + b.y;
                                                             visualizar("a", a);
                                                             visualizar("b", b);
    return c;
                                                             visualizar("c", c);
                                                             return 0;
void visualizar(const char *s, const punto2d &a){
    printf("%s = (%d,%d)\n", s, a.x, a.y);
```

Parámetros por Omisión

 Podemos definir parámetros por omisión dentro de una función.

 Si especificamos el prototipo de la función, los parámetros por defecto deben especificarse en este, si no en la propia declaración.

double potencia(double n, int = 2)

Ejemplo

```
void visualizar( int a = 1, float b = 2.5F, double c = 3.456)
     printf("parámetro 1 = %d, ", a);
     printf("parámetro 2 = %g, ", b);
     printf("parámetro 3 = \%g, \n", c);
void main(){
   visualizar();
   visualizar(1);
   etc...
// Esta función permite la llamada con 0, 1, 2 o 3
   parámetros.
```

Ejemplo II

```
double raiz(double n, int = 2);
void main(){
  // Llamada a la función raíz ...
// Implementación de la función raiz:
double raiz(double n, int r){
  // código
```

Funciones inline

- En C++ se pueden definir funciones en línea.
- El compilador puede reemplazar cualquier llamada a la función.
- Hay que indicarlo mediante la palabra inline.
- Es útil para funciones pequeñas.
- Cualquier función miembro definida dentro de una clase se considera inline.
- inline menor(int a, int b){ return ((x < y)?x:y);}

Sobrecarga de funciones

- Consiste en llamar a dos o mas funciones con el mismo nombre dentro del mismo ámbito, pero con parámetros de distinto tipo o número.
- No se da sobrecarga con el tipo devuelto por una función.
- void visualizar(char *s);
- void visualizar(long n, char s);

// Se resuelve mediante el tipo y número de los parámetros.

Macros

 Se aconseja utilizar funciones inline en vez de macros. Ya que las funciones chequean el tipo.

- Se utiliza la directiva #define.
- OJO con los efectos colaterales.

```
#define MENOR(x, y) ((x) < (y) ? (x) : (y))

// Con la llamada m = MENOR(a--, b--);

// El valor del menor se decrementa dos veces, por la sustitución de la macro.
```

Utilizar funciones inline, que no tienen estos efectos.

Referencias

- Una referencia es un nombre alternativo para un objeto.
- Se puede utilizar para pasar parámetros por referencia y en el valor retornado.
 - Declaración: tipo& referencia = objeto;
 - Las operaciones realizadas en la referencia se reflejan en el objeto original.
 - Las referencias siempre hay que inicializarlas en el momento.
 - No son copias de la variable, hace referencia a la misma variable.

Referencias II

- Las referencias no es lo mismo que los punteros.
 - Las referencias es obligatorio inicializarlas.
 - No se puede alterar el objeto que referencia, siempre hace referencia al mismo.
 - Tampoco se puede aplicar la aritmética de los punteros.
 - Al declararlas cada referencia debe llevar su &.
- Cuando se hace una modificación en la referencia se plasma en el objeto que referencia.

Paso de parámetros por Referencia

- Podemos utilizar la referencias para pasar parámetros por referencia a una función.
 - 1ª Forma: (con punteros)
 void cambiar(int *a, int *b){ ...} // Trabajamos con *a y *b.
 // Llamada: cambiar(&x, &y);
 Con punteros podemos distinguir entre la dirección y el contenido de la variable.
 - 2ª Forma: (con referencias)
 void cambiar(int &a, int &b){ .. } //Trabajamos con a y b.
 // Llamada: cambiar(x, y);
 Con la referencia solo accedemos al dato.
 - Una referencia a una constante proporciona el beneficio de los punteros pero no se puede modificar.

Void funcion(const int &dato) // No se puede modificar.

Devolver una referencia

- Útil cuando:
 - La función se pueda utilizar a la izquierda y a la derecha (permite modificar el objeto devuelto).
 - Devolver un objeto grande.
 - Encadenar operaciones.
- Estas funciones suelen ser miembros de estructuras.

Ejemplo

```
struct punto {
 // Atributos
 int x; // coordenada x
 int y; // coordenada y
 // Métodos
 int &cx() // devuelve una referencia a x
  return x;
 int &cy() // devuelve una referencia a y
  return y;
// Fin de la estructura de datos punto
```

```
int main()
  punto origen;
  // Utilizar cx() y cy() como I-values
  origen.cx() = 60;
  origen.cy() = 80;
  // Utilizar cx() y cy() como r-values
  printf("x = %d\n", origen.cx(),
    origen.cy());
```

Espacios de nombres

- Un espacio de nombres es un ámbito.
- Podemos definirnos nuestros propios espacios de nombres.

```
namespace nombre {
    // Declaraciones
}
```

- Se suelen definir a un ámbito global.
- En C++ la biblioteca estándar está representada por el espacio de nombres std.
- La podemos utilizar de la forma: using namespace std;

Los flujos en C++

- Al igual que en C tenemos tres flujos en C++ también:
 - cin: Entrada estándar (teclado).
 - cout: Salida estándar (consola).
 - cerr: Salida estándar (consola).
- Todos están incluidos en el fichero
 <iostream> de la biblioteca estándar de C++.

Leer de teclado

```
Definido para la biblioteca
#include <iostream>
                                         estándar de C++, si no lo
using namespace std;
                                        ponemos tendríamos que
                                       incluir: #include <iostream.h>
void main(int argc, char *argv[]){
  int var;
  cout << "Introduzca el valor de la variable: ";
  cin >> var;
  cout << "El valor de variable es:" << var << endl;
```

Representa un ámbito.

Formatear la salida

- Formatos similares a printf:
- Incluidos en: #include <iomanip>
- Tenemos dos formas de aplicar formatos:
 - Indicadores:
 - Están definidos dentro de la clase ios de la biblioteca iostream, para acceder a ellos necesitamos el operador ::
 - nombreClase::indicador
 - Por ejemplo: con el indicador ios::showpos coloca un signo + en los números positivos.
 - El método para poder establecer un indicador es: setf del objeto cout.
 - Uso:
 cout.setf (ios::showpos);
 cout << 1;
 // Fuerza la salida +1.

Formatear la salida

- Indicadores para escribir la salida de un número en dec, hex y oct:
 - cout.seft(ios::oct, ios::basefield);
 - cout.seft(ios::dec, ios::basefield);
 - cout.seft(ios::hex, ios::basefield);
- La otra forma es mediante manipuladores, más cómodo permiten insertarse directamente en un flujo mediante el operador <<.

Formatear la salida

Para octal: cout << oct << 23;

- Varios:
 - cout << oct << 23 << dec << 23 << hex << y;</pre>
 - También podemos leer un número en hex:
 - cin >> hex >> var2;
 - cout << "El otro numero es: " << var2;

Formatear la salida: Ancho y Relleno

Mediante el indicador:

```
cout.width(5);
cout.fill('#');
cout << 23 << endl;
```

Mediante el manipulador:

```
cout << setw(5) << setfill('#') << 23 << endl;
```

Formatear la salida: Alineación

- Indicadores: (left, right, internal).
 - cout.setf(ios:right, ios:adjustfield);
 - cout.setf(ios:left, ios:adjustfield);
- Manipuladores:
 - Insertándolos directamente en el flujo: cout << setw(5) << setfill('#') << -23 << endl; cout << setw(5) << left << -23 << endl; cout << setw(5) << internal << -23 << endl;</p>
 - Salida: por defecto alinea a la derecha:

```
##-23
-23##
-##23
```

Formatear la salida: Precisión

- Para números en punto flotante:
 - fijo, científico y general.
- Indicadores: mediante setf

```
cout << 1234.56789 << endl;
cout.setf(ios::scientific, ios::floatfield);
cout << 1234.56789 << endl;
cout.setf(ios::fixed, ios::floatfield);
cout << 1234.56789 << endl;
```

Manipuladores:

```
Se añaden directamente al flujo:
cout << 1234.56789 << endl
<< scientific << 1234.56789 << endl
<< fixed << 1234.56789 << endl;
```

Salida:

1234.57

1.234568e+003

1234.567890

Además:

cout.precision(4);

O:

cout << setprecision(4);</pre>

endl: Salta de línea.

ends: inserta carácter nulo en la

cadena.

Excepciones

- Mediante las Excepciones C++ notifica errores que permite que sean capturados por el programador para su tratamiento.
- Por ejemplo el contenedor vector cuando accede a una posición no válida lanza una excepción "out_of_range".
- La Excepciones están definidas en el fichero de cabecera <stdexcept>.

Excepciones

 Se añaden las palabras reservadas: try, catch, throw.

 Las palabras try / catch las vamos a utilizar para capturar y tratar una excepción.

 En el caso de que queramos provocarla podemos hacer uso de throw.

Capturar Excepciones

```
int main() {
  try {
      // Código que puede lanzar Excepciones.
  } catch (excepcion1){
      // Tratamiento para la excepcion 1.
  } catch (exception2){
      // Tratamiento para la excepcion 2.
```

Concepto de Memoria dinámica

- La reserva de memoria dinámica se lleva a cabo mediante dos operadores: new y delete.
- En C la reserva / liberación se realizaba mediante malloc, calloc, realloc, free.

 En C++ cuando vamos a reservar o liberar memoria tenemos que tener en cuenta si estamos tratando con un array o no.

Operadores new y delete

- Los podemos utilizar para reservar / liberar un objeto o una matriz.
- void *operator new(size_t n, const std:nothrow_t&) throw();
- void *operator new[](size_t n, const std:nothrow_t&) throw();
- void *operator new(size_t n) throw (bad_alloc);
- void *operator new[](size_t n) throw (bad_alloc);
- void *operator delete(void *);
- void *operator delete[](void *);
- La memoria se asigna en el área de almacenamiento libre.
- En el caso de los objetos el tamaño viene especificado por su tipo.
- En el caso de las matrices el tamaño de un elemento viene especificado por su tipo, pero hay que indicar explícitamente el tamaño de la matriz.

74

Devuelve un puntero al tipo indicado en la reserva.

Reserva de memoria en tiempo de ejecución

- Tenemos dos tipos de notaciones:
 - int *p1 = new int; // Sin paréntesis.
 - float *pf = new (float); // Con paréntesis.

```
- Para estructuras:
    struct complejo {
       float real, img;
    }
    complejo *p = new complejo;
```

- Para matrices: int *a = new int[n];
- También lo vamos a utilizar con objetos.
 puntero_a_objeto = new clase_objeto(parámetros);

Memoria insuficiente

 Cuando invocamos al operador new tenemos que comprobar si hay memoria suficiente. Necesario: #include <new>

```
// Si no hay mem. Devuelve 0.
int *p = 0;
p = new (nothrow) int[n];
if (p==0){
    cout << "sin mem.";
    return -1;
}</pre>
```

```
// Si no hay mem. Devuelve 0.
int *p = 0;
try {
    p = new int[n];
} catch (bad_alloc e){
    cout << "sin mem.";
    return -1;
}</pre>
```

Liberación de memoria en tiempo de ejecución

- Mediante el operador delete podemos liberar la memoria reservada por new.
- No pone a 0 el puntero que lo referencia.
 - new delete
 - new [] delete []
- Si se aplica el operador delete a un puntero con valor 0, no se produce ningún error.
- La liberación de matrices se debe realizar de forma inversa a como se reservó.
 - Lo mas interno primero y luego por último el puntero exterior.

Formas de asignar memoria en C++

Estática:

- Para objetos que van a "vivir" durante la ejecución del todo el programa.
 - Variables globales y estáticas.

Automática:

 Cuando se asigna memoria a parámetros de funciones y para variables locales. Se ubican en la pila.

Libre:

- O asignación dinámica, cuando se hace uso del operador new.
- Cuando se asigna dinámicamente memoria a un objeto y no se libera antes de que deje de existir la variable que lo referencia se puede producir una laguna de memoria. 78

Enlaces

- Referencia a CPP
 - http://www.cplusplus.com/reference/

- Ejecución en la Web:
 - http://cpp.sh/