## **DLLs**

Antonio Espín Herranz

### Librerías dinámicas

- Librería dinámica (\*.DLL): En el caso de una librería de vinculación dinámica las funciones no se copian dentro del ejecutable.
- Desde nuestro programa C++, haremos referencia a la función que nos interese de la DLL.
- Para poder usar la DLL, tenemos que cargarla en memoria, y a través de un puntero a una función podremos ejecutar la función.
- La función previamente habrá sido exportada en la DLL.

#### Creación

 Creamos la DLL. Será un fichero con extensión CPP.

 Dentro de la DLL tenemos que especificar que funciones vamos a exportar.

 Desde una aplicación solo se podrán utilizar las funciones que hayamos exportado.

#### Creación

- Incluir el fichero windows.h
- En la cabecera de las funciones que queramos exportar pondremos:

```
#if BUILDING_DLL

#define DLLIMPORT __declspec(dllexport)

#else

#define DLLIMPORT __declspec(dllimport)

#endif

DLLIMPORT func1();

DLLIMPORT func2();
```

#### Uso de librerías dinámicas

- Desde una aplicación C++ (de consola).
- Incluir el fichero: windows.h.
- Definimos un tipo nuevo que representará un puntero a la función que queremos cargar.
- Habrá que especificar el tipo devuelto y los parámetros de entrada. Según el prototipo de nuestra función. typedef void (CDECL\*cfunc1)(char \*, int \*);
- Definir una variable de este tipo. cfunc1 ConexionDLL1;

## Uso de librerías dinámicas

Cargar la DLL.
 // A través de esta variable cargaremos la DLL.
 HINSTANCE hLib;

 // Cargamos la DLL.
 hLib = LoadLibrary("ejemploDLL.dll");

 // Se debe hacer una comprobación para ver si se ha cargado correctamente:
 if (hLib != 0){ ... }

- Indicar cual es la función que vamos a ejecutar de esa DLL, lo almacenamos en el puntero que hemos definido antes.
- Llamar a la función a través del puntero.

### Uso de librerías dinámicas

 Cargamos la función que queremos ejecutar con la instrucción GetProcAddress indicando la instancia de la DLL y el nombre de la función que queremos ejecutar.

```
ConexionDLL1 = (void (__cdecl *) (char *, int *))
GetProcAddress(hLib,"HelloWord");
```

- Ejecutamos la función a partir del puntero.
   ConexionDLL1(s, numero);
- Por último, descargar la librería.
   FreeLibrary(hLib);

# Ejemplo de DLL

 Esta DLL, exporta una función que recibe dos parámetros y presenta un mensaje por pantalla y muestra el contenido de los parámetros:

```
#ifndef _DLL_H_
#define DLL H
#if BUILDING_DLL
#define DLLIMPORT __decIspec(dllexport)
#else
#define DLLIMPORT __decIspec(dllimport)
#endif
DLLIMPORT void HelloWorld();
#endif
```

# Ejemplo de uso de DLL

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
void helloworldDLL();
// Definición del Tipo:
typedef void (CDECL*cfunc1)();
// Definición de la variable:
cfunc1 ConexionDLL1;
void main(int argc, char *argv[]){
    helloworldDLL();
```

```
void helloworldDLL(){
   HINSTANCE hLib;
    // Cargamos la DLL.
   hLib = LoadLibrary("dll.dll");
  if(hLib!=0){
    // Cargamos la función que queremos
    ejecutar.
     ConexionDLL1 = (void (__cdecl *) ())
    GetProcAddress(hLib,"HelloWorld"):
    // Llamamos a la función con el puntero a
    función:
     ConexionDLL1();
   } else
     printf("\nNo se ha podido cargar DLL ...");
    // Liberamos la DLL.
   FreeLibrary(hLib);
```