Redes en Docker

Antonio Espín Herranz

Contenidos

- Introducción
- Redes predefinidas
- Crear Redes
- Rangos autogenerados
- Rangos específicos
- Especificar redes al crear contenedores
- Inspeccionar redes
- Conectar y desconectar contenedor a una red.

Introducción

- Las redes se componen de:
 - El modelo CNM (modelo de red de contenedores)
 - Arquitectura modular para crear redes de contenedores
 - Se divide en:
 - Sandbox: lleva la configuración: IP, tabla de enrutamiento y configuración DNS.
 - EndPoint: red virtual de un contenedor para conectar una sandbox a una red.
 - Network: Grupo de endpoints para comunicarse entre si
 - El componente libnetwork
 - Sirve para gestionar redes en Docker, provee compatibilidad con drivers de red y plugins.
 - Los drivers de red
 - Para comunicar contenedores entre ellos y el exterior.

Redes predefinidas

- Para contenedores Linux:
 - bridge = Se utiliza por defecto. No se puede eliminar. Se pueden crear personalizadas (para poder aislar contenedores que se ejecutan dentro del mismo host de Docker). Cada contenedor tiene su IP.
 - host = El contenedor no tiene su propia IP.
 Sólo para Docker en Linux.
 - overlay = Red distribuida para contenedores que se ejecutan en diferentes hosts de Docker.
 - macvlan = se puede asignar una dirección MAC a cada una de las interfaces de red virtuales de un contenedor.
 - **null** = Red llamada none. Tiene deshabilitada las funciones de red.

- Para contenedores Windows:
 - **nat** = bridge
 - overlay = overlay
 - transparent = macvlan
 - **null** = null
 - **12bridge** = Se conecta a la misma red que el host de Docker. El contenedor tendrá su IP.
 - **12tunnel** = Similar a 12bridge, el tráfico de la red se envía al host de Docker

• Las redes de **tipo bridge** se comportan como **redes privadas** que permiten a los contenedores que se están ejecutando en el mismo host de Docker puedan comunicarse entre sí.

• A nivel interno tienen todos los puertos accesibles, pero a nivel externo hay que publicarlos.

- Al crear el contenedor se indican los puertos:
 - -p, --publish
 - -P, --publish-all

- Redes bridge predefinidas:
 - Se crea de forma predefinida
 - No se puede eliminar
 - La utilizan los contenedores por defecto, que se encuentran en el mismo host.
- Redes bridge **definidas** por el usuario:
 - Se crean de forma explícita por el usuario.
 - Proporcionan mejor aislamiento
 - Se crea un DNS automática para que los contenedores de la misma red puedan acceder a los otros (de su red) a través del nombre, pero en la red predefinida tienen que acceder con su dirección IP o con la opción --link

Tipo Bridge

• Es la red que más se suele utilizar en Docker por su simplicidad:

Aislamiento por defecto:

- Cada red bridge está aislada de otras redes y del host, lo que proporciona una capa básica de seguridad.
- Los contenedores en la misma red bridge pueden comunicarse directamente entre sí utilizando sus direcciones IP internas.

Facilidad de configuración:

- Es el tipo de red que Docker configura automáticamente cuando no se especifica una red personalizada.
- No requiere configuraciones adicionales para funcionar en la mayoría de los casos.

Mapeo de puertos:

• Puedes exponer servicios en los contenedores al host a través del mapeo de puertos (-p o --publish), lo cual es ideal para escenarios simples.

Uso típico:

- Se utiliza mucho en entornos locales y en configuraciones de desarrollo debido a su simplicidad.
- Ejemplo: cuando ejecutas un contenedor como docker run -p 8080:80 nginx, estás usando una red bridge predeterminada para que el contenedor sea accesible desde el puerto 8080 del host.

docker network

connect conectar un contenedor a la red

• create crear una red

• disconnect desconectar de una red

• inspect visualizar los detalles de la red

• **ls** listar redes

• **prune** borrar las redes no utilizadas

• rm borrar redes

docker network create nombre_red

- Contenedores de Linux:
 - docker network create –d bridge nombre_red
- Contenedores de Windows:
 - docker network create –d nat nombre_red

Listar redes

- docker network ls
- Muestra de cada red:
 - NETWORK_ID, NAME, DRIVER, SCOPE
- Ejemplos:
 - docker network ls --no-trunc
 - docker network ls --filter driver=bridge

C:\Users\Anton>docker network ls			
NETWORK ID	NAME	DRIVER	SCOPE
fdbbd7a75658	bridge	bridge	local
2ff0ff815611	host	host	local
64ef527c1d9d	none	null	local
fbde254455da	wordpress_net	bridge	local

Rangos autogenerados

Redes de tipo bridge:

- Docker asigna automáticamente un rango de subred que no entre en conflicto con otras subredes ya en uso en el sistema.
- Estas direcciones suelen ser algo como 172.17.0.0/16 u otras variantes similares, dependiendo de las configuraciones previas.
- Si generamos otra red le asigna: 172.18.0.0/16
- 172.19.0.0/16 así sucesivamente...
- Por defecto, $/16 \rightarrow$ son 16 bits para el prefijo de red y 32 16 = 16 bits para las direcciones IP 2^16 \rightarrow 65536 direcciones IP

Rangos específicos

- Redes con rangos específicos de direcciones IP:
 - Opción --subnet al crear una red con docker network create.

- Permite especificar tanto la subred como otros parámetros, como el rango de direcciones IP dentro de la red.
 - docker network create --subnet=192.168.1.0/24 mi_red_personalizada
 - Son 32 24 (prefijo de red) = 8 bits
 - $2^8 \rightarrow 256$ direcciones IP de: 192.168.1.0 a 192.168.1.255

Rangos específicos

- Especificar un rango de **IPs** dentro de la subred:
 - docker network create --subnet=192.168.1.0/24 --ip--range=192.168.1.100/28 mi_red_con_rango
 - --ip-range=192.168.1.100/28: Este rango específico limita las direcciones IP asignables a las IPs entre 192.168.1.100 y 192.168.1.115, dejando el resto de la subred libre.
 - 32 28 = 4 bits $\rightarrow 2^4 = 16$ directiones IP

Inspeccionar Redes

- docker network inspect id_nombre_red
 - **ID** de la red: El identificador único de la red.
 - Nombre: El nombre que le diste a la red al crearla.
 - **Driver**: El tipo de controlador utilizado (por ejemplo, bridge, overlay, etc.).
 - Scope: El ámbito de la red (local o global).
 - **Subredes** (IPAM Config): Información sobre la asignación de direcciones IP, como las subredes y las puertas de enlace (gateways).
 - Contenedores conectados: Lista de los contenedores que están actualmente conectados a la red, incluyendo:
 - ID del contenedor.
 - Nombre del contenedor.
 - Dirección IP asignada dentro de la red.
 - Dirección MAC.

Conectar contenedores a una red

- Para conectar:
 - docker network connect
 - Ejemplo:
 - docker network connect mi_red mi_contenedor

- Al crear el contenedor utilizar la opción –network (docker run)
- La red habría que crearla antes:
 - Ejemplo:
 - docker network create mi_red
 - docker run --network mi_red --name mi_contenedor nginx

Desconectar contenedores a una red

docker network disconnect mi_red mi_contenedor