Volúmenes

Antonio Espín Herranz

ALMACENAMIENTO EFÍMERO-TEMPORAL


- □Por defecto el almacenamiento dentro de un contenedor de kubernetes es efímero ,temporal.
- ■Se crea de forma temporal en un directorio
- ■Es decir que cuando el post se destruye el almacenamiento creado también

es eliminado

- ■Esto se debe sobre todo al concepto de inmutabilidad qué tiene Kubernetes.
- Recordemos el concepto de "Estado deseado" de un POD, y por lo tanto eliminarlo supone que ese estado es la destrucción completa de todos los recursos asociados a ese POD: memoria, CPU y almacenamiento.

- Para almacenamiento persistente tenemos los volúmenes, no podemos utilizar el almacenamiento efímero de los PODs, por que al borrar el POD se borra todo el contenido.
 - ☐ Evidentemente esto no es siempre factible porque existen múltiples aplicaciones y PODS que necesitarán persistir este almacenamiento.
 - □ Para solucionar este problema se utilizar VOLUMENES, similares a los usados con Docker.
 - □ Kubernetes soporta volúmenes de distintos tipos (y persistente):
 - Locales
 - Externos, como cabinas y dispositivos de almacenamiento similar
 - □Almacenamiento en cloud de distinto tipo, ficheros u objetos
 - **....**

- K8s soporta múltiples drivers para trabajar con volúmenes.
- Los drivers de los entornos cloud están obsoletos y se utiliza una tecnología CSI:
 - La tecnología CSI (Container Storage Interface) en Kubernetes es un estándar que permite la integración de sistemas de almacenamiento con plataformas de orquestación de contenedores como Kubernetes2. Antes de CSI, los proveedores de almacenamiento tenían que desarrollar controladores específicos para Kubernetes, lo que complicaba la implementación y actualización de nuevas funciones.
 - Con CSI, los proveedores pueden crear complementos que conectan sistemas de almacenamiento con Kubernetes sin modificar el código central de Kubernetes2. Esto facilita la creación de volúmenes persistentes, que son esenciales para aplicaciones que necesitan almacenar datos de manera confiable. Además, CSI permite la provisión dinámica de volúmenes, lo que mejora la flexibilidad y escalabilidad en entornos de contenedores2



□ CSI-Container Storage Interface


- CSI es una extension de Kubernetes que simplifica la gestión del almacenamiento
- ☐ Es un estándar que permite exponer almacenamiento de todo tipo a los workloads de kubernetes
- ☐ Si no tuviéramos este interface se necesitaría integrar el driver de almacenamiento dentro de kubernetes de forma manual y además con posibles problemas de seguridad y rendimiento ya que cada fabricante tendría su propio plugin.
- CSI implementa una arquitectura de plugin extensible, de forma qu epodemos añadir de forma sencilla dispositivos de almacenamiento.
- □ Podemos ver las lista de drivers CSI soportados en:

Drivers vs Estándar CSI

• Es un estándar , los fabricantes no tienen que crear plugins nuevos para cada cambio de versión en Kubernetes.

 Nos evitamos muchos problemas, al basarnos en un estándar se sabe de antemano que K8S trabaja con ese estándar y va a poder acceder al nuevo plugin que se desarrolle.

Añadir volúmenes a los PODs



- hostPath: es de tipo local
- https://kubernetes.io/docs/concepts/storage/volumes/

Añadir volúmenes a los PODs

- Tener en cuenta por el anidamiento que:
- volumes: pertenece al POD
- volumeMounts al contenedor.
- En caso (raro) de tener dos contenedores en el mismo POD podrían compartir el mismo volumen y en cada contenedor se montaría una carpeta.

```
apiVersion: v1
  kind: Pod
  metadata:
   name: volumenes
  spec:
   containers:
   - name: nginx
    image: nginx
    volumeMounts:
    - mountPath: /home
     name: home
volumes:
   - name: home
    hostPath:
     path: /home/kubernetes/datos
```

Ejemplo: Volumen en entorno local

- Un POD con una serie de Volúmenes.
- Indicamos la claúsula volumeMount para indicar la asociación entre volumen del contenedor y los espacios físicos de fuera.
- Los deben estar mapead3 volumeMounts os dentro de la clausula volumes
 - De hostPath se indica el path real del nodo de kubernetes. (máquina física)
 - · Aquí es válido si solo tenemos un nodo.

```
apiVersion: v1
                             OJO, gitRepo
kind: Pod
                             Se retira por ser vulnerable
metadata:
  name: pod-volumen1
                             Mejor conectar al
spec:
                             Contenedor y clonar dentro
  containers:
                             El repositorio
  - name: nginx
    image: nginx
    volumeMounts:
    - mountPath: /home
      name: home
    - mountPath: /temp
      name: temp
  volumes:
  - name: home
    hostPath:
      path: /home/kubernetes/datos
  - name: temp
    emptyDir: {}
```

Ejemplo: Volumen en entorno local

 Hacer un describe del POD y ver los Mounts dentro del apartado de Containers:

- Pueden ser ro (read only) rw (read-write)
- Luego en la sección de **Volumes** podemos ver más detalles de los volúmenes.

Si nos movemos dentro de del directorio:
 /home/kubernetes/datos veríamos lo que teníamos dentro del directorio /home del contenedor del POD


Prueba

- Crear un POD con un volumen
- Revisarlo con describe
- Borrar el POD
- Comprobar si tenemos los datos en el directorio del nodo
- Volver a lanzar el POD
- Aquí podemos tener un problema y es si k8s crear el POD en otro nodo del clúster -> solución "volúmenes persistentes"

Volúmenes Persistentes (pv)

- Un PV apunta al almacenamiento real (por ejemplo: un disco en Amazón)
- Es como un disco virtual que apunta al disco real que hay por detrás.
- Los desarrolladores para utilizar los PV crean un PVC (Persistent Volume Claim, es como una petición de volumen).
 - El PVC se liga con un PV y luego se utilizará en el POD
 - En vez de tener PV se crean clases (Storage Class) para agruparlos en clases.
 - Luego solicitamos desde el PVC, buscará un PV, lo suele hacer por un tamaño de almacenamiento.

Arquitectura



Ciclo de vida de un volumen y una reclamación

• Los PV son recursos del clúster.

• Los PVC son solicitudes de dichos recursos y también actúan como comprobaciones de reclamaciones para el recurso.

• La interacción entre los PV y los PVC sigue este ciclo de vida

- Aprovisionamiento
 - Estático o Dinámico

Ciclo de vida de un volumen y una reclamación

Estático

- Un administrador de clúster crea varios PV.
- Estos contienen la información del almacenamiento real, disponible para los usuarios del clúster.
- Se encuentran en la API de Kubernetes y están disponibles para su uso.

Dinámica

 Cuando ninguno de los PV estáticos creados por el administrador coincide con el PersistentVolumeClaim de un usuario, el clúster podría intentar aprovisionar dinámicamente un volumen específico para el PVC

Tipos de Volúmenes I

- **emptyDir**: Un volumen temporal que se crea cuando un pod es inicializado. Se utiliza principalmente para datos intermedios y desaparece cuando el pod se elimina.
- hostPath: Permite que un pod acceda a un directorio en el sistema de archivos del nodo anfitrión. Es útil para depuración, pero debe usarse con cuidado debido a posibles problemas de seguridad.
- **PersistentVolumeClaim** (PVC): Se utiliza para solicitar almacenamiento persistente de un PersistentVolume (PV). Esto permite que los pods almacenen datos que permanecen incluso después de reiniciarse.
- configMap y secret: Diseñados para almacenar datos de configuración y secretos, como credenciales o configuraciones de aplicaciones, y proveerlos a los pods de manera segura.
- **csi**: Permite usar volúmenes proporcionados por controladores de almacenamiento CSI. Esto es altamente flexible y soporta múltiples sistemas de almacenamiento.

Tipos de Volúmenes II

- **nfs**: Facilita la conexión con sistemas de archivos de red (NFS), ideal para el acceso compartido entre varios pods.
- awsElasticBlockStore, azureDisk, gcePersistentDisk, etc.: Integración con servicios de almacenamiento de nubes públicas como AWS, Azure y Google Cloud Platform.
- **local**: Usado para acceder a discos locales de los nodos, adecuado para aplicaciones que requieren baja latencia.
- **ephemeral**: Introducido más recientemente, permite volúmenes efímeros para datos que solo necesitan existir mientras un pod está funcionando.

Tipos de Política de Reclamación

- En Kubernetes, las políticas de reclamación (**Reclaim Policy**) determinan qué sucede con un PersistentVolume (PV) cuando se elimina su correspondiente PersistentVolumeClaim (PVC). Hay dos tipos principales:
- **Retain** (Conservar): Esta política mantiene los datos en el volumen incluso después de que el PVC sea eliminado.
 - Se utiliza cuando necesitas garantizar que los datos no se pierdan y prefieres gestionarlos manualmente. Es ideal para casos en los que los datos son críticos y deben ser preservados.
- **Delete** (Eliminar): Con esta política, el volumen y los datos asociados se eliminan automáticamente cuando se elimina el PVC.
 - Es útil para entornos donde el almacenamiento se usa de manera temporal y no requiere persistencia una vez que el recurso es eliminado.
- Estas políticas las define el administrador del clúster al crear el PersistentVolume

Ejemplo

- apiVersion: storage.k8s.io/v1
- kind: StorageClass
- metadata:
 - name: mi-storage-class
- provisioner: kubernetes.io/aws-ebs
- parameters:
 - type: gp2
- reclaimPolicy: Retain
- volumeBindingMode: Immediate

Tipos de Acceso a los Volúmenes

- En Kubernetes, los volúmenes pueden ser accedidos por los contenedores en un pod a través de diferentes modos de acceso. Estos modos determinan cómo los pods pueden interactuar con el volumen.
 - Los principales modos son:
 - ReadWriteOnce (RWO): Este modo permite que un único nodo monte el volumen en modo de lectura y
 escritura. Es ideal cuando el volumen necesita ser utilizado solo por un pod en un nodo.
 - **ReadOnlyMany** (**ROX**): En este caso, múltiples nodos pueden montar el volumen al mismo tiempo, pero únicamente en modo de solo lectura.
 - **ReadWriteMany** (**RWX**): Este modo permite que múltiples nodos monten el volumen simultáneamente en modo de lectura y escritura. Es útil para aplicaciones que necesitan acceso concurrente al almacenamiento.
 - **ReadWriteOncePod** (**RWOP**) (Introducido en Kubernetes 1.22): Similar a ReadWriteOnce, pero restringe el acceso a un único pod en lugar de un solo nodo.
 - La elección del modo de acceso dependerá de las necesidades de tu aplicación y del tipo de Persistent Volume (PV) que estés utilizando, ya que no todos los proveedores de almacenamiento soportan todos los modos de acceso.

Trabajando con volúmenes

- Desde el punto de vista del desarrollador de aplicaciones que van a ser ejecutadas en el cluster de Kubernetes:
- A los desarrolladores de aplicaciones les interesa más la disponibilidad y las características del almacenamiento que los detalles sobre el mecanismo de almacenamiento. Para solicitar almacenamiento se va a utilizar el recurso del cluster **PersistentVolumeClaim**. Ejemplos:
 - Quiero 20 GiB de almacenamiento permanente que pueda compartir entre varios Pods de varios nodos en modo lectura.
 - Quiero 10 GiB de almacenamiento provisional para usar desde un Pod en modo lectura y escritura.