

예외처리

예외(exception) 은 크게 서블릿 컨테이너에서 발생하는 예외와 스프링 컨테이너에서 발생하는 예외로 나눌 수 있습니다.



스프링MCV에서 예외의 대부분은 스프링 컨테이너 내부에서 발생합니다. 스프링 컨테이너에서 발생하는 예외는 HandlerExceptionResolver 를 통해 처리되며 다양한 방식으로 접근할 수 있습니다.



웹 어플리케이션 레벨 예외 처리

클라이언트의 요청을 DispatcherServlet에서 처리하기 전에 예외가 발생하면 HandlerExceptionResolver가 예외처리를 하지 못합니다. 이 경우 Web Application 레벨에서 예외를 처리해야합니다.

필터를 통한 예외 처리

우선 필터를 통해서 예외처리를 할 수 있습니다. HandlerExceptionResolver를 주입받아 필터에서 발생하는 예외를 HandlerExceptionResolver로 보내서 처리하면 됩니다. 스프링 시큐리티에서 예외처리를 하는 방법입니다. 필터에 대하여 알아야하기 때문에 생략하겠습니다.

web.xml 에서 에러페이지 설정

다음으로 web.xml에 에러페이지를 설정하여 예외처리를 할 수 있습니다.

우선 에러페이지 템플릿을 작성하도록 합시다.

/src/main/webapp/WEB-INF/views/error/error.jsp

이제 web.xml 파일에 에러페이지를 설정해주면 됩니다. 예외타입 또는 HTTP Status 코드별로 에러페이지를 설정할 수 있습니다.

먼저 HTTP Status 코드에 따른 에러페이지를 설정해보겠습니다. 아래 코드와 같이 error-page 태그를 추가합니다.


src/main/webapp/WEB-INF/web.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<web-app version="2.5" xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee"</pre>
          xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
           xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee https://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_2_5.xsd">
           <!-- The definition of the Root Spring Container shared by all Servlets and Filters -->
           <context-param>
                    <param-name>COntextConfigLocation</param-name>
                    <param-value>/WEB-INF/spring/root-context.xml</param-value>
           </context-param>
           <!-- Creates the Spring Container shared by all Servlets and Filters -->
           stener>
                    listener-class> org.springframework.web.context.ContextLoaderListener
           </listener>
           <!-- Processes application requests -->
           <servlet>
                    <servlet-name>appServlet</servlet-name>
                     <servlet-class> org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet
                     <init-param>
                               \verb|\contextConfigLocation|| < < \verb|\contextConfigLocation|| < < \verb|\contextConfigLocation|| < < \verb|\contextConfigLocation|| < < < < < > < < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < 
                               <param-value>/WEB-INF/spring/appServlet/servlet-context.xml/param-value>
                     </init-param>
```

```
<load-on-startup>1</load-on-startup>
 </servlet>
 <servlet-mapping>
            <\!\!\text{servlet-name}\!\!>\!\!appServlet<\!\!/\!\!\text{servlet-name}\!\!>\!
            <url-pattern>/</url-pattern>
 </servlet-mapping>
 <filter>
            <\!\!\text{filter-name}\!\!>\!\!\text{encodingFilter}\!\!<\!\!\text{/filter-name}\!\!>
            <filter-class> org.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter</filter-class>
             <init-param>
                        <param-name>encoding</param-name>
                        <param-value>UTF-8</param-value>
             </init-param>
</filter>
<filter>
            <\!filter-name\!>\!httpMethodFilter<\!/filter-name\!>
            <\!\!\text{filter-class}\!\!>\!\!\text{org.springframework.web.filter.HiddenHttpMethodFilter}\!<\!\!/\!\!\text{filter-class}\!\!>\!\!
</filter>
<filter-mapping>
            \label{lem:codingFilter-name} < \mbox{filter-name} > \mbox{encodingFilter-/filter-name} > \mbox{filter-name} > \
           <url-pattern>/*</url-pattern>
 </filter-mapping>
<filter-mapping>
            <url-pattern>/*</url-pattern>
 </filter-mapping>
```

```
<error-page>
     <error-code>404</error-code>
     <location>/WEB-INF/views/error/error.jsp</location>
     </error-page>
</web-app>
```

매핑되지 않는 주소(localhost:8080/abcd)로 접속하면 404 에러가 발생하므로, 위에서 설정한 에러 페이지를 출력하게 됩니다.



이번에는 예외타입을 통해 에러 페이지를 설정해보겠습니다. 위에 error-page 하위 태그인 error-code를 exception-type 으로 변경하세요.

src/main/webapp/WEB-INF/web.xml

```
<error-page>
<exception-type>kro.rubisco.config.TestException</exception-type>
```

```
<location>/WEB-INF/views/error/error.jsp</location>
</error-page>
```

TestException이 던져지면 설정한 에러 페이지를 출력하게 됩니다. 위에 작성한 예외 타입은 임시로 작성한 예외타입입니다.

/kro/rubisco/config/TestException.java

```
package kro.rubisco.config;

import lombok.NoArgsConstructor;

@NoArgsConstructor

public class TestException extends Exception {
    public TestException(String msg) {
        super(msg);
    }
}
```

BoardController의 getBoardListView 메소드를 아래와 같이 수정하고 localhost:8080/board 로 접속하면 동일한 에러 페이지가 출력됩니다.

/kro/rubisco/controller/BoardController.java

```
@GetMapping()
public Model getBoardListView(
PageDTO < BoardDTO > boardPage,
```

```
SearchDTO search,

Model model

) throws Exception {

throw new TestException();
}
```

DisnatcherServlet 이 예위 처리

처음 설명한 것과 같이 스프링 컨테이너의 경우 DispatcherServlet에서 발생하는 예외는 HandlerExceptionResolver 가 처리합니다.

스프링에서 기본적으로 ExceptionHandlerExceptionResolver, ResponseStatusExceptionResolver, DefaultHandlerExceptionResolver를 제공하고 있으며, 순서 대로 우선순위를 가집니다.

ExceptionHandlerExceptionResolver

해당 resolver는 컨트롤러 레벨에서 @ExceptionHandler 어노테이션이 붙은 메소드를 호출하여 예외처리를 합니다.

위에서 web.xml에 작성한 error-page 태그를 지우고 BoardController에 다음 메소드를 작성해보세요.

/kro/rubisco/controller/BoardController.java

```
@ExceptionHandler(TestException.class)
public ModelAndView testExceptionHandler(Exception e) {
    ModelAndView mv = new ModelAndView();
    mv.setStatus(HttpStatus.BAD_REQUEST);
    mv.setViewName("/error/error");
    return mv;
}
```

BoardController에 매핑되는 request에서 TestException 타입의 예외가 발생하면 testExceptionHandler 메소드가 호출됩니다. 해당 메소드는 상태코드를 400으로 설정하여 위에서 작성한 에러 페이지를 response 합니다.

만약 컨트롤러 레벨이 아니라 전역 레벨에서 예외처리를 하고자 한다면 @ControllerAdvice 어노테이션이 붙은 클래스를 작성하면 됩니다.

/kro/rubisco/controller/ExceptionHandlingController.java

```
package kro.rubisco.controller;

import javax.servlet.http.HttpServletRequest;

import org.springframework.http.HttpStatus;

import org.springframework.web.bind.annotation.ControllerAdvice;

import org.springframework.web.bind.annotation.ExceptionHandler;

import org.springframework.web.bind.annotation.ResponseStatus;

import org.springframework.web.servlet.ModelAndView;
```

```
@ControllerAdvice
public class ExceptionHandlingController {
    @ResponseStatus(HttpStatus.BAD_REQUEST)
    @ExceptionHandler(Exception.class)
    protected ModelAndView handleBadRequest(HttpServletRequest req, Exception e) {
        ModelAndView mv = new ModelAndView();
        mv.addObject("exception", e);
        mv.setViewName("error/error");
        return mv;
    }
}
```

ResponseStatusExceptionResolver

해당 resolver는 예외에 따라 HTTP State Code를 지정해줍니다. 위에서 작성한 ExceptionHandlingController의 handleBadRequest 메소드에 보면 @ResponseStatus 어노테이션을 통해 상태코드를 설정해 주었습니다.

DefaultHandlerExceptionResolver

해당 resolver는 스프링 컨테이너 내부에서 발생되는 기본적인 예외들을 처리합니다. 즉, 예외처리를 따로 해주지 않아도 제공되는 해당 resolver에 의하여 예 외처리가 됩니다. 예를 들어 파라미터 타입이 일치하지 않은 경우 TypeMismatchException 이 발생하는데, DispatcherServlet에서 발생한 오류이므로 상태코드

받게 됩니다.