## MECÀNICA CLÀSSICA: MECÀNICA DE FLUIDS

## Pere Barber Lloréns

La mecànica de fluids es basa en l'estudi de la física dels materials continus que prenen la forma del recipient que els conté.

• <u>Fluid</u>: Substància que en repós pren la forma del recipient que la conté. Normalment no depenen ni de p ni de T. En canvi els gasos sí. Quan està en contacte amb una superfície exerceix una força perpendicular a la superfície  $p = \frac{F}{A}$ .

$$P = mg = \rho Vg = \rho A\Delta hg \rightarrow F = F_0 + P \rightarrow \Delta p \equiv p - p_0 = \rho g\Delta h$$

- Principi de Pascal: La pressió exercida el qualsevol lloc en/sobre un fluid incompressible i confinat es transmet en totes direccions i de manera igual al llarg del fluid.
  - Premsa Hidràulica

$$p = \frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$$

- Pressió Manomètrica

$$p = p_{\rm atm} + \rho g \Delta h$$

• <u>Llei Baromètrica</u>: Mètode per trobar com canvia la pressió en funció de l'alçada. A mesura que pugem en alçada, la pressió és més petita.

$$dp = -\rho g dy \xrightarrow{\rho(p) \propto p} \rho(p) = \frac{\rho_0}{p_0} p \longrightarrow dp = -\frac{\rho_0}{p_0} p g dy \longrightarrow \int_{p_0}^p \frac{dp}{p} = -\frac{\rho_0}{p_0} g \int_0^y dy \longrightarrow \boxed{p(y) = p_0 e^{-\frac{\rho_0}{p_0} g y}}$$

• Principi d'Arquímedes: Qualsevol objecte parcial o totalment en un fluid pateix un "efecte boia" (empés cap amunt) per una força igual al pes del fluid desplaçat.

$$F_{g_a} = F_g - B \longrightarrow \rho = \rho_f \frac{F_g}{F_g - F_{g_a}}$$

• Equació de Continuïtat: Partint d'una "canonada" amb dues seccions diferents  $A_1$  i  $A_2$  per les quals passa un fluid a velocitats  $v_1$  i  $v_2$ , on  $m_{12}$  és la massa entre les dues seccions, trobem una expressió completament general:

$$\frac{dm_{12}}{dt} = \rho_1 A_1 v_1 - \rho_2 A_2 v_2$$

Si el fluid és estacionari  $\Leftrightarrow \frac{dm_{12}}{dt}=0$ . I si és incompressible  $\Leftrightarrow \rho_1=\rho_2=\rho$  i així:

$$A_1v_1 = A_2v_2$$

• Equació de Bernouilli: Equació de Newton per fluids.

$$\begin{split} m\frac{dv}{dt} &= F = pA - (p + \Delta p)A = -\Delta pA = \rho V \frac{dv}{dt} = \rho A\Delta l \frac{dv}{dt} \longrightarrow \frac{\Delta p}{\Delta l} = -\rho \frac{dv}{dt} \\ p &+ \frac{1}{2}\rho v^2 = p_0 + \frac{1}{2}\rho v_0^2 = \text{const} \end{split} \qquad \frac{\text{I m\'es general}}{p + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho gh} = \text{const.} \end{split}$$

• <u>Llei de Torricelli</u>: Utilitzada per calcular la velocitat i l'alcanç d'un fluid que surt d'un foradet d'un recipient. Considerant a on el fluid està quiet  $(v_a \simeq 0)$  i b per on surt  $(v_b \neq 0)$ , aplicant Bernuoilli és el que obtindríem per energies:

$$p_a + \frac{1}{2}\rho v_a^2 + \rho g h_a = p_b + \frac{1}{2}\rho v_b^2 + \rho g h_b \xrightarrow{p_a \simeq p_b \simeq p_{\text{atm}}} v_b = \sqrt{\frac{2}{\rho}g\Delta h} = \sqrt{2gh}$$

- Efecte Venturi: Donat que Av = const. i que també  $p + \frac{1}{2}\rho v^2 = \text{const.}$  si  $A_1 \gg A_2$  aleshores  $v_1 < v_2$  i així  $p_1 > p_2$ .
- Viscositat: És la mesura de la resistència d'un fluid a moure's.
- <u>Llei de Poiseuille</u>:

$$R = \frac{8\eta L}{\pi r^4}$$

on  $\eta$  és el coeficient de viscositat, L la longitud del tub i r el radi del mateix.

• Turbulència: Tenim dos tipus de règims, el laminar i el turbulent. Es quantifica amb el nombre de Reynolds:

$$N_R = \frac{2r\rho v}{\eta}$$

Es demostra experimentalment que quan  $N_R \leq 2000$  tenim règim laminar mentre que per  $N_R \geq 3000$  el tenim de turbulent.