

Arquitectura de Computadores

2º Curso – Graduado en Ingeniería Informática





Tema 2. Lenguaje del computador MIPS

Contenido

- 1. Introducción al procesador MIPS
 - 1. Operandos en registros
 - 2. Operandos en memoria
- Formatos de instrucción
- 3. Instrucciones para la toma de decisiones
- 4. Instrucciones inmediatas
- Saltos incondicionales
- 6. Operaciones lógicas
- 7. Carga y almacenamiento de bytes
- 8. Instrucciones de llamada a procedimientos
- 9. Pseudoinstrucciones

Bibliografía

D. Patterson, J. Hennessy "Estructura y Diseño de Computadores: Interficie Circuitería/Programación"





Arquitecturas con Acumulador

- Los primeros computadores tenían un único registro para instrucciones aritméticas (acumulador).
- La principal desventaja de este tipo de arquitectura es que todas las variables del programa deben estar ubicadas en memoria.
 - Mientras más accesos a memoria, más lentitud en la ejecución de los procesos.
- El siguiente paso es utilizar un banco de registros de propósito general en donde se encuentren todas las variables.





Procesador MIPS


- Diseñado en la Universidad de Stanford por el equipo de John L. Hennessy.
- Procesador que utiliza una arquitectura de registros de propósito general.
 - La CPU contiene un banco de registros compuesto por 32 registros de 32 bits cada uno.
- Utiliza arquitectura RISC:
 - Instrucciones de tamaño fijo y presentadas en un reducido número de formatos.
 - Sólo las instrucciones de carga y almacenamiento acceden a la memoria de datos.





Procesador MIPS

- El banco de registros está formado por 32 registros de 32 bits.
 - Dos puertos de lectura
 - Un puerto de escritura



- Esto proporciona mayor flexibilidad a la hora de realizar las instrucciones.
 - Implicará plantearse nuevos formatos de instrucción.





Operandos en registros

El lenguaje ensamblador MIPS presenta la siguiente notación:

```
add a, b, c # La suma de b y c se pone en a.
```

Para realizar la misma operación utilizando el lenguaje ensamblador de la Computadora Mejorada sería:

CRA
ADD dir(b)
ADD dir(c)
STA dir(a)

Otro ejemplo de lenguaje ensamblador MIPS sería:

sub a, b, c # La resta de b y c se pone en a.





Operandos en registros

- En los ejemplos anteriores, las variables de las instrucciones MIPS se encuentran en registros.
- Los registros están numerados de 0 a 31, pero su representación simbólica está formada por dos caracteres precedidos por el símbolo '\$'. Por ejemplo:
 - \$s0, \$s1, ..., \$s7 : Registros utilizados para valores salvados (se corresponden con variables de programas).
 - ⇒ \$t0, \$t1, ..., \$t9: Registros utilizados para valores temporales.
 - \$zero: Registro cuyo valor siempre es cero -> registro no modificable.
- Como ejemplo, supongamos que se quiere compilar la sentencia:

$$f = (g + h) - (i + j)$$

donde f, g, h, i y j están asignadas a los registros \$s0 a \$s4.

```
add \$t0, \$s1, \$s2 # El registro \$t0 contiene g+h add \$t1, \$s3, \$s4 # El registro \$t1 contiene i+j sub \$s0, \$t0, \$t1 # f se carga con \$t0 - \$t1
```





Operandos en memoria

- Cuando aparecen variables con estructuras complejas, con un número de elementos superior al número de registros (por ejemplo, una tabla), hay que definir un formato nuevo para poder trabajar con estos datos.
- MIPS debe incluir instrucciones que transfieran datos entre memoria y registros.
 - En este caso, un registro contiene la dirección base de la tabla, es decir, la dirección de su primer elemento. Este registro es denominado 'registro índice'.
- La memoria principal utilizada por MIPS es de 32 bits por palabra y utiliza 32 bits para ser direccionada.
 - El elemento mínimo direccionable es el byte. Como cada palabra contiene 4 bytes, los dos últimos bits de dirección se encargarán de seleccionar el byte dentro de la palabra.
 - Por tanto, las direcciones de palabras consecutivas difieren en 4.





Operandos en memoria

- La instrucción de transferencia que mueve datos de memoria a algún registro se denomina lw (*load word*).
- Su instrucción complementaria, encargada de transferir datos de un registro a memoria, se denomina sw (store word).
- Como ejemplo, supongamos A una tabla de 100 palabras y que el compilador tiene asociadas las variables g y h a los registros \$s1 y \$s2. Además, supongamos que la dirección base de A se encuentra en \$s3. Si queremos encontrar la correspondencia en ensamblador de:

$$g = h + A[8];$$

Tenemos lo siguiente:

lw \$t0, 32(\$s3) # El registro \$t0 se carga con A[8] add \$s1, \$s2, \$t0 #
$$g = h + A[8]$$

Donde la dirección de A[8] se consigue sumando la dirección base (que está en \$s3) más el número del elemento que se quiere acceder (como las direcciones van de 4 en 4 -> 4x8 = 32)





Formatos de instrucción

Las instrucciones MIPS son de 32 bits y están divididas en los siguientes campos:

op	rs	rt	rd	shamt	funct
6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits

Donde

- op: Código de operación
- rs: Primer registro operando fuente
- rt: Segundo registro operando fuente
- rd: Registro operando destino
- shamt: Tamaño del desplazamiento (SHift AMounT)
- funct: Función. Selecciona la variante específica de la operación op.





Formatos de instrucción

- En las instrucciones lw y sw sólo se usan dos direcciones de registro. Para especificar la constante que se sumará al registro índice podríamos utilizar el campo del registro que no usamos, pero sería insuficiente.
- Por eso es necesario definir un nuevo formato de instrucción:

op	rs	rt	direcci ó n
6 bits	5 bits	5 bits	16 bits

- El compromiso de simplicidad requiere que, de haber más de un formato, sean de la misma longitud.
- El formato que usa dos registros operando fuente y un registro operando destino se llama *Tipo-R* (de registro), mientras que el último descrito se denomina *Tipo-I*.
- Los tres primeros campos de ambos formatos coinciden.
 - En el caso del Tipo-R, el campo rt se refiere al segundo registro operando fuente, mientras que en el Tipo-I se refiere al operando destino.





Instrucciones para la toma de decisiones

➡ El lenguaje ensamblador MIPS incluye dos instrucciones de toma de decisiones, similares a una sentencia if con un go to.

```
beq registro1, registro2, L1
```

La instrucción beq (*branch if equal*) realiza un salto a la sentencia L1 si el valor del registro1 es igual al del registro2.

```
bne registro1, registro2, L1
```

- La instrucción bne (*branch if not equal*) realiza un salto a la sentencia L1 si el valor del registro1 no es igual al del registro2.
- Estas instrucciones suelen ir combinadas con una instrucción de comparación. Concretamente slt (set on less than) se comporta del siguiente modo:

```
slt $t0, $s1, $s2 # $t0 = 1 si $s1 < $s2 
 # $t0 = 0 en caso contrario
```





Instrucciones para la toma de decisiones

Imaginemos que queremos realizar lo siguiente:

```
if (i<j) f=g+h;
f=f-i;</pre>
```

Donde los valores de f,..., j están en los registros \$50,...,\$54.

```
slt $t0, $s3, $s4  # $t0=1 si $s3 < $s4
beq $t0, $zero, L1  # Salta a L1 si $t0 = $zero
add $s0, $s1, $s2  # f=g+h
L1: sub $s0, $s0, $s3  # f=f-i</pre>
```

En la primera instrucción, \$t0=1 si i<j y \$t0=0 en caso contrario. Lo que queremos es que realice f=g+h cuando se cumpla la condición y, cuando no lo haga, se la salte. De ahí que utilicemos la instrucción beq, comparando \$t0 con el registro \$zero.</p>





Instrucciones inmediatas

- Debido a que los programas utilizan muchas veces constantes, sería interesante poder utilizarlas de forma eficiente.
- Por tanto, se crean versiones de las instrucciones aritméticas en donde uno de los operandos es una constante, que viene codificada en la misma instrucción.
 - Utilizando el formato Tipo-I, rs sería el registro donde está el primer operando, rt el registro destino y la constante estaría codificada en los 16 bits destinados a la dirección.

addi
$$$s0$$
, $$s1$, 5 # $$s0$ = $$s1$ + 5 slti $$t2$, $$s3$, 8 # $$t2$ = 1 si $$s3$ < 8





Instrucciones inmediatas

- Puede ocurrir que queramos utilizar constantes de más de 16 bits. Para ello se utiliza la instrucción lui (*load upper inmediante*). Esta instrucción carga los 16 bits codificados en la propia instrucción en los 16 bits más significativos del registro destino.
- ightharpoonup Por ejemplo, 270000d = 000000000000100 0001111010110000b
 - Los 16 bits más significativos son 000000000000100b = 4d
 - Los 16 bits menos significativos son 0001111010110000b = 7856d
- Para poder cargar la constante 270000d en un registro, se podría hacer:





Saltos incondicionales

- Dentro de un programa, al dividir su curso en varios rumbos, es inevitable tener que saltar a otras partes del programa de forma incondicional.
 - La instrucción de salto incondicional es j (jump)

```
j Fin # Ir a Fin
```

Como interesa aprovechar el mayor número de bits posible para establecer la dirección de salto, y teniendo en cuenta que ningún registro es utilizado, se plantea el tercer y último formato de instrucción, que es el formato *Tipo-J*:

op	direcci ó n objetivo
6 bits	26 bits





Operaciones lógicas

- Además de las operaciones aritméticas, hay una serie de operaciones lógicas dentro del repertorio MIPS.
- Operaciones de desplazamiento lógico:

```
sll \$s0, \$s1, 4  # Transfiere el valor de \$s1 desplazado # 4 bits a la izquierda a \$s0 srl \$s0, \$s1, 4  # Transfiere el valor de \$s1 desplazado # 4 bits a la derecha a \$s0
```

Operaciones AND lógica y OR lógica:

```
and $t0, $t1, $t2 # $t0 = $t1 & $t2 or $t0, $t1, $t2 # $t0 = $t1 | $t2
```

Operaciones AND lógica y OR lógica inmediatas:

```
andi $t0, $t1, 0xFF00 ori $t0, $t1, 0xFF00
```





Operaciones lógicas

- La AND lógica es útil a la hora de enmascarar bits.
 - Se seleccionan algunos bits y el resto se ponen a cero.
- Ejemplo de funcionamiento de la AND lógica:





Operaciones lógicas

- La OR lógica es útil a la hora de incluir bits en una palabra.
 - Activa una serie de bits a 1, dejando el resto inalterado.
- Ejemplo de funcionamiento de la OR lógica:





Carga y almacenamiento de bytes

- A la hora de manejar caracteres, MIPS utiliza código ASCII.
 - Esa es la razón por la que el elemento mínimo direccionable sea el byte.
- Para cargar/almacenar bytes entre registros y memoria, existen instrucciones equivalentes a lw y sw, pero que solamente transfieren un único byte.

```
lb $t0, 2($s1) # Carga un byte de memoria
```

La instrucción lb (*load byte*) carga el byte seleccionado de memoria y lo transfiere a los 8 bits menos significativos del registro destino.

```
sb $t1, 4($s2) # Guarda un byte en memoria
```

La instrucción sb (*store byte*) carga los 8 bits menos significativos del registro fuente y los transfiere al byte seleccionado en memoria.





Instrucciones de llamada a procedimientos

- Para llamar a un procedimiento o subrutina, el lenguaje ensamblador MIPS incluye la instrucción jal (jump and link).
 - Esta instrucción salta a la dirección donde continúa el programa, guardando la dirección de retorno.

```
jal DireccióndDelProcedimiento
```

- El salto lo efectúa igual que la instrucción j. La dirección de retorno (encontrada en el PC) es almacenada en el registro \$ra, que es utilizado específicamente para esta tarea.
- Para poder realizar el salto de retorno, necesitamos una instrucción que realice un salto a la dirección contenida en un registro. Esa instrucción es jr (jump registry).

```
jr $t1  # Salta a la dirección contenida en $t1
```





Pseudoinstrucciones

- El ensamblador MIPS acepta variaciones de las instrucciones de su repertorio, aunque estas variaciones no estén implementadas en el hardware.
- La instrucción move transfiere el valor de un registro a otro

```
move $t0, $t1  # $t0 se carga con el valor de $t1
```

En este caso el ensamblador convierte esta instrucción en la siguiente instrucción sí implementada:

```
add $t0, $t1, $zero # $t0 = $t1 + 0
```





Pseudoinstrucciones

Otro caso parecido es el de la instrucción blt (branch if less than)

```
blt $s1, $s2, L1  #Salta a L1 si $s1<$s2
```

El ensamblador MIPS convierte esta instrucción en las siguientes instrucciones:

```
slt $at, $s1, $s2  # $at=1 si $s1<$s2 bne $at, $zero, L1  # Salta a L1 si $at != 0
```

- Del mismo modo se podrían realizar ble (branch if less than or equal to), bgt (branch if greater than) y bge (branch if great than or equal to).
- El único coste para poder realizar estas instrucciones es la reserva de un registro \$at, para ser usado por el ensamblador.





Pseudoinstrucciones

- Por último, otra de las pseudoinstrucciones más usadas es li (load inmediate).
- Esta instrucción se ocupa de cargar una constante de 32 bits en un registro destino:

```
li $s1, 270000  # $s1 = 2700000
```

El ensamblador MIPS divide la constante de 32 bits en dos bloques de 16 bits. Los más significativos los carga mediante lui en el registro destino y los 16 menos significativos los transfiere mediante ori:

```
lui $s1, 4
ori $s1, 7856
```

(Los datos 4 y 7856 combinados forman 2700000, tal y como se pudo ver en la ilustración de lui una serie de transparencias más atrás).





Registros del procesador MIPS

Nº de reg	Nombre	Uso	Preservado en las Ilamadas
0	\$zero	Valor constante cero	No aplicable
1	\$at	Reservado por el ensamblador	No
2-3	2-3 \$v0-\$v1 Valores para resultados de las llamadas a procedimiento y evaluación de expresiones		No
4-7	\$a0-\$a3	Argumentos	No
8-15	\$t0-\$t7	Temporales	No
16-23	\$s0-\$s7	Salvados	Sí
24-25	\$t8-\$t9	Más temporales	No
26-27	6-27\$k0-\$k1Reservados al núcleo del sistema operativo28\$gpPuntero global29\$spPuntero de pila30\$fpPuntero de bloque de activación		No
28			Sí
29			Sí
30			Sí
31	\$ra	Dirección de retorno	Sí

