

ANEXO

Manual de Instalación

Sistema IS_64PR

Universidad Abierta Interamericana (UAI)

Ingeniería de Software

Alumnos: Alejo Rico y Julian

Pignataro

Docentes: Jimenez Gamboa

Leonel, Salazar Franco

Emanuel y Silvestro Lucas

Agustín

Fecha de entrega: 7/7/2026

Índice

1. Introducción
2. Requisitos previos
3. Contenido del instalador
4. Proceso de instalación paso a paso
5. Configuración de la base de datos (post-instalación)
6. Primer inicio de sesión
7. Solución de problemas comunes
8. Desinstalación

1. Introducción

El presente anexo documenta el proceso de instalación del sistema **IS_64PR**, desarrollado como proyecto de la materia Ingeniería de Software. El sistema fue empaquetado mediante un instalador creado con **Inno Setup**, que automatiza la copia de archivos, la configuración de la conexión a la base de datos y la creación de la base de datos en el motor SQL Server de la máquina destino.

Este documento está pensado para guiar a cualquier persona a través de la instalación completa del sistema, incluyendo los pasos de verificación previos y la resolución de los problemas más comunes que pueden surgir según la configuración particular de cada equipo.

2. Requisitos previos

Antes de ejecutar el instalador, es necesario verificar que la máquina destino cumpla con los siguientes requisitos:

Requisito	Detalle
Sistema operativo	Windows 10 o superior (64 bits recomendado)
.NET Framework	Versión 4.7.2 o superior instalada
Motor de base de datos	Microsoft SQL Server (cualquier edición)
Servicio SQL Server Browser	En ejecución, si la instancia de SQL Server tiene nombre
Permisos	El usuario que instala debe tener permisos de administrador en Windows
Espacio en disco	Aproximadamente 50 MB para la aplicación


2.1 Cómo verificar el nombre de la instancia de SQL Server

Este es el dato más importante a confirmar antes de instalar, ya que el instalador necesita saber contra qué instancia de SQL Server debe conectarse.

Paso 1: Presionar Win + R, escribir services.msc y presionar Enter.

Paso 2: Buscar en la lista de servicios uno que comience con "SQL Server (".

Paso 3: El nombre entre paréntesis es el nombre de la instancia. Si dice "SQL Server (MSSQLSERVER)", se trata de la instancia por defecto. Si dice "SQL Server (SQLEXPRESS)" o cualquier otro nombre, esa es una instancia con nombre.



Nota: Si no aparece ningún servicio que comience con "SQL Server", significa que el motor de base de datos no está instalado en esa máquina, y debe instalarse antes de continuar (por ejemplo, SQL Server Express, descargable gratuitamente desde el sitio oficial de Microsoft).


3. Contenido del instalador

El **Instalador_IS_64PR.exe** incluye todo lo necesario para poner en funcionamiento el sistema, sin depender de configuraciones manuales adicionales salvo las que se detallan en este documento. Durante la instalación se realizan las siguientes acciones de forma automática:


- Copia del ejecutable principal (ProyectoIS_64PR.exe) y todas sus dependencias (BE_64PR.dll, BLL_64PR.dll, DAL_64PR.dll, Servicios_64PR.dll) a la carpeta de instalación elegida.
- Copia de la carpeta de idiomas utilizada por el sistema multilenguaje de la aplicación.
- Copia del script de creación de la base de datos (BD_64PR.sql) a una subcarpeta "Database" dentro de la instalación.
- Creación automática de la carpeta C:\Backups_64PR, utilizada por el sistema de backups de la aplicación.
- Detección automática del nombre de la instancia de SQL Server instalada en el equipo, con posibilidad de confirmarla o corregirla manualmente durante el asistente.
- Configuración automática del archivo de conexión (ProyectoIS_64PR.exe.config) con la instancia confirmada.
- Intento de creación automática de la base de datos BD_64PR, ejecutando el script incluido contra la instancia de SQL Server confirmada.
- Creación de accesos directos en el Escritorio y el Menú Inicio.

4. Proceso de instalación paso a paso


Paso 1: Ejecutar Instalador_IS_64PR3.exe con doble clic. Si Windows muestra una advertencia de "editor desconocido" (SmartScreen), seleccionar "Más información" y luego "Ejecutar de todas formas".



Paso 2: Elegir la carpeta de instalación (por defecto se sugiere Archivos de Programa\IS_64PR3) y continuar.



Paso 3: Confirmar la instancia de SQL Server. El instalador detecta automáticamente la instancia instalada en el equipo y precarga el valor correspondiente (por ejemplo, un punto "." para la instancia por defecto, o ".\SQLEXPRESS" para una instancia con nombre). Si el valor detectado no coincide con lo verificado en el paso 2.1 de este documento, corregirlo manualmente en este paso antes de continuar.



Paso 7: Presionar Finalizar. Opcionalmente, tildar la casilla para ejecutar la aplicación inmediatamente.



5. Configuración de la base de datos (post-instalación)

El instalador intenta crear la base de datos automáticamente durante la instalación. Sin embargo, según la configuración particular del equipo, este paso puede no completarse con éxito. A continuación se detalla cómo verificar el resultado y, si es necesario, completar la creación de la base de datos de forma manual.


5.1 Verificar si la base de datos se creó correctamente

Paso 1: Abrir SQL Server Management Studio (SSMS).

Paso 2: Conectarse a la instancia confirmada durante la instalación.

Paso 3: En el Explorador de objetos, expandir la carpeta "Bases de datos". Si no aparece de inmediato, hacer clic derecho sobre "Bases de datos" y seleccionar "Actualizar".

Paso 4: Verificar que la base BD_64PR figure en la lista.



5.2 Creación manual (si la base de datos no se creó automáticamente)

Si la base de datos no aparece en SSMS, se puede crear manualmente siguiendo estos pasos:

Paso 1: Abrir SQL Server Management Studio (SSMS) y conectarse a la instancia correspondiente.


Paso 2: Ir a Archivo → Abrir → Archivo...

Paso 3: Navegar hasta la carpeta de instalación y abrir el archivo:

```
[Carpeta de instalación]\Database\BD_64PR.sql
```


Paso 4: Con el script abierto, presionar Ejecutar (o la tecla F5).

Paso 5: Verificar que la base BD_64PR aparezca en el Explorador de objetos tras actualizar la vista.



6. Primer inicio de sesión

Paso 1: Ejecutar la aplicación desde el acceso directo del Escritorio, del Menú Inicio, o directamente desde la carpeta de instalación (ProyectoIS_64PR.exe).




Nombre de usuario

Contraseña

Iniciar

ES

Paso 2: Ingresar las credenciales correspondientes y presionar Iniciar sesión.
Usuario: Alejo.Rico Contraseña: alejo123



Configuracion Gestionar usuarios Gestionar familias Gestionar roles Eventos

Nota: Si al iniciar sesión aparece un error de conexión a la base de datos (por ejemplo, "a network-related or instance-specific error occurred..."), probablemente la base de datos no se haya creado correctamente durante la instalación.

7. Solución de problemas comunes

Error: "Error relacionado con la red... Error al buscar el servidor o instancia especificado" (Error 26)

El sistema no encuentra la instancia de SQL Server configurada. Verificar el nombre real de la instancia en services.msc (punto 2.1 de este anexo) y confirmar que coincida con lo indicado durante la instalación. Si no coincide, puede corregirse editando manualmente el archivo ProyectoIS_64PR.exe.config ubicado en la carpeta de instalación, modificando el valor "Data Source" de las cadenas de conexión.

Error: "Cannot open database 'BD_64PR' requested by the login"

La instancia de SQL Server fue encontrada, pero la base de datos BD_64PR no existe en ella. Seguir los pasos de creación manual detallados en el punto 5.2 de este anexo.

El servicio SQL Server Browser no está en ejecución

Este servicio es necesario cuando la instancia de SQL Server tiene nombre (por ejemplo, SQLEXPRESS). Abrir services.msc, buscar "SQL Server Browser" y, si figura como detenido, iniciarlo manualmente.

Error de permisos al crear la base de datos


El usuario de Windows con el que se ejecuta la instalación no cuenta con permisos suficientes en la instancia de SQL Server. Verificar con el administrador del equipo que dicho usuario tenga el rol sysadmin o dbcreator asignado en SQL Server.

8. Desinstalación

Paso 1: Ir a Configuración → Aplicaciones (o Panel de Control → Programas y características).

Paso 2: Buscar "IS_64PR" en la lista de programas instalados.

Paso 3: Seleccionar Desinstalar y confirmar.



Nota: La desinstalación elimina los archivos de la aplicación, pero no elimina la base de datos BD_64PR ni la carpeta C:\Backups_64PR, ya que estos elementos pueden contener información generada durante el uso del sistema. Si se desea eliminarlos, debe hacerse manualmente desde SSMS y el Explorador de Windows respectivamente.