

Primenjeno softversko inženjerstvo





Konkurentno i paralelno programiranje

IKP

Pojam programske niti (thread)

- Aktivnost procesa karakteriše redosled u kome se izvršavaju naredbe programa. Ako
 je taj redosled određen u vreme programiranja, onda može da se prikaže kao nit
 koja povezuje izvršavanje naredbi u redosledu njihovog izvršavanja
- Niti predstavljaju osnovnu jedinicu operativnog sistema koje konkurišu za vreme procesora
- Svaki proces se pokreće izvršavanjem jedne niti main
- U toku izvršavanja procesa, moguće je stvoriti proizvoljan broj niti iz bilo koje predhodno formirane niti






Konkurentno programiranje

- Paralelno!= Konkurentno
- Jednoprocesorski računar
- Procesi sa više istovremeno (concurrently) postojećih niti se nazivaju konkurentni procesi
- Konkurišu za procesorsko vreme
- Istovremenost izvršavanja programskih niti je prividna
- Procesor izvršava naredbe jedne niti dok je moguća njena aktivnost ili dok se ne desi prekid. Ako obrada prekida izazove preključivanje, u nastavku svog rada procesor izvrši naredbe potprograma preključivanja i zatim produži sa izvršavanjem naredbi druge niti
- Preplitanje programskih niti


Paralelno vs. Distribuirano programiranje

- Paralelno programiranje Jedan računar, više procesora (ili jezgara), deljena memorija
- Distribuirano programiranje Više računara

Distributed Computing



Parallel Computing



Sprečavanje štetnih preplitanja

- Međusobna isključivost (mutual exclusion mutex)
 - Rešava problem štetnog preplitanja (druga nit pristupa deljenoj promenljivoj pre nego što je prva nit završila operaciju nad njom – promenljiva moze biti u nekonzistentnom stanju)
- Kritične sekcije
 - Tela operacija deljenih klasa ili delovi ovih tela, čije izvršavanje je kritično za konzistentnost deljenih promenljivih, se nazivaju kritične sekcije
- Sinhronizacija
 - Međusobna isključivost kritičnih sekcija se ostvaruje vremenskim usklađivanjem njihovih izvršavanja - sinhronizacija
- Atomski regioni
 - U toku izvršavanja ovih kritičnih sekcija nisu moguće ni obrade prekida zbog toga treba da budu što kraći
- Propusnice

Kreiranje niti

- Kreiranje niti je vremenski i memorijski zahtevna operacija
- Nakon završetka rada niti, potrebno je osloboditi handle na nju

```
HANDLE CreateThread(LPSECURITY_ATTRIBUTES lpThreadAttr, DWORD dwStackSize,

LPTHREAD_START_ROUTINE lpStartAddress, LPVOID lpParameter,

DWORD dwCreationFlags, LPDWORD lpThreadId);

BOOL CloseHandle(HANDLE hObject);
```

Thread pool

- Prethodno pomenuti problem kreiranja niti (vremenski skupa operacija) se rešava upotrebom thread pool-a
- Prilikom inicijalizacije thread pool-a se kreira određen broj niti u zavisnosti od veličine thread poola
- Umesto kreiranja nove niti, uzima se već spremna nit iz thread poola, te se ne troši vreme na kreiranje niti
- · Nakon završetka zadatka koji je nit izvršila, nit se vraća u thread pool.
- Kako rešiti problem kada se potroše sve niti iz poola?

Kritična sekcija

- · Kritična sekcija obezbenuje mehanizam nedeljivog pristupa deljenim resursima
- VOID InitializeCriticalSection(LPCRITICAL SECTION lpCriticalSection);
- VOID EnterCriticalSection(LPCRITICAL SECTION lpCriticalSection);
- VOID LeaveCriticalSection(LPCRITICAL_SECTION lpCriticalSection);
- VOID DeleteCriticalSection(LPCRITICAL_SECTION lpCriticalSection);

Semafori

- Koriste se za sinhronizaciju izvršavanja niti u okviru jednog procesa (ili veše na istom računaru).
- HANDLE CreateSemaphore(LPSECURITY_ATTRIBUTES lpSemAttr, LONG lInitialCount, LONG lMaximumCount, LPCTSTR lpName);
- DWORD WaitForSingleObject(HANDLE hHandle, DWORD dwMilliseconds);
- BOOL ReleaseSemaphore(HANDLE hSemaphore, LONG lReleaseCount, LPLONG lpPreviousCount);
- BOOL CloseHandle (HANDLE hSemaphore);

Dead-lock

- Dve (ili više) niti čekaju jedna na drugu da bi nastavile sa radom
- · Obično se dešava prilikom nepravilnog korišćenja kritičnih sekcija i semafora
- Broj zauzimanja kritične sekcije označen sa N, a broj oslobananja sa M.

Situacija	Opis
N = M	Kritična sekcija pravilno oslobonena
N > M	Kritična sekcija i dalje zauzeta
	Oslobananje nezauzete kritične sekcije od strane jedne niti može izazvati beskonačno čekanje druge niti pri pokušaju zauzimanja iste kritične sekcije

•Kada se nit završi, kritična sekcija mora da bude slobodna. U protivnom može doći do zaustavljanja rada ostalih niti ako one čekaju na oslobananje te kritične sekcije (eng. deadlock).

Lock - contention

- Veliki broj niti pokušava da pistupi istom deljenom resursu
- Ako više niti čita istu deljenu promenljivu, dok druge niti menjaju tu deljenu promenljivu, poželjno je koristiti Slim reader/writer lock
- Više niti u isto vreme može da čita, dok samo jedna nit može da menja deljeni resurs
- VOID WINAPI InitializeSRWLock(_Out_ PSRWLOCK SRWLock);
- VOID WINAPI AcquireSRWLockShared(_Inout_ PSRWLOCK SRWLock);
- VOID WINAPI ReleaseSRWLockShared(_Inout_ PSRWLOCK SRWLock);
- VOID WINAPI AcquireSRWLockExclusive(_Inout_ PSRWLOCK SRWLock);
- VOID WINAPI ReleaseSRWLockExclusive(_Inout_ PSRWLOCK SRWLock);

Context switch

- Context switch predstavlja proces promene aktivne niti na procesoru
- Taj proces obuhvata snimanje stanja trenutne niti (registre, stack), te čitanje snimljenog stanja sledeće spremne niti i njen nastavak rada
- Meri se brojem context switch-eva na procesoru u jednoj sekundi
- Ako je veliki broj context switch-eva, to signalizira na postojanje nekog problema