Лекция 12. Процедуры в языке Delphi

Важной составной частью процедурного программирования в *Delphi* является использование подпрограмм — специальным образом оформленных и логически законченных блоков инструкций. В языке Delphi подпрограммы называют процедурами, и они бывают двух видов: процедуры общего вида и функции.

Использование подпрограмм позволяет сделать исходный код более стройным и наглядным, а также повторно использовать уже написанный код, поскольку подпрограмму можно вызывать любое число раз из других мест программы, или из других подпрограмм.

Использование подпрограммы состоит из 2 этапов: сначала подпрограмму описывают, а затем, уже в разделе операторов программы или подпрограммы, вызывают. Ттакая программа так и называется — вызывающая программа, а вызывающая программа самого верхнего уровня — главной программой, подпрограмма может вызывать и саму себя, но об этом в лекции про рекурсию во второй части курса.

В библиотеках *Delphi* имеется описание тысяч подпрограмм, их вызовом вы уже неоднократно занимались — достаточно взглянуть на код любой из программ этого семестра и там встретятся как минимум вызовы процедур *write* и *read*, или *writeln* и *readln*. Также, уже на первом лабораторном занятии вы познакомились с математическими функциями, такими как *sin*, *cos*, *arctan*, *abs*, *exp*, *ln*, *sqr*, *sqrt*.

Синтаксис

Структура подпрограммы похожа на программу в миниатюре: она обязательно содержит **заголовок**, необязательные разделы объявления констант, типов и переменных, и даже процедур и обязательный **блок операторов**. Из отличий можно выделить лишь невозможность подключать модули (раздел *uses*), а так же ограничения на объявления типов данных: если локальные простые и даже составные типы в подпрограммах вполне допустимы, то более сложные типы – классы и интерфейсы (эти типы не изучаются в данном курсе), локальными быть не могут, а потому в подпрограммах их объявлять нельзя.

Процедура общего вида:

```
{заголовок процедуры: }

procedure <имя процедуры>(<список формальных параметров>);

const {раздел может отсутствовать}

<писание локальных констант>

type {раздел может отсутствовать}

<писание локальных типов>

var {раздел может отсутствовать}

<писание локальных переменных>

<писание локальных переменных>

списание локальных процедур/функций> {раздел может отсутствовать}

begin {раздел операторов обязателен}

<ператоры>
end;
```

Вызов процедуры общего вида располагается в списке операторов вызывающей программы и выглядит так:

<имя процедуры>(<список фактических параметров>);

Функция:

```
{ заголовок функции: }
function <ums функции>(<cписок формальных параметров>): <тип
возвращаемого значения>;
const {раздел может отсутствовать}
<oписание локальных констант>
type {раздел может отсутствовать}
<oписание локальных типов>
var {раздел может отсутствовать}
<oписание локальных переменных>
<oписание внутренних процедур/функций> {раздел может отсутствовать}

begin {раздел операторов обязателен}
<oneparops>
<ums функции>:=<возвращаемое значение>;
{либо Result:= <возвращаемое значение> }
end;
```

Возвращаемое значение должно быть <u>простого типа</u>, хотя в последних версиях *Delphi* это ограничение снято, но практически при этом происходит неявное преобразование такого результата в параметр, так как результат функции возвращается через регистры.

Возвращаемое значение присваивается имени функции или стандартной переменной **Result** (она неявно описана, и имеет тип возвращаемого значения), имеющейся у каждой функции в *Delphi*. Хороший стиль предполагает наличие единственного такого присваивания в конце раздела операторов (для нерекурсивных процедур, о рекурсивных процедурах речь пойдет во второй части курса).

Вызов функции располагается в арифметическом или логическом выражении в вызывающей программе выглядит так:

<имя функции>(<список фактических параметров>)

в качестве операнда арифметического или логического выражения:

<переменная> := <имя функции> (<список фактических параметров>);
{переменной присваивается возвращаемое функцией в точку вызова значение}

<переменная>:=2* <имя функции> (<список фактических параметров>) + 5; {переменной присваивается арифметическое выражение, получаемое умножением возвращаемого функцией значения на 2 и увеличением этого произведения на 5}

или

<переменная>:=(n>0) and <имя функции>(<список фактических</pre>

параметров>);

{переменной присваивается результат вычисления логического выражения, которое имеет значение

истина (True), если n- положительно и возвращаемое функцией значение является истиной (True); и

ложь (*False*), если n – не положительно (при этом функция даже не вызывается при включенной оптимизации (по умолчанию)), либо

если n — положительно, а функция возвращает в точку вызова значение ложь (False)}

или

if <имя функции>(<список фактических параметров>) then

{возвращаемое функцией значение используется в качестве логического выражения в операторе ветвления}

Имена процедуры и функции подчиняются правилам для имен всех идентификаторов — начинаются с латинской буквы или знака подчеркивания и могут состоять только букв латинского алфавита, цифр и знаков подчеркивания, общей длиной не более 256.

Формальные и фактические параметры

Список формальных параметров состоит из списка имен параметров, обычно с указанием их типов и иногда значений по умолчанию. Разделителем описаний является точка с запятой «;». Формальные параметры указывают «место» в коде процедуры, куда будут подставлены фактические параметры при вызове этой процедуры (общего вида или функции).

Перед параметрами, <u>получающими начальное значения извне</u>, которые НЕ будут изменяться в теле процедуры, обычно ставится слово *const*. Это **параметры-константы**.

Перед параметрами, <u>получающими начальное значения извне</u>, которые вы хотите использовать как <u>локальные переменные</u> в теле процедуры, обычно **ничего** не ставится (способ передачи *по умолчанию*). Это **параметры-значения**.

Перед параметрами, <u>получающими начальное значения извне и изменения</u> которых в теле процедуры должны отразиться в вызывающей программе ставиться *var*. Это **параметры-переменные**.

Перед параметрами, которые НЕ получают начальное значения извне и изменения которых в теле процедуры должны отразиться в вызывающей программе ставиться *out*. Это тоже **параметры-переменные**. Для *статических* переменных действует аналогично *var*, для *динамических* (рассматриваются во второй части курса) — при передаче параметра память, выделенная для переменной освобождается.

Список фактических параметров является списком имен переменных, арифметических или логических выражений, по типам (для параметров значений и параметров-констант достаточно *совместимости* типов по присваиванию), порядку и количеству (за редким исключением случаев перегрузки процедур или наличия значений по умолчанию) точно соответствующих параметрам из списка формальных параметров. Разделителем описаний фактических параметров является запятая.

Списки параметров могут отсутствовать, и тогда процедура является процедурой без параметров. В этом случае пустые скобки тоже можно опустить.

Параметры пользовательских типов

Важнейшее синтаксическое правило: при описании процедур в спецификациях формальных параметров принципиально указываются только *имена* типов:

Поэтому необходимо для любого параметра пользовательского (а не базового) типа, то есть для массива, записи, множества, перечисляемого типа, интервального типа и т.д., до описания процедуры (вне процедуры) определить тип этого параметра в разделе *type*. К этому же типу (с тем же *именем*) должен принадлежать и соответствующий фактический параметр в вызове процедуры.

Про определение разных типов можете прочитать в лекциях про типы данных (простые типы, структурированные типы: массивы, записи, множества).

Механизмы передачи параметров-констант, параметров-значений и параметров-переменных.

Формальные и фактические параметры-переменные обязательно должны принадлежать к одному типу, а формальные и фактические параметры-значения и параметры-константы должны быть совместимы по присваиванию. То есть правила подстановки следующие:

Формальный	Фактический
параметр	параметр
параметр-константа	Выражение
(const)	
параметр-значение	Выражение
параметр-переменная	Переменная того же (по
(var, out)	имени!) типа

Механизмы передачи в процедуру *параметров-констант*, *параметров-значений* и *параметров-переменных* принципиально отличаются.

Передача параметра по значению:

- 1) При передаче параметров-значений для их обработки создается локальная переменная процедуры, в которую копируется значение из фактического параметра. По завершении выполнения процедуры значение этой переменной недоступно. Соответствующий фактический параметр не меняется.
- 2) При передаче параметров-констант для их обработки создается в которую копируется значение из фактического локальная константа, параметра. Значение константы нельзя менять теле процедуры. Соответствующий фактический параметр не меняется. В отличие от параметровзначений параметры-константы пользовательских типов (массив, запись, строки) используются для генерации компилятором более оптимального кода для передачи этих параметров (могут передаваться и по ссылке – решает компилятор). Параметры-константы базовых типов на эффективность передачи не влияют, но больше говорят о характере использования такого параметра.

Передача параметра по ссылке:

При передаче параметров-переменных перед выполнением процедуры устанавливается ссылка на переменную (фактический параметр); иначе говоря, в процедуру передается адрес фактического параметра. Все действия процедуры, таким образом, выполняются над фактическим параметром. Если начальное значение фактического параметра должно быть использовано в процедуре, то параметр следует передавать с var. Если указать перед параметром out, то память, выделенная для переданной динамической переменной (изучаются во второй части курса), будет освобождена (nil) при входе в процедуру, но для статической переменной указание out аналогично var.

Следовательно, **выходные** параметры процедуры необходимо специфицировать как параметры-переменные (передавать по ссылке с *var* или *out*). А **входные** — как параметры-значения или параметр-константы (передавать по значению).

Следствие. Как *var* можно описывать входные **массивы-параметры** с целью **экономии памяти** (чтобы явно указать, что не нужно создавать локальную копию значения всех элементов массива).

Файловые переменные тоже следует передавать с *var*, так как при работе с файлом (чтение/запись, открытие/закрытие) меняется позиция в файле или его состояние, или даже имя связанного с файловой переменной файла.

Достоинства процедур и функций

- 1) **Повышают читабельность** кода за счет сокращения длины кода его отдельных модулей (автономных частей). **Старайтесь, чтобы тексты каждой из процедур/функций и главной программы умещались на экране целиком**;
- 2) Процедуры с параметрами позволяют *повторно использовать* их код с другими фактическими параметрами, что к тому же *избавляет от дублей кода*, к каждом из дублей могут при отладке появляться/оставаться разные ошибки, поскольку можно легко перепутать один код с другим.

Проиллюстрируем сказанное:

Цикл сокращает код за счет		Функция сокращает код (в программе остается только ее		
введения параметра і		вызов) и появляется возможность повторного использования		
		при введении параметров nx и X (одна функция вместо двух)		
Readln(A[1]);	For i:=1 to 10 do	Function SumA: real;	Type	
Readln(A[2]);	Readln($A[i]$);	Var i:byte; S: real;	massiv = array [110] of	
Readln(A[3]);		Begin	real;	
Readln(A[4]);		S:=0;		
Readln(A[5]);		For i:=1 to na do S:=S+ A [i];	Function Sum(const nx:byte;	
Readln(A[6]);		SumA:=S;	<pre>var X: massiv): real;</pre>	
Readln($A[7]$);		End;	Var i:byte; S: real;	
Readln(A[8]);			Begin	
Readln(A[9]);		Function SumB: real;	S:=0;	
Readln(A[10]);		Var i:byte; S: real;	For i:=1 to nx do S:=S+ X [i];	
		Begin	Sum:=S;	
		S:=0;	End;	
		For i:=1 to nb do S:=S+ B [i];		
		SumB:=S;		
		End;		
		Вызовы в программе:	Вызовы в программе:	
		SA:=SumA;	SA:=Sum(na, A);	
		SB:= SumB ;	SB:=Sum(nb, B);	

Прерывание работы программы и процедуры

Любая процедура (общего вида или функция) выполняется до тех пор, пока не будет выполнена последняя инструкция в блоке операторов этой процедуры, или пока в ее теле не встретится вызов специальной процедуры *exit*. Процедура *exit* досрочно прерывает выполнение процедуры и возвращает управление инструкции, следующей за вызовом данной процедуры.

Аналогично, процедура halt(0) прерывает работу всей программы, при этом ещё и передавая код завершения программы, в программу, которая её запустила, если таковая имеется. (Можно запустить одну программу из другой, передать через строку параметров программы значения и вернуть с помощью halt число-результат.)