## Configurando uma rede Frame Relay + EIGRP

Para configurarmos uma rede Frame Relay, é importante antes de tudo definir as redes para melhor nos orientarmos.

Iremos trabalhar com 3 filiais, sendo:

SP, RJ, BH.

Para cada filial tome as seguintes configurações.

Rede LAN SP > 192.168.1.0/24 Rede LAN RJ > 192.168.2.0/24 Rede LAN BH > 192.168.3.0/24

Nas redes Frame Relay é formado circuitos virtuais, cada roteador usa um DLCI com um código para seguir formando o circuito.

Aqui como tratamos de um simulador (Packet Tracer) iremos definir manualmente esse circuito através de configurações do Frame Relay, assim formando um Permanent Virtual Circuit (PVC).

Assim, considere as seguintes configurações:

SP>RJ - 10.1.1.0/30 SP>BH - 10.1.1.4/30

Bandwidth SP>RJ = 1024k (1Mb)

Bandwidth SP>BH = 512k

DLCI SP>RJ - 100

DLCI SP>BH - 200

DLCI RJ>SP - 101

DLCI BH>SP - 201

### **EIGRP**

Cada roteador irá divulgar suas redes através do EIGRP, aqui iremos apenas declarar as redes conhecidas por cada um deles.

SP	RJ	ВН
10.1.1.0/30	10.1.1.0/30	10.1.1.4/30
10.1.1.4/30	192.168.2.0/24	192.168.3.0/24
192.168.1.0/24		

Neste protocolo se você executar o comando: Router(config)# route eigrp 100 (nome do grupo de divulgação da rede) Router(config-router)#?

Será listado varias opções configuráveis do EIGRP, porém como este estudo é básico iremos apenas fazer as declarações das redes já citadas.

#### Então, mãos a obra:

Primeiramente configure as redes LAN de cada filial.


Começando por SP, clique uma vez no computador, será exibido uma nova janela, selecione a aba **Desktop** e clique em **IP CONFIGURATION.** 

Como acertado anteriormente, configure este host para ser membro da rede 192.168.1.0/24. Ex.:




Perceba que a opção Default Gateway está configurada (neste exemplo) com o ip 192.168.1.1. Este IP será configurado posteriormente na interface Fastethernet do Roteador de SP.

Ainda caso queira, utilize a aba Config para alterar o nome de exibição na topologia do Packet Tracer, utilizando o campo **Display Name**:



Faça essa configuração para cada uma das redes das Filiais também:



### **ROTEADORES**

Agora vamos realmente configurar a rede frame relay.

Acesse o roteador de SP clicando uma vez sobre ele, e então clique na aba CLI.

### **ROTEADOR SP**

Será apresentada a seguinte mensagem:

Continue with configuration dialog? [yes/no]:

Nesta opção digite "no" para realizar as configurações manualmente.

Vamos primeiramente fazer as configurações básicas desse roteador, atribuir um hostname a ele e definir uma senha de acesso:

Router>enable

Router#config terminal

Router(config)#hostname ROUTER\_SP

ROUTER\_SP(config)#enable secret class

ROUTER\_SP(config)#

Em seguida vamos atribuir um IP para a interface Fastethernet do roteador:


ROUTER\_SP#config terminal

ROUTER\_SP(config)#interface f0/0

ROUTER\_SP(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

ROUTER\_SP(config-if)#no shutdown

Se você reparar na topologia, os links entre o Computador A e o ROUTER\_SP estão em verde indicando conexão entre eles.



Agora vamos habilitar para que a interface S0/0 do roteador de SP trabalhe com o encapsulamento Frame Relay:

ROUTER\_SP#config terminal

ROUTER\_SP(config)#interface s0/0

ROUTER\_SP(config-if)#encapsulation frame-relay

ROUTER\_SP(config-if)#no shutdown

Como a interface SO/O vai trabalhar com duas DLCI's teremos que configurar sub

interfaces para cada uma delas.

ROUTER\_SP(config-if)#

ROUTER\_SP(config-if)#interface s0/0.100 point-to-point

ROUTER\_SP(config-subif)#frame-relay interface-dlci 100

//este valor 100 é o DLCI de SP destinado a comunicar na PVC com RJ

ROUTER\_SP(config-subif)#ip address 10.1.1.1 255.255.255.252

ROUTER\_SP(config)#int s0/0.100 point-to-point

Agora realizaremos o mesmo procedimento para a segunda subinterface:

ROUTER\_SP(config)#interface s0/0.200 point-to-point

ROUTER\_SP(config-subif)#frame-relay interface-dlci 200

ROUTER\_SP(config-subif)#ip address 10.1.1.5 255.255.255.252

ROUTER\_SP(config-subif)#bandwidth 512

Agora iremos apenas habilitar o protocolo EIGRP para divulgar as redes conhecidas por este roteador:

ROUTER\_SP(config)#

ROUTER\_SP(config)#route eigrp 100

ROUTER\_SP(config-router)#network 10.1.1.0 255.255.255.252

ROUTER\_SP(config-router)#network 10.1.1.4 255.255.255.252

ROUTER\_SP(config-router)#network 192.168.1.0 255.255.255.0

Para garantir que não perderemos as configurações já realizadas, antes de salvar o documento em .pkt, vamos salvar as configurações do nosso roteador:

ROUTER\_SP#copy running-config startup-config

Lembrando que esse comando é somente aceito no modo privilegiado.

Ou ainda podemos utilizar o comando "wr" este comando salva as configurações da mesma forma que o anterior, e até mais rápido. Mas muitos equipamentos da CISCO já não dão mais suporte a esse comando.

#### **ROTEADOR RJ**

Agora iremos trabalhar com o roteador do RJ.

Da mesma forma que anteriormente, faça as configurações básicas adaptadas para esta filial.

Router>enable

Router#config terminal

Router(config)#hostname ROUTER\_RJ

ROUTER\_RJ(config)#enable secret class

ROUTER\_RJ(config)#

Configurando a interface FastEthernet do roteador:

ROUTER\_RJ(config)#

ROUTER\_RJ(config)#interface f0/0

ROUTER\_RJ(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

ROUTER\_RJ(config-if)#no shutdown

Acessando a interface SO/O do roteador e aplicar suas devidas configurações:

ROUTER\_RJ(config)#interface s0/0

ROUTER\_RJ(config-if)#encapsulation frame-relay

ROUTER\_RJ(config-if)#no shutdown


Ε

ROUTER\_RJ(config)#interface s0/0.100 point-to-point ROUTER\_RJ(config-subif)#frame-relay interface-dlci 101 ROUTER\_RJ(config-subif)#ip address 10.1.1.2 255.255.255.252 ROUTER\_RJ(config-subif)#bandwidth 1024 ROUTER\_RJ(config-subif)#exit Agora, as configurações do EIGRP: ROUTER\_RJ(config)#route eigrp 100 ROUTER\_RJ(config-router)#network 10.1.1.0 255.255.255.252 ROUTER\_RJ(config-router)#network 192.168.2.0 255.255.255.0 Salve as configurações desse roteador também: ROUTER\_RJ#wr Ou ROUTER\_RJ#copy running-config startup-config

Para confirmarmos que está funcionando, precisaremos configurar a nuvem (backbone da operadora).


- \* De um click sobre a nuvem, clique na aba CONFIG e clique no botão Serial 0;
- \* No campo DLCI inclua o valor da DLCI recebida pela interface SO/0; (ou seja a DLCI 100 que foi configurada para fazer a PVC com de SP para RJ);
- \* Adicione um nome no campo NAME para identificação, ex.: SP>RJ;
- \* Clique no botão "ADD".

# Frame Relay: Serial0



- \* De um click no botão Serial 1;
- \*No campo DLCI inclua o valor da DLCI recebida pela interface SO/1; (ou seja a DLCI 101 que foi configurada para fazer a PVC com de RJ para SP);
- \* Adicione um nome no campo NAME para identificação, ex.: RJ>SP;
- \* Clique no botão "ADD".

# Frame Relay: Serial1




Clique agora no botão Frame Relay e adicione a conexão entre SP>RJ via SO/O com RJ>SP SO/1:

# Frame Relay



Clique no botão "ADD", e a configuração devera ficar assim:




Agora na topologia, faça o teste utilizando o cenário "SIMULATION".

Utilize um PDU simples de um computador a outro entre SP e RJ.

Caso primeiro teste haja falha não se preocupe pois a rede ainda está convergindo,

Faça o teste pela segunda vez e obterá sucesso.



Com a nossa rede entre SP e RJ funcionando vamos concluir configurando o roteador de BH.

CONFIGURAÇÃO BASICA

Router>enable

Router#config terminal

Router(config)#hostname ROUTER\_BH

ROUTER\_BH(config)#enable secret class

HABILITAÇÃO DA INTERFACE FASTETHERNET

ROUTER\_BH(config)#

ROUTER\_BH(config)#interface f0/0

ROUTER\_BH(config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0

ROUTER\_BH(config-if)#no shutdown

CONFIGURAÇÃO DA INTERFACE SERIAL 0/0

ROUTER\_BH(config)#interface s0/0

ROUTER\_BH(config-if)#encapsulation frame-relay

ROUTER\_BH(config-if)#no shutdown

Ε

ROUTER\_BH(config-if)#int s0/0.100 point-to-point

ROUTER\_BH(config-subif)#frame-relay interface-dlci 201

ROUTER\_BH(config-subif)#ip address 10.1.1.6 255.255.255.252

ROUTER\_BH(config-subif)#bandwidth 512

**HABILITANDO O EIGRP** 

ROUTER\_BH(config)#route eigrp 100

ROUTER\_BH(config-router)#network 10.1.1.4 255.255.255.252

ROUTER\_BH(config-router)#network 192.168.3.0 255.255.255.0

\*\*\*Observação: Cuidado na hora de declarar a rede dos liks entre os routers. Como estamos trabalhando com VSLM e quebrando o range de ip em /30 a rede a ser declarada muda.

Por isso o ROUTER\_BH(config-router)#network 10.1.1.4 255.255.255.252

Salve as configurações do roteador.

Agora vamos configurar o BACKBONE para aceitar o trafego dessa rede Frame Relay:


- \* De um click sobre a nuvem, clique na aba CONFIG e clique no botão Serial 0;
- \* No campo DLCI inclua o valor da DLCI recebida pela interface SO/0; (ou seja a DLCI 200 que foi configurada para fazer a PVC com de SP para BH);
- \* Adicione um nome no campo NAME para identificação, ex.: SP>BH;
- \* Clique no botão "ADD".

### Frame Relay: Serial0



- \* De um click no botão Serial 2;
- \*No campo DLCI inclua o valor da DLCI recebida pela interface SO/2; (ou seja a DLCI 201 que foi configurada para fazer a PVC com de BH para SP);
- \* Adicione um nome no campo NAME para identificação, ex.: BH>SP;
- \* Clique no botão "ADD".


### Frame Relay: Serial2




Clique agora no botão Frame Relay e adicione a conexão entre SP>BH via SO/0 com BH>SP SO/2:



Clique no botão "ADD", e a configuração deveram ficar assim:



Faça o mesmo teste de PDU simples (ou então pings entre os host e routers).



Pronto você acaba de configurar uma rede básica de Frame Relay no Packet Tracer.

