# 5. Sobrecarga de operadores

Julio Vega

julio.vega@urjc.es







(CC) Julio Vega

Este trabajo se entrega bajo licencia CC BY-NC-SA.
Usted es libre de (a) compartir: copiar y redistribuir el material en
cualquier medio o formato; y (b) adaptar: remezclar, transformar
y crear a partir del material. El licenciador no puede revocar estas
libertades mientras cumpla con los términos de la licencia.

#### Contenidos

- Introducción
- 2 Ejemplos de sobrecarga de operadores
- 3 Función de operador de conversión (cast) sobrecargada
- 4 Sobrecarga de ++ y --
- 5 La clase string de la Bibl. estándar

- Comunicación entre objetos mediante sus funciones es incómoda.
  - E.g. clase Matemática, pensemos en las llamadas a sus funciones...
  - La sobrecarga logra un código más claro que con llamadas a funciones.
- Muchas manipulaciones comunes se realizan con operadores (<<).</li>
  - Sobrecargar operadores es hacer que estos puedan manipular objetos.
- La sobrecarga es la polisemia de los operadores.
  - Polisemia: cuando una misma palabra tiene varios significados.
  - E.g. Banco: dinero, asiento. <<: op. flujo, shift bits.
- C++ no permite crear, pero sí sobrecargar muchos de sus operadores.
  - El compilador genera el código apropiado según el contexto.

### Operadores que se pueden sobrecargar

#### Operadores que no se pueden sobrecargar

```
. .* :: ?:
```

- Mediante método no static o con función global.
- Nombre de función: operator seguida del símbolo a sobrecargar.

#### Def. Phone.h con operadores flujo sobrecargados como func. friend

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
class Phone {
 friend ostream &operator<< (ostream &, const Phone &);</pre>
 friend istream &operator>> (istream &, Phone &);
private:
 string countryCode; // 2-digit country code (e.g. "34")
 string areaCode; // 3-digit area code (e.g. "924")
 string number; // 6-digit number
}; // end class Phone
```

#### Implementación de la clase Phone (Phone.cpp)

```
#include <iomanip>
#include "Phone.h"
using namespace std;
ostream & operator << (ostream & output, const Phone & phone) {
 output << "(" << phone.countryCode << ") "</pre>
   << phone.areaCode << "-" << phone.number;</pre>
 return output; // enables cout << a << b << c;</pre>
} // end function operator << [e.g. format: (+34) 924-736515]
istream &operator>> (istream &input, Phone &phone) {
 input.ignore (2); // skip ( and +
 input >> setw (2) >> phone.countryCode; // input country code
 input.ignore (2); // skip ) and space
 input >> setw (3) >> phone.areaCode; // input area code
 input.ignore (); // skip dash (-)
 input >> setw (6) >> phone.number; // input number
 return input; // enables cin >> a >> b >> c;
} // end function operator>>
```

#### Ejemplo de uso de la clase Phone, con operadores sobrecargados

```
#include <iostream>
#include "Phone.h"
using namespace std;
int main() {
 Phone phone; // create object phone
  cout << "Enter phone number (format (+34) 924-736515):\n";</pre>
 // cin >> phone invokes operator>> by implicitly issuing
  // the global function call operator>> (cin, phone)
  cin >> phone; // >> overloaded!
  cout << "The phone number entered was: ";</pre>
  // cout << phone invokes operator<< by implicitly issuing</pre>
  // the global function call operator<< (cout, phone)</pre>
  cout << phone << endl; // << overloaded!</pre>
} // end main
```

- (A) Método no static (sin args) o (B) func. global (con un arg.).
- (A) Def. Cadena.h con operador ! sobrecargado como método
  class Cadena { // String could be confused with C++ class
  bool operator!() const; // return if string is empty
  }; // end class Cadena

- (B) Declaraciones operador! sobrecargado como funciones globales bool operator! (const Cadena); // Op. 1: with an object as arg. bool operator! (const Cadena &); // Op. 2: ref. to object as arg.
  - Op. 1: se crea copia de obj.; la función no altera obj. original.
  - Op. 2: no se hace copia de obj.; la función altera obj. original.

Uso del operador ! sobrecargado para devolver si cadena vacía Cadena miCadena; if (!miCadena) cout << "Empty string" << endl;

- Todo lo ya visto es aplicable a este tipo de operadores.
- (A) Método no static (un arg.) o (B) func. global (dos args).

### (A) Def. Cadena.h con operador < sobrecargado como método

```
class Cadena { // String could be confused with C++ class
 bool operator<() const; // return if left string is smaller
}; // end class Cadena
```

## (B) Declaraciones operador < sobrecargado como función global

```
bool operator< (const Cadena &, const Cadena &);</pre>
// could it be defined with two objects as args (as seen above)
```

- Los programas procesan información de muchos tipos.
- A veces, todas las operaciones *permanecen* dentro de un tipo.
  - E.g. al sumar un int con un int se produce un int.
- Pero muchas veces se necesita convertir datos de un tipo a otro.
  - E.g. cálculos, paso de valores a funciones, devolución de valores.
- Podemos usar operadores de conversión de tipos para forzarlas:

```
int main () {
   char c;
   int i = 34;
   float f = 1.5;
   double d;

   c = static_cast<char>(i); // int to char
   d = static_cast<double>(f); // float to double
}
```

• Pero, ¿y los tipos definidos por el usuario? El compilador no sabe.

- Para ello son necesarios los constructores de conversión.
  - Son const. con un arg. que convierte objetos de un tipo a otro.
  - A::operator int () const; // obj. tipo A -> tipo int
    - Esta función convierte obj. A (de usuario) en tipo int.
  - Y así, cuando usemos el operador cast de conversión...
    - static\_cast<int> (a) // Habiendo declarado A a;
  - ...el compilador genera la llamada:
    - a.operator int()
- Estas func. deben ser un método no static (de la clase A).
- Y deben ser const porque no modifican el objeto original.
- Se pueden definir varias funciones de operador de conversión.
  - A::operator char\* () const; // obj. tipo A -> tipo char\*
  - A::operator B () const; // obj. tipo A -> tipo B

- Tanto en prefijo como postfijo, se pueden sobrecargar.
- Las funciones son distintas, así el compilador distingue versiones:

```
A & operator++ (); // pre-increment (++a) as a class method
A &operator++ (A &); // pre-increment (++a) as a global function
A operator++ (int); // post-increment (a++) as a class method
A operator++ (A &, int); // post-incr. (a++) as a global function
```

Todo lo anterior es igualmente aplicable al decremento.

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
int main() {
 string s1 ("Hello");
 string s2 (" world!");
 string s3;
 cout << "s1 = \"" << s1 << "\"; s2 = \"" << s2
   << "\n(s1 == s2): " << (s1 == s2 ? "true" : "false")
   << "\n(s1 < s2): " << (s1 < s2 ? "true" : "false")
   << "\n(s1 >= s2): " << (s2 >= s1 ? "true" : "false");
 if (s3.empty()) {
   s1 += s2;
   s3 = s1:
 }
 cout << "\ns3 = \"" << s3 << endl:
}
```

## 5. Sobrecarga de operadores

Julio Vega

julio.vega@urjc.es



