MEMORIA PRÁCTICA 5: WIFI

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. ESCENARIO SIMPLE

- **PREGUNTA 1**
- **PREGUNTA 2**
- **PREGUNTA 3**
- **PREGUNTA 4**
- **PREGUNTA 5**
- **PREGUNTA 6**
- **PREGUNTA 7**
- **PREGUNTA 8**
- **PREGUNTA 9**
- **PREGUNTA 10**
- **PREGUNTA 11**
- PREGUNTA 12
- PREGUNTA 13
- PREGUNTA 14
- PREGUNTA 15
- PREGUNTA 16
- **PREGUNTA 17**
- **PREGUNTA 18**

2. TRAMAS RTS/CTS

- **PREGUNTA 1**
- **PREGUNTA 2**
- **PREGUNTA 3**
- **PREGUNTA 4**
- **PREGUNTA 5**
- **PREGUNTA 6**

3. AUTENTICACIÓN

- **PREGUNTA 1**
- **PREGUNTA 2**
- PREGUNTA 3
- **PREGUNTA 4**
- **PREGUNTA 5**
- **PREGUNTA 6**


4. RED AD-HOC

- **PREGUNTA 1**
- **PREGUNTA 2**
- **PREGUNTA 3**
- **PREGUNTA 4**
- **PREGUNTA 5**

[] 1. ESCENARIO SIMPLE

COMANDO: user@machine:~\$ cd lab-wifi/ (acceder al directorio lab-wifi/)

COMANDO: user@machine:~\$ sudo ./escenario_simple.py (arrancar el escenario escenario_simple.py)



PREGUNTA 1

COMANDO: mininet-wifi> net (mostrar las interfaces de red de los APs y las estaciones)

```
c0
sta1 sta1-wlan0:wifi
sta2 sta2-wlan0:wifi
sta3 sta3-wlan0:wifi
ap1 lo: ap1-wlan1:wifi
ap2 lo: ap2-wlan1:wifi
```

PREGUNTA 2

COMANDO: mininet-wifi> xterm sta1 (arrancar una terminal para sta1)

COMANDO: mininet-wifi> sta1 ip addr show (mostrar la configuración IP de la estación sta1)

```
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
    valid_lft forever preferred_lft forever
9: stai-wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:00:00:00:11:11 brd ff:ff:ff:ff:ff permaddr 02:00:00:00:00:00
    inet 11.211.0.1/8 brd 11.255.255.255 scope global stai-wlan0
    valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 2001::1/64 scope global
    valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 7e80::200:ff:fe00:1111/64 scope link
    valid_lft forever preferred_lft forever
```

La dirección MAC de sta1 es 00:00:00:00:11:11 y la dirección IP de sta1 es 11.211.0.1(/8).

PREGUNTA 3

COMANDO: mininet-wifi> sta1 iw dev (mostrar información de la interfaz inalámbrica de sta1)

```
phy#2
Interface sta1-wlan0
ifindex 9
wdev 0x200000001
addr 00:00:00:00:11:11
ssid ssid;
type managed
channel 1 (2412 MHz), width: 20 MHz (no HT), center1: 2412 MHz
txpower 14.00 dBm
multicast TXQ:
qsz-byt qsz-pkt flows drops marks overlmt hashcol tx-bytes tx-packets
0 0 0 0 0 0 0 0 0
```

COMANDO: mininet-wifi> sta1 iwconfig (mostrar información de la interfaz inalámbrica de sta1)

```
lo no wireless extensions.

sta1-wlan0 IEEE 802.11 ESSID:"ssid1"
Mode:Managed Frequency:2.412 GHz Access Point: 00:00:00:00:11:01
Bit Rate:1 Mb/s Tx-Power=14 dBm
Retry short limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Encryption key:off
Power Management:off
Link Quality=34/70 Signal level=-76 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:15 Missed beacon:0
```

Ambos comandos sirven para mostrar información sobre la interfaz inalámbrica de sta1, que es sta1-wlan0. Además, ésta posee un tipo de conexión managed, su ssid es ssid1 y su canal es el 1.

COMANDO: mininet-wifi> xterm sta2 (arrancar una terminal para sta2)

COMANDO: mininet-wifi> sta2 ip addr show (mostrar la configuración IP de la estación sta2)

La dirección MAC de sta2 es 00:00:00:00:11:22 y la dirección IP de sta2 es 11.211.0.2(/8).

COMANDO: mininet-wifi> sta2 iw dev (mostrar información de la interfaz inalámbrica de sta2)

```
Interface sta2-wlan0
ifindex 10
wdev 0x300000001
addr 00:00:00:00:11:22
ssid ssid1
            type managed channel 1 (2412 MHz), width: 20 MHz (no HT), center1: 2412 MHz txpower 14.00 dBm multicast TXQ:
                        qsz-byt qsz-pkt flows drops marks overlmt hashcol tx-bytes
                                                                                                                                        tx-packets
```

COMANDO: mininet-wifi> sta2 iwconfig (mostrar información de la interfaz inalámbrica de sta2)

```
no wireless extensions
sta2-wlan0 IEEE 802.11 ESSID:"ssid1"

Mode:Managed Frequency:2.412 GHz Access Point: 00:00:00:00:11:01
Bit Rate:1 Mb/s Tx-Power=14 dBm
Retry short limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Encryption key:off
Power Management:off
                       rower Management.orn
Link Quality=24/70 Signal level=-86 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx
Tx excessive retries:0 Invalid misc:15
                                                                                                                   Rx invalid frag:0
                                                                                                                          Missed beacon:0
```

Ambos comandos sirven para mostrar información sobre la interfaz inalámbrica de sta2, que es sta2-wlan0. Además, ésta posee un tipo de conexión managed, su ssid es ssid1 y su canal es el 1.

COMANDO: mininet-wifi> xterm sta3 (arrancar una terminal para sta3)

COMANDO: mininet-wifi> sta3 ip addr show (mostrar la configuración IP de la estación sta3)

La dirección MAC de sta3 es 00:00:00:00:11:33 y la dirección IP de sta3 es 11.211.0.3(/8).

COMANDO: mininet-wifi> sta3 iw dev (mostrar información de la interfaz inalámbrica de sta3)

```
Interface sta3-wlan0
ifindex 11
wdev 0x400000001
addr 00:00:00:00:11:33
           ssid ssid2
type managed
           channel 10 (2457 MHz), width: 20 MHz (no HT), center1: 2457 MHz
txpower 14.00 dBm
multicast TXQ:
                       qsz-byt qsz-pkt flows drops marks overlmt hashcol tx-bytes
                                                                                                                              tx-packets
```

COMANDO: mininet-wifi> sta3 iwconfig (mostrar información de la interfaz inalámbrica de sta3)

```
no wireless extensions
sta3-wlan0 IEEE 802.11 ESSID:"ssid2"

Mode:Managed Frequency:2.457 GHz Access Point: 00:00:00:00:01:02
Bit Rate:1 Mb/s Tx-Power=14 dBm
Retry short limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Encryption key:off
Power Management:off
Link Quality=24/70 Signal level=-86 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:15 Missed beacon:0
```

Ambos comandos sirven para mostrar información sobre la interfaz inalámbrica de sta3, que es sta3-wlan0. Además, ésta posee un tipo de conexión managed, su ssid es ssid2 y su canal es el 10.

Dispositivo	Interfaz inalámbrica	Dir. MAC	Dir. IP	Tipo de conexión	SSID	Canal
sta1	sta1-wlan0	00:00:00:00:11:11	11.211.0.1	managed	ssid1	1
sta2	sta2-wlan0	00:00:00:00:11:22	11.211.0.2	managed	ssid1	1
sta3	sta3-wlan0	00:00:00:00:11:33	11.211.0.3	managed	ssid2	10

COMANDO: root@machine:# wireshark (arrancar wireshark desde la terminal de sta1)

Iniciar una captura de tráfico desde Wireshark: Capture ⇒ Start

COMANDO: mininet-wifi> sta1 ping -c 3 11.211.0.2 (realizar ping de sta1 a sta2)

COMANDO: mininet-wifi> sta1 ping -c 3 11.211.0.3 (realizar ping de sta1 a sta3)

Detener una captura de tráfico desde Wireshark: Capture ⇒ Stop

Guardar captura de tráfico desde Wireshark: File ⇒ Save As... ⇒ wifi-01.cap (Wireshark/tcpdump/... - pcap)

COMANDO: user@machine:~\$ wireshark wifi-01.cap (abrir una captura de tráfico en wireshark)

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length Info
	1 0.000000	11.211.0.1	11.211.0.2	ICMP	98 Echo (ping) request id=0x5e3f, seq=1/256, ttl=64 (reply in 2)
	2 0.001818	11.211.0.2	11.211.0.1	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0x5e3f, seq=1/256, ttl=64 (request in 1)
	3 1.001211	11.211.0.1	11.211.0.2	ICMP	98 Echo (ping) request id=0x5e3f, seq=2/512, ttl=64 (reply in 4)
	4 1.003316	11.211.0.2	11.211.0.1	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0x5e3f, seq=2/512, ttl=64 (request in 3)
	5 2.002777	11.211.0.1	11.211.0.2	ICMP	98 Echo (ping) request id=0x5e3f, seq=3/768, ttl=64 (reply in 6)
	6 2.003986	11.211.0.2	11.211.0.1	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0x5e3f, seq=3/768, ttl=64 (request in 5)
	7 5.214914	00:00:00_00:11:11	00:00:00_00:11:22	ARP	42 Who has 11.211.0.2? Tell 11.211.0.1
	8 5.215837	00:00:00_00:11:22	00:00:00_00:11:11	ARP	42 Who has 11.211.0.1? Tell 11.211.0.2
	9 5.215862	00:00:00_00:11:11	00:00:00_00:11:22	ARP	42 11.211.0.1 is at 00:00:00:00:11:11
1	0 5.216656	00:00:00_00:11:22	00:00:00_00:11:11	ARP	42 11.211.0.2 is at 00:00:00:00:11:22
1	1 8.881858	00:00:00_00:11:11	Broadcast	ARP	42 Who has 11.211.0.3? Tell 11.211.0.1
1	2 9.886868	00:00:00_00:11:11	Broadcast	ARP	42 Who has 11.211.0.3? Tell 11.211.0.1
1	3 10.910866	00:00:00_00:11:11	Broadcast	ARP	42 Who has 11.211.0.3? Tell 11.211.0.1

Como se puede ver en la captura, el ping entre sta1 y sta2 funciona correctamente ya que ambas están asociadas al mismo AP, por lo que existe conectividad entre ambas. Sin embargo, el ping entre sta1 y sta3 no funciona ya que no se ha configurado una red que conecte ambos AP.

COMANDO: user@machine:~\$ sudo ifconfig hwsim0 up (activar la interfaz hwsim0)

COMANDO: user@machine:~\$ sudo wireshark (arrancar wireshark desde la máquina real)

IMPORTANTE: Seleccionar la interfaz hwsim0 antes de iniciar la captura.

Iniciar una captura de tráfico desde Wireshark: Capture ⇒ Start

COMANDO: root@machine:# iw dev sta1-wlan0 disconnect (desasociar estación a un SSID)

COMANDO: mininet-wifi> sta1 iw dev (mostrar información de la interfaz inalámbrica de sta1)

```
phy#2
Interface stai-wlan0
ifindex 9
wdev 0x200000001
addr 00:00:00:00:11:11
type managed
txpower 20.00 dBm
multicast TXQ:
qsz-byt qsz-pkt flows drops marks overlmt hashcol tx-bytes tx-packets
```

En efecto, la línea 'ssid ssid1' ya no aparece al mostrar la información de la interfaz inalámbrica de sta1.

COMANDO: root@machine:# iw dev sta1-wlan0 connect ssid1 (asociar estación a un SSID)

Detener una captura de tráfico desde Wireshark: Capture ⇒ Stop

Guardar captura de tráfico desde Wireshark: File ⇒ Save As... ⇒ wifi-02.cap (Wireshark/tcpdump/... - pcap)

COMANDO: user@machine:~\$ wireshark wifi-02.cap (abrir una captura de tráfico en wireshark)

a)

```
* 802.11 radio information
PHY type: 802.11b (HR/DSSS) (4)
Short preamble: False
Data rate: 1,0 Mb/s
Channel: 1
     Channel: 1
Frequency: 2412MHz
TSF timestamp: 1712740952166581
> [Duration: 872µs]
```

Como se puede ver en la cabecera 802.11 radio information de este paquete, se está utilizando el canal 1, que transmite con una tasa de envío de 1 MBit/sec utilizando una frecuencia de 2412 MHz.

b)

Como se puede ver en la cabecera IEEE 802.11 Beacon frame de este paquete, los valores de los bits To Ds y From Ds que viajan en el campo Flags del campo Control Field son 0, los cuales vienen adjuntos al mensaje 'DS status: Not leaving DS or network is operating in AD-HOC mode'. Esto quiere decir que las tramas se han enviado en modo ad-hoc y en modo infraestructura dirigido a tramas de gestión y control donde los nodos que se están comunicando proceden de una estación o de un AP.

c)

La primera dirección MAC es Receiver/Destination Address (Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)), la cual es una dirección de Broadcast, por lo que no pertenece a ninguna máquina concreta.

La segunda dirección MAC es Transmitter/Source Address (00:00:00_00:11:01 (00:00:00:00:11:01)), la cual pertenece a ap1.

Y por último, la tercera dirección MAC es BSS Id (00:00:00 00:11:01 (00:00:00:00:11:01)), la cual, al igual que en el caso anterior, también pertenece a ap1.

d)

El número de secuencia de una trama baliza, que sirve para distinguir si una trama de datos está duplicada, es siempre 0, ya que no tiene la necesidad de identificar una trama específica en la secuencia de tramas transmitidas.

e)

El intervalo entre tramas baliza es de 0.102400 segundos, especificado en el campo Beacon Interval.

f)

El SSID que se está usando en este caso es ssid1, especificado en el primer tag (SSID parameter set) de la pestaña Tagged parameters.

g)

Como se puede ver en el campo Capabilities, la opción ESS capabilities es la que determina si el dispositivo que está transmitiendo es un AP o un cliente, siendo su valor 1 si transmite un AP y 0 si transmite un cliente. En este caso, el valor de este campo es 1, por tanto, quien transmite es un AP.

PREGUNTA 7

a)

La primera dirección MAC es Receiver/Destination Address (Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)), la cual es una dirección de Broadcast, por lo que no pertenece a ninguna máquina concreta.

La segunda dirección MAC es Transmitter/Source Address (00:00:00_00:11:11 (00:00:00:00:11:11)), la cual pertenece a sta1.

Y por último, la tercera dirección MAC es BSS Id (Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)), la cual, al igual que en la primera dirección, también es una dirección de Broadcast.

b)

```
# 882.11 radio information
PMY type: 802.11b (HR/DSSS) (4)
Short preaable: False
Data rate: 1,0 Mb/s
Channel: | Mb/s
Channel: | Frequency: 2412Mtz
IF requency: 2412Mtz
IF requen
```

Como se puede ver en la cabecera 802.11 radio information de este paquete, se está utilizando el canal 1. Por otro lado, el SSID que se está usando en este caso es ssid1, especificado en el primer tag (SSID parameter set) de la pestaña Tagged parameters.

c)

Esta captura contiene varios mensajes Probe Request, ya que se están explorando todos los canales disponibles realizando un escaneado en cada uno de ellos.

a)

La primera dirección MAC es Receiver/Destination Address (00:00:00_00:11:11 (00:00:00:00:11:11)), la cual pertenece a sta1.

La segunda dirección MAC es Transmitter/Source Address (00:00:00_00:11:01 (00:00:00:00:11:01)), la cual pertenece a ap1.

Y por último, la tercera dirección MAC es BSS Id (00:00:00_00:11:01 (00:00:00:00:11:01)), la cual, al igual que en el caso anterior, también pertenece a ap1.

b)

```
. 882.11 radio information
PHY type: 802.11b (HR/DSSS) (4)
Short preamble: False
Data rate: 1,0 Mb/s
Channel: 1
Frequency: 2412MHz
TSF timestamp: 1712741081801695
▶ [Duration: 824µs]
```

Como se puede ver en la cabecera 802.11 radio information de este paquete, se está utilizando el canal 1.

c)

```
Fixed parameters (12 bytes)

**IEEE 802.11 Wireless Management

**Fixed parameters (12 bytes)

**Insetane !*TizerAssistation

**Geacon Interval: 0.102400 Seconds]

**Capabilities Information

**Obeliane | Second | Secon
                                                                     O...... Immediate Block Ack: Not Implemented
Tagged parameters (43 bytes)
+ Tags: SSID parameter set: ssidi
+ Tags: Supported Rates 1(B), 2(B), 5.5(B), 11(B), 6, 9, 12, 18, [Mbit/sec]
+ Tags: SPOPTED Retails (B), 2(B), 5.5(B), 11(B), 6, 9, 12, 18, [Mbit/sec]
+ Tags: CRP Information
+ Tags: Extended Supported Rates 24, 36, 48, 54, [Mbit/sec]
+ Tags: Supported Operating Classes
+ Tags: Extended Capabilities (8 octets)
```

Por otro lado, el SSID que se está usando en este caso es ssid1, especificado en el primer tag (SSID parameter set) de la pestaña Tagged parameters.

PREGUNTA 9

El mensaje de asentamiento hace referencia al valor del campo Receiver Address, el cual sólo lleva una única dirección (00:00:00_00:11:01 (00:00:00:00:11:01)).

PREGUNTA 10

a)

```
Type: nating-entry (y)

Flags: 0.00 = DS status: Not leaving DS or network is operating in AD-HOC mode (To DS: 0 From DS: 0) (0x0)

... 0.0 = DS status: This is the last fragment
... 0... = Retry: Frame is not being retransmitted
... 0... = PMR MOT: STA will stay up
... 0... = Nore Data: No data buffered
.0... = Protected flag: Data is not protected
.0... = PROTE DATA: NO STAY AND ADDITIONS (STAY ADDI
```

Como se puede ver en el campo IEEE 802.11 Wireless Management, el número de secuencia asociado a la fase de autenticación es 0x0001, por lo que no es una autenticación real, ya que no utiliza ningún algoritmo de autenticación.

a)

Como se puede ver, ap1 emplea el mismo algoritmo de autenticación que la solicitud.

Como se puede ver en el campo IEEE 802.11 Wireless Management, el número de secuencia asociado a la fase de autenticación es 0x0002, cuyo mensaje de asentamiento sólo lleva una única dirección $(00:00:00_00:11:11 (00:00:00:00:11:11)).$

PREGUNTA 12

Como se puede ver, los valores del SSID y del Listen Interval del Association Request son ssid1 y 0x0005, respectivamente. Además, el número de secuencia de la cabecera general incrementa en uno (79) con respecto al mensaje de autenticación enviado por sta1 (78).

PREGUNTA 13

```
9.... Immediate Block Ack: Not Implemented Status code: Successful (0x0000)
..00 0000 0000 0001 = Association ID: 0x0001
goged parameters (31 bytes)
Tag: Supported Rates 1(B), 2(B), 5.5(B), 11(B), 6, 9, 12, 18, [Mbit/sec]
Tag: Extended Supported Rates 24, 36, 48, 54, [Mbit/sec]
Tag: Extended Capabilities (8 octets)
```

Como se puede ver, el valor del Association ID del Association Response es 0x0001.

COMANDO: mininet-wifi> sta1 iw dev sta1-wlan0 scan (mostrar los SSIDs que sta1 tiene disponibles)

```
BSS 00:00:00:00:11:01(on sta1-wlan0)
    last seen: 10774.587s [boottime]
    TSF: 1712673299925324 usec (19822d, 14:34:59)
    freq: 2412.0
    beacon interval: 100 TUs
    capability: ESS ShortSlotTime (0x0401)
    signal: -76.00 dBm
    last seen: 0 ms ago
    Information elements from Probe Response frame:
    SSID: ssid1
    Supported rates: 1.0* 2.0* 5.5* 11.0* 6.0 9.0 12.0 18.0
    DS Parameter set: channel 1
    ERP: Barker_Preamble_Mode
    Extended supported rates: 24.0 36.0 48.0 54.0
    Supported operating classes:
          * current operating classes:
          * current operating class: 81
    Extended Capabilities:
          * Extended Channel Switching
          * SSID List
          * Operating Mode Notification
```

COMANDO: mininet-wifi> sta2 iw dev sta2-wlan0 scan (mostrar los SSIDs que sta1 tiene disponibles)

```
BSS 00:00:00:00:101(In st2.vlann) - associated

last seem: 1880: 8408 [bootting]
158: 17:12073320181155 usec (19822d, 14:35:29)
freq: 2412.0
beacon interval: 100 TUS
capability: ESS shortSlotTime (0x0401)
signal: 96.00 dbm
last seem: 0 ms ago
Information elements from Probe Response frame:
SSID: ssid1
Supported rates: 1.0* 2.0* 5.5* 11.0* 6.0 9.0 12.0 18.0
DS Parameter set: channel 1
ERP: Barker Premble Mode
Extended supported gasses:
Supported capabilities:
Extended capabilities:
Extended channel Switching
**SSID List
**Departing Mode Notification

BSS 00:00:00:101:102(on st2-vlann)
last seem: 10805.2355 [boottime]
TSF: 17:12073330737372 usec (19822d, 14:35:30)
freq: 2457.0
beacon unterval: 100 TUS
capability: ESS ShortSlotTime (0x0401)
signal to the companion of the companion
```

COMANDO: mininet-wifi> sta3 iw dev sta3-wlan0 scan (mostrar los SSIDs que sta1 tiene disponibles)

Como se puede ver en cada uno de los escaneos realizados, la potencia de señal que recibe sta1 por parte de ap1 es -76.00 dBm. Por otro lado, la potencia de señal que recibe sta2 por parte de ap1 es de -86.00 dBm, mientras que la recibida por parte de ap2 es de -90.00 dBm. Y por último, la potencia de señal que sta3 recibe de ap2 es de -86.00 dBm.

COMANDO: mininet-wifi> distance sta1 ap1 (mostrar la distancia desde la estación sta1 a la AP ap1)

The distance between sta1 and ap1 is 22.36 meters

COMANDO: mininet-wifi> distance sta1 ap2 (mostrar la distancia desde la estación sta1 a la AP ap2)

The distance between sta1 and ap2 is 90.55 meters

COMANDO: mininet-wifi> distance sta2 ap1 (mostrar la distancia desde la estación sta2 a la AP ap1)

The distance between sta2 and ap1 is 36.06 meters

COMANDO: mininet-wifi> distance sta2 ap2 (mostrar la distancia desde la estación sta2 a la AP ap2)

The distance between sta2 and ap2 is 44.72 meters

COMANDO: mininet-wifi> distance sta3 ap1 (mostrar la distancia desde la estación sta3 a la AP ap1)

The distance between sta3 and ap1 is 94.87 meters


COMANDO: mininet-wifi> distance sta3 ap2 (mostrar la distancia desde la estación sta3 a la AP ap2)

The distance between sta3 and ap2 is 36.06 meters

Las distancias de sta3 a ap2 y de sta1 a ap1 son demasiado grandes, ya que, como bien se observa en el apartado anterior, dichas estaciones no tienen visibilidad con los APs debido a la gran distancia entre ellas.


PREGUNTA 16

COMANDO: mininet-wifi> py sta1.setPosition('50,150,0') (mover la estación sta1 a otra posición)



COMANDO: mininet-wifi> sta1 iw dev sta1-wlan0 scan (mostrar los SSIDs que sta1 tiene disponibles) Una vez realizado el escaneado, no se imprime nada, ya que desde la posición (50,150,0), sta1 no tiene alcance ni con ningún AP ni con ninguna estación.

COMANDO: mininet-wifi> py sta1.setPosition('120,20,0') (mover la estación sta1 a otra posición)



COMANDO: mininet-wifi> sta1 iw dev (mostrar información de la interfaz inalámbrica de sta1)

```
phy#2

Interface sta1-wlan0

ifindex 9

wdev 0x200000001

addr 00:00:00:00:11:11

ssid ssid2

type managed

channel 10 (2457 MHz), width: 20 MHz (no HT), center1: 2457 MHz

txpower 14.00 dBm

multicast TXQ:

qsz-byt qsz-pkt flows drops marks overlmt hashcol tx-bytes tx-packets

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
```

Como se puede ver, sta1 ha cambiado el valor de su campo ssid, pasando de ssid1 a ssid2, además del valor de su campo channel, que ha pasado de 1 a 10, por lo que ahora está asociado y puede comunicarse con sta3 en vez de con sta2 como se tenía anteriormente, ya que ambos poseen el mismo ssid.

COMANDO: user@machine:~\$ sudo ifconfig hwsim0 up (activar la interfaz hwsim0)

COMANDO: user@machine:~\$ sudo wireshark (arrancar wireshark desde la máquina real)

IMPORTANTE: Seleccionar la interfaz hwsim0 antes de iniciar la captura.

Iniciar una captura de tráfico desde Wireshark: Capture ⇒ Start

COMANDO: mininet-wifi> sta1 ping -c 3 11.211.0.3 (realizar ping de sta1 a sta3)

Detener una captura de tráfico desde Wireshark: Capture ⇒ Stop

Guardar captura de tráfico desde Wireshark: File ⇒ Save As... ⇒ wifi-03.cap (Wireshark/tcpdump/... - pcap)

COMANDO: user@machine:~\$ wireshark wifi-03.cap (abrir una captura de tráfico en wireshark)

a)

En esta captura hay 6 mensajes ICMP echo request y 6 mensajes ICMP echo reply, los cuales se envían por pares.

El primero de los mensajes de cada par ICMP echo request tiene sus valores de To Ds y From Ds a 1 y 0, respectivamente, por lo que el primer mensaje del par ha sido enviado por una estación a través de un AP y destinado a un Ds.

Sin embargo, el segundo mensaje de cada par ICMP echo request tiene sus valores de To Ds y From Ds a 0 y 1, respectivamente, por lo que el segundo mensaje del par procede de un Ds, ha sido enviada por un AP y destinado a una estación

b)

276 12.738524 11.211.0.1	11.211.0.3	ICMP	138 Echo (ping) request id=0x5469, seq=3/768, ttl=64 (no response found!)
277 12.739044 11.211.0.1	11.211.0.3	ICMP	138 Echo (ping) request id=0x5469, seq=3/768, ttl=64 (reply in 279)
278 12.739098	00:00:00_00:11:11 (00:00:00:00:11:11) (RA)	802.11	24 Acknowledgement, Flags=
279 12.739516 11.211.0.3	11.211.0.1	ICMP	138 Echo (ping) reply id=0x5469, seq=3/768, ttl=64 (request in 277)
280 12.739544	00:00:00_00:11:02 (00:00:00:00:11:02) (RA)	802.11	24 Acknowledgement, Flags=
281 12.740318 11.211.0.3	11.211.0.1	ICMP	138 Echo (ping) reply id=0x5469, seq=3/768, ttl=64
282 12.740372	00:00:00_00:11:33 (00:00:00:00:11:33) (RA)	802.11	24 Acknowledgement, Flags=
283 12 741233	00.00.00 00.11.02 (00.00.00.00.11.02) (RA)	802 11	24 Acknowledgement Flags=

Como se puede ver, sta1 envía un mensaje a ap1, y ap1 envía un mensaje a sta3, siendo éste el destino final.

C)

En el caso de esta captura, todos los mensajes de esta captura que no sean un Beacon Frame asienten cada uno de sus asentimientos.

[] 2. TRAMAS RTS/CTS

COMANDO: user@machine:~\$ wireshark rts-cts.cap (abrir una captura de tráfico en wireshark)

```
No. Time
1 0.000000000
                                                                                                 Destination
Objetivo_57:cc:97 (68:f9:56:57:cc:97) (RA)
                                                                                                                                                                   Protocol Length Info
                                                                                                                                                                                      gth | Info
76 Request-to-send, Flags=......C
70 Clear-to-send, Flags=......C
138 QoS Data, SN=1992, FN=0, Flags=.p....TC
88 8802.11 Block Ack, Flags=......C
84 Null function (No data), SN=3415, FN=0, Flags=...P..TC
70 Acknowledgement, Flags=.....C
84 Null function (No data), SN=3416, FN=0, Flags=...TC
70 Acknowledgement, Flags=.....C
                                 Apple_ac:8b:b1 (90:8d:6c:ac:8b:b1) (TA)
                                2 0.000043430
3 0.000113351
                                                                                                                                                                   802.11
          4 0.000149767
                                                                                                                                                                   802.11
802.11
          5 0.015765590
                                                                                                  Apple_ac:8b:b1 (90:8d:6c:ac:8b:b1) (RA)
          6 0.015777409
                                Apple ac:8b:b1
                                                                                                  Apple_ac:8b:b1 (90:8d:6c:ac:8b:b1) (RA)
          8 1.838185616
                                                                                                                                                                   802.11
```

PREGUNTA 1

La dirección MAC que tiene datos que enviar es 90:8d:6c:ac:8b:b1, y la dirección MAC de la estación que está concediendo el permiso es 68:f9:56:57:cc:97.

PREGUNTA 2

El mensaje que lleva los datos es el número 3 (QoS Data, SN=1992).

PREGUNTA 3

El nodo que está transmitiendo es una estación, ya que en el primer flag se especifica 'To DS: 1 From DS: 0', por lo que dicho mensaje es enviado por una estación a través de un AP y destinada a un DS. En este caso, los datos sí están protegidos como bien se especifica en el sexto flag con el mensaje 'Protected flag: Data is protected'.

PREGUNTA 4

Compressed BlockAck Response

▶ Block Ack Control: 0x0004
▶ Block Ack Starting Sequence Control (SSC): 0x7890
▶ Block Ack Bitmap: 0000000000000000

Cada bit en el campo Block Ack Bitmap representa una trama dentro de un conjunto de tramas que comienzan desde el Starting Sequence Control. En este caso, el séptimo bit (el octavo contando desde la derecha) está a 1 (00 00 00 00 00 00 00 00 00), lo que indica que la trama correspondiente a ese bit se ha recibido correctamente. Por tanto, el número de secuencia que se está asintiendo en este caso es 0x789 + 7 = 0x790.

PREGUNTA 5

El valor del campo Duration de los mensajes 1, 2, 3 y 4 es de 28, 28, 48 y 32 microsegundos, respectivamente, donde el valor del campo Duration de los 3 primeros mensajes se corresponde con el tiempo que se necesita para que la transmisión termine y hasta que el ACK sea completado, teniendo en cuenta siempre el mensaje anterior, ya que es el que cuenta el tiempo que llevan los mensajes anteriores.

```
Flags: θx11
......01 = DS status: Frame from STA to DS via an AP (To DS: 1 From DS: θ) (θx1)
.....0... = More Fragments: This is the last fragment
.....0... = Retry: Frame is not being retransmitted
....1 .... = PWR MGT: STA will go to sleep
...0.... = More Data: No data buffered
..... = Protected flag: Data is not protected
..... = HTC/Order flag: Not strictly ordered

Flags: θxθ1
..... 0.1 = DS status: Frame from STA to DS via an AP (To DS: 1 From DS: θ) (θx1)
..... 0... = More Fragments: This is the last fragment
..... 0... = Retry: Frame is not being retransmitted
.... 0... = Retry: Frame is not being retransmitted
.... 0... = PWR MGT: STA will stay up
.... 0... = More Data: No data buffered
.... = Protected flag: Data is not protected
θ.... = HTC/Order flag: Not strictly ordered
```

Como se puede ver, los flags de los mensajes 5 y 7 son iguales, con la única diferencia del valor del flag 'PWR GMT', que hace referencia a la gestión de energía de una trama de control de Wi-Fi, indicando además si dicha trama es capaz de gestionar su propia energía.

El contenido de este flag en el mensaje 5 es 'PWR GMT: STA will go to sleep', mientras que el contenido de este mismo flag en el mensaje 7 es 'PWR GMT: STA will stay up'.

[] 3. AUTENTICACIÓN

```
COMANDO: user@machine:~$ cd lab-wifi/ (acceder al directorio lab-wifi/)
```

COMANDO: user@machine:~\$ sudo ./authentication.py (arrancar el escenario authentication.py)

PREGUNTA 1

COMANDO: mininet-wifi> dump (mostrar la configuración de red que se ha arrancado)

```
<Station sta1: sta1-wlan0:11.211.0.1 pid=10828>
<Station sta2: sta2-wlan0:11.211.0.2 pid=10830>
<OVSAP ap1: lo:127.0.0.1,ap1-wlan1:None pid=10835>
```

La dirección IP de sta1 es 11.211.0.1 y la dirección IP de sta2 es 11.211.0.2.

PREGUNTA 2

COMANDO: mininet-wifi> sta1 iwconfig (mostrar información de la interfaz inalámbrica de sta1)

```
lo no wireless extensions.

sta1-wlan0 IEEE 802.11 ESSID:"simplewifi"
Mode:Managed Frequency:2.412 GHz Access Point: 02:00:00:02:00
Bit Rate:1 Mb/s Tx-Power=14 dBm
Retry short limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Encryption key:off
Power Management:off
Link Quality=70/70 Signal level=-36 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:13 Missed beacon:0
```

COMANDO: mininet-wifi> sta2 iwconfig (mostrar información de la interfaz inalámbrica de sta2)

```
lo no wireless extensions.

sta2-wlan0 IEEE 802.11 ESSID: "simplewifi"
    Mode:Managed Frequency:2.412 GHz Access Point: 02:00:00:00:00:00
    Bit Rate:1 Mb/s Tx-Power=14 dBm
    Retry short limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
    Encryption key:off
    Power Management:off
    Link Quality=70/70 Signal level=-36 dBm
    Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
    Tx excessive retries:0 Invalid misc:14 Missed beacon:0
```

Como se puede ver, tanto sta1 como sta2 están asociadas al SSID 'simplewifi'.

PREGUNTA 3

COMANDO: user@machine:~\$ sudo ifconfig hwsim0 up (activar la interfaz hwsim0)

COMANDO: user@machine:~\$ sudo wireshark (arrancar wireshark desde la máquina real)

IMPORTANTE: Seleccionar la interfaz hwsim0 antes de iniciar la captura.

Iniciar una captura de tráfico desde Wireshark: Capture ⇒ Start

COMANDO: root@machine:# ifconfig sta1-wlan0 down (desconectar la interfaz inalámbrica de sta1)

COMANDO: root@machine:# ifconfig sta1-wlan0 up (conectar la interfaz inalámbrica de sta1)

Detener una captura de tráfico desde Wireshark: Capture ⇒ Stop

Guardar captura de tráfico desde Wireshark: File ⇒ Save As... ⇒ wifi-04.cap (Wireshark/tcpdump/... - pcap)

COMANDO: user@machine:~\$ wireshark wifi-04.cap (abrir una captura de tráfico en wireshark)

El algoritmo de autenticación que se está empleando es Open System.

PREGUNTA 4

```
00:00:00_00:11:01
02:00:00:00:02:00 (02:00:00:00:02:00) (RA)
                                                                                                                                                            153 Key (Message 1 of 4)
24 Acknowledgement, Flags=...
175 Key (Message 2 of 4)
24 Acknowledgement, Flags=...
209 Key (Message 3 of 4)
24 Acknowledgement, Flags=...
153 Key (Message 4 of 4)
           498 47.693961 02:00:00:00:02:00
499 47.693969
                                                                                                                                         EAP0L
                                                                                                                                         802.11
            500 47.694755 00:00:00_00:11:01
                                                                 02:00:00:00:02:00
                                                                                                                                         EAPOL
                                                                 802.11
EAPOL
802.11
                                 02:00:00:00:02:00
                                 24 Acknowledgement, Flags=.....
           505 47.695195
                                                                 00:00:00 00:11:01 (00:00:00:00:11:01) (RA)
                                                                                                                                         802.11
▼ Logical-Link Control
     Ogical-Link Control
DSAP: SNAP (0xaa)
SSAP: SNAP (0xaa)
SSAP: SNAP (0xaa)
Control field: U, func=UI (0x03)
Organization Code: 00:00:00 (Officially Xerox, but
Type: 802.1X Authentication (0x888e)
```

Como se puede ver, el valor de la cabecera LLC del campo Type de cada uno de los 4 mensajes que intercambian información de claves es 802.1X (0x888e). Este estándar de seguridad de red se utiliza para autenticar y controlar el acceso de dispositivos a una red local antes de permitirles el acceso a la red, además de identificarles de qué forma deben procesar cada paquete.

Los campos ANonce y SNonce no tienen ningún valor asignado en ninguno de los cuatro mensajes. Por otro lado, las direcciones MAC (Destination Address y Source Address) de los mensajes son 00:00:00:00:11:01 y 02:00:00:00:11:00 en el primer mensaje, 02:00:00:00:02:00 y 00:00:00:00:01:01 en el segundo mensaje, 00:00:00:00:11:01 y 02:00:00:00:02:00 en el tercer mensaje, y 02:00:00:00:02:00 y 00:00:00:00:11:01 en el cuarto mensaje.


PREGUNTA 6

Como se puede ver, todos los paquetes IPv6 que han aparecido una vez realizado el descifrado son del tipo Multicast Listener Report Message v2.

[] 4. RED AD-HOC

COMANDO: user@machine:~\$ cd lab-wifi/ (acceder al directorio lab-wifi/)

COMANDO: user@machine:~\$ sudo ./adhoc_simple.py (arrancar el escenario adhoc_simple.py)



PREGUNTA 1

COMANDO: mininet-wifi> dump (mostrar la configuración de red que se ha arrancado)

```
<Station sta1: sta1-wlan0:11.211.0.1 pid=11496>
<Station sta2: sta2-wlan0:11.211.0.2 pid=11498>
<Station sta3: sta3-wlan0:11.211.0.3 pid=11500>
```

La dirección IP de sta1 es 11.211.0.1, la dirección IP de sta2 es 11.211.0.2 y la dirección IP de sta3 es 11.211.0.3.

COMANDO: mininet-wifi> sta1 iwconfig (mostrar información de la interfaz inalámbrica de sta1)

```
lo no wireless extensions.

sta3-wlan0 IEEE 802.11 ESSID:"adhocNet"
Mode:Ad-Hoc Frequency:2.432 GHz Cell: 02:CA:FF:EE:BA:01
Tx-Power=15 dBm
Retry short limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Encryption key:off
Power Management:off
```

COMANDO: mininet-wifi> sta2 iwconfig (mostrar información de la interfaz inalámbrica de sta2)

```
lo no wireless extensions.

sta2-wlan0 IEEE 802.11 ESSID:"adhocNet"
    Mode:Ad-Hoc Frequency:2.432 GHz Cell: 02:CA:FF:EE:BA:01
    Tx-Power=15 dBm
    Retry short limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
    Encryption key:off
    Power Management:off
```

COMANDO: mininet-wifi> sta3 iwconfig (mostrar información de la interfaz inalámbrica de sta3)

```
lo no wireless extensions.

sta1-wlan0 IEEE 802.11 ESSID:"adhocNet"

Mode:Ad-Hoc Frequency:2.432 GHz Cell: 02:CA:FF:EE:BA:01

TX-Power=15 dBm

Retry short limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Encryption key:off
Power Management:off
```

Como se puede ver, tanto sta1 como sta2 y sta3 están asociadas al SSID 'adhocNet'.

PREGUNTA 2

COMANDO: user@machine:~\$ sudo ifconfig hwsim0 up (activar la interfaz hwsim0)

COMANDO: user@machine:~\$ sudo wireshark (arrancar wireshark desde la máquina real)

IMPORTANTE: Seleccionar la interfaz hwsim0 antes de iniciar la captura.

Iniciar una captura de tráfico desde Wireshark: Capture ⇒ Start

En este caso, todas las estaciones están enviando tramas beacon.

COMANDO: mininet-wifi> pingallfull (ejecutar la combinación de todos los pings posibles de esa topología)

Detener una captura de tráfico desde Wireshark: Capture ⇒ Stop

Guardar captura de tráfico desde Wireshark: File ⇒ Save As... ⇒ wifi-05.cap (Wireshark/tcpdump/... - pcap)

COMANDO: user@machine:~\$ wireshark wifi-05.cap (abrir una captura de tráfico en wireshark)

En esta captura, todos los ping se realizan de una estación a otra, ya que todas las estaciones poseen el mismo SSID, algo que podría fallar si el número de dispositivos conectados es enorme o si la calidad de señal que se tiene es débil. Sin embargo, en ningún momento se realiza ningún ping que vaya de sta1 a sta3 debido a que la distancia que los separa es bastante grande.

PREGUNTA 4

En un escenario Adhoc, dos estaciones se comunican directamente sin pasar por un punto de acceso, cuya comunicación genera menos tráfico en la red en comparación con un escenario en modo infraestructura. Por otro lado, en un escenario en modo infraestructura, las estaciones se comunican a través de un punto de acceso y poseen un mayor número de mensajes de ping. Esto se debe a que el punto de acceso actúa como un intermediario entre las estaciones, por lo que se necesitan mensajes adicionales para establecer y mantener la conexión. Además, también se pueden enviar mensajes adicionales de control, como los mensajes de gestión, para mantener la conexión entre las estaciones y el punto de acceso.

PREGUNTA 5

COMANDO: mininet-wifi> sta2 echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip forward (activar encaminamiento en sta2)

COMANDO: mininet-wifi> sta1 ip route add 11.211.0.3 via 11.211.0.2 (configurar ruta en sta1)

COMANDO: mininet-wifi> sta3 ip route add 11.211.0.1 via 11.211.0.2 (configurar ruta en sta3)

COMANDO: mininet-wifi> staX arp -a (mostrar la caché de ARP de staX)

COMANDO: mininet-wifi> staX arp -d 11.211.0.X (borrar entrada de la caché de ARP de staX)

COMANDO: user@machine:~\$ sudo wireshark (arrancar wireshark desde la máquina real)

IMPORTANTE: Seleccionar la interfaz hwsim0 antes de iniciar la captura.

Iniciar una captura de tráfico desde Wireshark: Capture ⇒ Start

COMANDO: mininet-wifi> sta1 ping -c 3 11.211.0.3 (realizar ping de sta1 a sta3)

Detener una captura de tráfico desde Wireshark: Capture ⇒ Stop

Guardar captura de tráfico desde Wireshark: File ⇒ Save As... ⇒ wifi-06.cap (Wireshark/tcpdump/... - pcap) COMANDO: user@machine:~\$ wireshark wifi-06.cap (abrir una captura de tráfico en wireshark)

293 9.249842 11.211.0.1	11.211.0.3 ICMP	140 Echo (ping) request id=0x29ad, seq=2/512, ttl=64 (no response found!)
294 9.250443 11.211.0.2	11.211.0.1 ICMP	168 Redirect (Redirect for host)
295 9.250464 11.211.0.1	11.211.0.3 ICMP	140 Echo (ping) request id=0x29ad, seq=2/512, ttl=63 (reply in 298)
296 9.250510	00:00:00_00:11:01 (00:00:00:00:11:01) (RA) 802.11	24 Acknowledgement, Flags=
297 9.250778	00:00:00_00:11:02 (00:00:00:00:11:02) (RA) 802.11	24 Acknowledgement, Flags=
298 9.251638 11.211.0.3	11.211.0.1 ICMP	140 Echo (ping) reply id=0x29ad, seq=2/512, ttl=64 (request in 295)
299 9.251686	00:00:00_00:11:02 (00:00:00:00:11:02) (RA) 802.11	24 Acknowledgement, Flags=
300 9.251933 11.211.0.2	11.211.0.3 ICMP	168 Redirect (Redirect for host)
201 0 251047 11 211 0 2	11 211 0 1 TCMD	1/0 Echo (ning) renly id=0v20ad seg=2/512 ttl=63

Como se puede ver, sta1 envía un mensaje ICMP echo request, cuyo valor de su campo IEEE 802.11 es la dirección MAC de sta2. Por otro lado, la dirección destino que aparece en la cabecera IPv4 del mensaje es la dirección IP de sta3. De esta forma, sta2 redireccionará el mensaje a sta3 una vez lo haya recibido, siendo éste el destino final del ping. Y por último, para el mensaje ICMP echo reply se tiene el mismo escenario, con la diferencia de que su destino final es sta1 y no sta3.