Práctica 1: IPv6

Redes de Ordenadores para Robots y Máquinas Inteligentes

GSvC

Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones y Sistemas Telemáticos y Computación

Febrero de 2024

1. Funcionamiento básico de IPv6

Para la realización de los siguientes ejercicios es necesario descomprimir el fichero IPv6-lab.tgz que descargarás de la siguiente página:

https://mobiquo.gsyc.urjc.es/practicas/ror/p1.html

Al descomprimir este fichero se generará un directorio IPv6-lab con los archivos de configuración de esta práctica necesarios para NetGUI.

Al arrancar NetGUI, debes abrir el escenario definido dentro del directorio IPv6-lab. Este escenario es el que se muestra en la figura 1.

1.1. Autoconfiguración de direcciones IPv6 (link-local)

Para empezar arranca únicamente pc1.

- Indica cuál es la dirección IPv6 link-local que se ha configurado en pc1, y su relación con su dirección Ethernet.
- 2. Indica a qué dirección IPv6 multicast de nodo solicitado pertenece pc1.

Arranca tcpdump en pc1 para que capture paquetes y guarda la captura en el fichero ipv6-01.cap. Arranca pc2.

- 3. Indica cuál es la dirección IPv6 link-local que se ha configurado en pc2, y su relación con su dirección Ethernet.
- 4. Indica a qué dirección IPv6 multicast de nodo solicitado pertenece pc2.
- 5. Interrumpe la captura que estabas realizando en pc1. Carga la captura en wireshark y localiza el mensaje enviado por pc2 que indica que pc2 está detectando si existen direcciones IPv6 duplicadas con su dirección link-local.
- 6. Fíjate en las direcciones IPv6 y en las direcciones Ethernet que lleva este mensaje. Explica si la máquina pc1 recibe y procesa ese mensaje (aunque no responda).




Figura 1: Escenario de IPv6

- 7. Localiza los mensajes ICMPv6 Multicast Listener Report e indica cuál crees que es su propósito.
- 8. Explica los mensajes ICMPv6 Router Solicitation que observas en la captura y explica su contenido y su propósito.

Arranca tcpdump en pc1 para que capture paquetes y guarda la captura en el fichero ipv6-02.cap. Arranca pc3.

- 8. Indica cuál es la dirección IPv6 link-local que se ha configurado en pc3, y su relación con su dirección Ethernet.
- 9. Indica a qué dirección IPv6 multicast de nodo solicitado pertenece pc3.
- 10. Interrumpe la captura que estabas realizando en pc1. Carga la captura en wireshark y localiza el mensaje enviado por pc3 que indica que pc3 está detectando si existen direcciones IPv6 duplicadas con su dirección link-local.
- 11. Fíjate en las direcciones IPv6 y en las direcciones Ethernet que lleva este mensaje. Indica si las máquinas pc1 y/o pc2 reciben y procesan este mensaje (respondan o no).
- 12. Observa en la captura si pc1 o pc2 responden al mensaje enviado por pc3, y explica por qué.

1.2. Tráfico IPv6 entre 2 máquinas directamente conectadas

- 1. Comprueba con el comando route las rutas IPv6 que tiene configuradas las máquinas pc1, pc2 y pc3 y explica el significado de las mismas.
- 2. Ejecuta tcpdump en pc3 (guardando los paquetes en un fichero ipv6-03.cap) y realiza un ping6 desde pc1 a la dirección link-local de pc2.
- 3. Comprueba que funciona desde pc2 el ping6 a la dirección IPv6 multicast de nodo solicitado de pc1. Explica la respuesta que obtienes.
- 4. Comprueba que funciona desde pc1 el ping6 a la dirección IPv6 multicast de nodo solicitado de pc2. Explica la respuesta que obtienes.
- 5. Comprueba que funciona desde pc1 el ping6 a la dirección IPv6 multicast de todos los nodos del enlace. Explica la respuesta que obtienes.
- 6. Interrumpe la captura.
- 7. Localiza en la captura todos los mensajes de *Neighbor Solicitation*. Identifica en ellos qué máquina los envía, explica la causa por la que los envía. Fíjate en la dirección Ethernet de destino de dichos mensajes y explica su valor. ¿Qué máquinas recibirán cada uno de esos mensajes de *Neighbor Solicitation*?
- 8. Comprueba que tras la realización del ping6, las direcciones Ethernet de máquinas vecinas que han aprendido pc1 y pc2, mostrando la información de su caché de vecinos. Observa cuándo la información contenida cambia de estado y/o desaparece.
 - NOTA: Ten en cuenta que la caché de vecinos de IPv6 en Linux tiene menor tiempo por defecto que la caché de ARP en IPv4. Prueba a utilizar watch -n 1 para repetir automáticamente el comando de consulta de la caché de vecinos, y repite el ping6 entre máquinas para ver mejor las transiciones entre estados.
- 9. Comprueba qué direcciones aprende pc3 en su caché de vecinos tras todo el tráfico anterior.

1.3. Autoconfiguración de direcciones IPv6 globales

Arranca la máquina pc4, pero todavía no arranques los routers r1 y r2.

Los routers r1 y r2 tienen configurado en el protocolo ICMPv6 el envío de mensajes Router Advertisement. Nada más arrancar, estos routers mandan mensajes ICMPv6 Router Advertisement que contienen anuncios de los prefijos de subred a los que pertenecen sus interfaces. De esta forma, las máquinas que estén directamente conectadas a dichas interfaces podrán configurar su dirección IPv6 en función de los anuncios que reciban.

Arranca (en background) una captura en pc4 y guárdala en un fichero ipv6-04.cap.

1. Indica qué direcciones y rutas ha configurado pc4.

Arranca r2.

- 2. Indica qué direcciones y rutas tiene ahora configuradas pc4.
- 3. Interrumpe la captura en pc4 y explica los mensajes que observas en dicha captura. Fíjate en las direcciones IPv6 origen y destino de cada paquete. Explica el sentido del último mensaje que aparece en la captura que NO es un *Router Advertisement*.

- 4. Muestra las direcciones de vecinos aprendidas por r2 y pc4 y justifica tu respuesta.
- 5. Indica los valores Valid Lifetime (valid_lft) y Preferred Lifetime (preferred_lft) de la dirección IPv6 global que se ha configurado en pc4. ¿De dónde los ha tomado pc4?. Relaciona estos valores con los intervalos entre mensajes Router Advertisement que se ven en la captura.
- 6. Interrumpe la ejecución del demonio radvd en r2.

Indica qué ocurre con los valores *valid_lft* y *preferred_lft*. en pc4. Indica también qué ocurre con la dirección IPv6 global que se había configurado en pc4, y en cuánto tiempo. Muestra las direcciones de vecinos aprendidas por pc4 y justifica tu respuesta.

Inicia en r2 el protocolo Router Advertisement y arranca r1.

- 7. Indica qué direcciones IPv6 globales se han configurado en pc1, pc2 y pc3.
- 8. Indica qué rutas IPv6 se han configurado en pc1, pc2 y pc3. Ejecuta repetidas veces en uno de los pcs el comando que visualiza las rutas y fíjate en lo que ocurre con el campo *expires* y trata de explicarlo. ¿De donde toma el pc ese valor?
- 9. Explica qué ocurre si haces un ping6 entre dos máquinas que no están directamente conectadas, por ejemplo, pc1 y pc4, o entre pc1 y r2. Para entenderlo consulta las rutas en las máquinas, y haz capturas en las interfaces que necesites.
- 10. Haz un ping desde pc1 a la IPv6 destino ff02::2. ¿Quién responde? Justifica la respuesta.

1.4. IPv6 entre 2 máquinas de subredes diferentes

Los pos tienen configuradas rutas por defecto, pero los *routers* sólo tienen configurada ruta hacia máquinas vecinas. Como habrás comprobado en el apartado anterior, para que las máquinas de diferentes subredes puedan intercambiar tráfico es necesario añadir rutas en los *routers*.

- 1. Añade las rutas que consideres necesarias para que todas las máquinas de la figura puedan intercambiar tráfico entre ellas. Indica qué rutas has configurado.
- 2. Arranca un captura en alguna de las máquinas conectadas al hub1 y guárdala en un fichero ipv6-05.cap. Realiza un ping6 de pc1 a pc4 y otro de pc1 a la dirección global de la interfaz eth0 de r2. Interrumpe la captura y comprueba el fichero de captura. Observa las direcciones Ethernet e IP de los mensajes capturados, y el valor del hop limit.

2. Fragmentación en IPv6

Para analizar la cabecera de extensión para la fragmentación en IPv6 vamos a provocar que sea necesario fragmentar los datagramas IPv6.

En IPv6 sólo puede fragmentar la máquina que crea un datagrama y por tanto, no pueden fragmentar los routers intermedios que hay entre el origen y el destino (en IPv4 los routers intermedios sí pueden fragmentar). NOTA: Ten en cuenta que los tamaños de los fragmentos de IPv6 deben ser un múltiplo de 8 bytes, salvo el último (igual que en IPv4).

El valor de MTU por defecto en Ethernet es 1500 bytes (puedes comprobarlo con el comando ip -6 addr).

Realiza una captura de tráfico en r1(eth0) (fichero ipv6-06.cap) y en r2(eth0) (fichero ipv6-07.cap).

Ejecuta un ping6 desde pc1 a la dirección global de pc4 con la opción -s 2000 obligando a que los paquetes de ICMPv6 echo request tengan 2000 bytes de datos, provocando un tamaño de datagrama IPv6 mayor que la MTU de Ethernet.

Interrumpe las capturas y estúdialas.

- 1. Explica qué máquina ha fragmentado los datagramas y cómo sabe a qué tamaño máximo debe hacerlo.
- 2. Estudia los valores de las cabeceras Next Header cuando un datagrama se fragmenta, y trata de comprobar los tamaños de los fragmentos y el tamaño del datagrama original sin fragmentar que se quería enviar.

Ahora vamos a modificar el valor de la MTU entre r1 y r2 para que sea 1304 bytes (en vez de los 1500 típos de Ethernet). Para ello ejecuta el siguiente comando en r1 para modificar el valor de MTU en su interfaz eth1:

```
r1:~# ip link set eth1 mtu 1304
```

Y ejecuta el siguiente comando en r2 para modificar el valor de MTU en su interfaz eth0:

```
r2:~# ip link set eth0 mtu 1304
```

Realiza una captura de tráfico en r1(eth0) (fichero ipv6-08.cap) y en r2(eth0) (fichero ipv6-09.cap). Ejecuta un ping6 desde pc1 a la dirección global de pc4 con la opción -s 1400. Interrumpe las capturas y estúdialas.

- 3. Explica qué máquina ha fragmentado los datagramas y cómo sabe a qué tamaño debe hacerlo. Trata de comprobar los tamaños de los fragmentos y el tamaño del datagrama original sin fragmentar que se quería enviar.
- 4. Explica la diferencia que ves entre los 2 ficheros de capturas.

3. Túnel IPv6 in IPv4

Descomprime el laboratorio IPv6-tun-lab.tgz y carga el escenario dentro de NetGUI. Arranca de una en una todas las máquinas del escenario.

Observa en la figura 2 que hay 3 zonas diferenciadas en el escenario:

- Zona A Zona IPv6: pc1, pc2 y r1.
- Zona B Zona IPv4: r3, r4 y r5
- Zona C Zona IPv6: r7, pc3 y pc4.

Los routers r2 y r6 son routers que interconectan zonas diferentes. Estos routers se comunican por IPv4 en una de sus interfaces y por IPv6 en la otra. Son routers frontera que tienen la doble pila (IPv4 e IPv6) instalada. Las máquinas r4 y r5 sólo se comunican por IPv4, y el resto de máquinas (pc1, pc2, r1, r2, r7, pc3 y pc4) sólo se comunican por IPv6.

Todos los *routers* y máquinas tienen configuradas direcciones IP y rutas válidas para comunicarse con los nodos de su misma zona.




Figura 2: Zonas IPv6 a través de una zona IPv4

Si haces ping6 desde pc1 a pc3 observarás que no funciona. Ambas máquinas están utilizando IPv6, sin embargo, tienen que atravesar una zona que sólo está utilizando IPv4.

Para solucionar este problema vamos a configurar un Túnel IP punto a punto, metiendo los paquetes IPv6 que se generen en ambas zonas IPv6 dentro de paquetes IPv4. De esta forma, las máquinas IPv6 de diferentes zonas podrán comunicarse.

- 1. Indica qué routers crees que deberían ser los extremos del túnel IPv6 dentro de IPv4.
- 2. Configura en r2 un extremo del túnel, con ttl 32, y añade la/s ruta/s necesaria/s en r2 para que los paquetes IPv6 generados en la zona A puedan llegar a la Zona C.
- 3. Arranca 3 tcpdump:
 - tcpdump en la interfaz eth1 de r1 (captura ipv6-tun-01.cap).
 - tcpdump en la interfaz eth1 de r4 (captura ipv6-tun-02.cap).
 - tcpdump en la interfaz eth1 de r7 (captura ipv6-tun-03.cap).

Realiza un ping6 desde pc1 a pc3. Verás que no funciona, pues aún no está configurado el otro extremo del túnel. Interrumpe las capturas y estúdialas.

Con la configuración actual ¿llegan a viajar los *ICMPv6 echo request* por el túnel? Estudia las cabeceras exactas que llevan y explica sus valores.

- 4. Configura en r6 el otro extremo del túnel, con ttl 32 y añade la/s ruta/s necesaria/s en r6 para que los paquetes IPv6 generados en la zona C puedan llegar a la Zona A.
- 5. Arranca 3 tcpdump:
 - tcpdump en la interfaz eth1 de r1 (captura ipv6-tun-04.cap).
 - tcpdump en la interfaz eth1 de r4 (captura ipv6-tun-05.cap).
 - tcpdump en la interfaz eth1 de r7 (captura ipv6-tun-06.cap).

Realiza de un ping6 desde pc1 a pc3. Interrumpe las capturas y analízalas. Para los paquetes de cada una de las capturas, observa los siguientes campos y explica sus valores:

- a) Versión del protocolo IP que hay en la cabecera IP que va justo detrás de la cabecera Ethernet.
- b) direcciones IP origen y destino de esa cabecera
- c) TTL (IPv4) o Hop limit (IPv6)
- d) Protocol (IPv4) o Next Header (IPv6)
- e) Contenido del datagrama IPv4 o IPv6.

Utiliza la herramienta traceroute6 para conocer el número de saltos IPv6 que se dan desde pc2 a pc4. Esta herramienta tiene un comportamiento similar al traceroute en IPv4. Si no recuerdas su funcionamiento, por favor, revisalo antes de comenzar este apartado.

IMPORTANTE: Para usar traceroute6 en este escenario, utiliza siempre la opción -z 200 para que traceroute6 espere 200ms entre cada paquete que envía.

- 6. Piensa en qué paquetes se van a capturar en las interfaces r4(eth1), r1(eth1) y r7(eth1) cuando ejecutes traceroute6 desde pc2 a pc4.
- 7. Inicia 3 capturas de tráfico:
 - en la interfaz eth1 de r1 (captura ipv6-tun-07.cap).
 - en la interfaz eth1 de r4 (captura ipv6-tun-08.cap).
 - en la interfaz eth1 de r7 (captura ipv6-tun-09.cap).

y realiza traceroute6 desde pc2 a pc4.

- 8. Interrumpe las capturas y analiza el contenido de los paquetes capturados, observando especialmente los campos TTL (IPv4) o Hop limit (IPv6) de los paquetes.
- 9. Tras lo analizado en las capturas, explica con detalle cómo cambian los valores de Hop limit y TTL según los *ICMPv6 echo request* van avanzando por la zona A, después por la zona B, y por último por la zona C.
- 10. Indica si ante el tráfico recibido por pc2, es posible que pc2 conozca que se ha atravesado un túnel para llegar a pc4.

Entrega de la práctica

Guarda los ficheros de captura en una carpeta que se llame p1 que contenga todas las capturas de tráfico: ipv6-1.cap hasta ipv6-9.cap y ipv6-tun-1.cap hasta ipv6-tun-9.cap. Sube al enlace que encontrarás en Aula Virtual, y antes de que termine el plazo de entrega, un fichero de nombre p1.zip o p1.tgz resultado de comprimir la carpeta p1 y otro fichero diferente con la memoria en formato pdf.

Así pues debes entregar en el aula virtual 2 ficheros:

- Memoria en formato PDF.
- p1.zip: Fichero comprimido con carpeta p1 y dentro los ficheros de captura