



Sistemas Distribuidos y Concurrentes Concurrencia Avanzada

Grado en Ingeniería de Robótica Software

Teoría de la Señal y las Comunicaciones y Sistemas Telemáticos y Computación

Roberto Calvo Palomino roberto.calvo@urjc.es

Índice

- Repaso Concurrencia
- Mutex
- Semáforos
- Variables condición
- Productores/Consumidores
- Lectores/Escritores
- Monitores
- Problema de la cena de los filósofos



Repaso Concurrencia

- Condición de carrera
- Operación atómica
- Exclusión mutua
- Región crítica
- Espera activa
- Mutex
- Spinlock



Proteger regiones críticas (Thread-Safe)

Sincronización a través de señales

Evitar espera activa



Espera Activa

- Técnica donde un proceso está repetidamente comprobando una condición
 - Esperar pulsación de teclado
 - Esperar a habilitación de sección crítica.
- Estrategia válida para sincronización de procesos
 - sistemas con múltiples procesadores (SMP)
- Esta técnica debe evitarse SIEMPRE que sea posible
 - Uso innecesario de CPU



Mutex

- Los mutex son mecanismos que se usan en programación concurrente para evitar que entre más de un proceso a la vez en la sección crítica
- La sección crítica es el fragmento de código donde puede modificarse un recurso compartido.
- Modificar un recurso compartido concurrentemente sin protección conlleva resultados indeterminados.
- Operaciones lock() y unlock()

```
pthread_mutex_t mutex;

pthread_mutex_lock(&mutex);
// región crítica
pthread_mutex_unlock(&mutex);
```




Ejemplo

```
int value = 0, N=1000000;
void thread function1 (void) {
    for (int i=0; i<N; i++) {
        value = value + i;
void thread_function2 (void) {
    for (int i=0; i<N; i++) {
        value = value - i;
```

```
int main (int argc, char* argv[]) {
    pthread t th1, th2;
    pthread_create(&th1, attr: NULL,
                    (void *)&thread_function1,
                    arg: NULL);
    pthread_create(&th2, attr: NULL,
                    (void *)&thread_function2,
                    arg: NULL);
    pthread_join(th1, thread_return: NULL);
    pthread_join(th2, thread_return: NULL);
    printf ( format: "Resultado final = %d\n", value);
    return 0;
```



- El concepto de semáforos fue el primero en solucionar problemas de sincronización sin espera activa. Fue inventado Edsger W. Dijkstra (finales 1960)
- Los procesos se bloquean o ejecutan condicionados únicamente por el valor que tiene una variable entera.
- Basados en las señales visuales ferroviarias que indican si un tren puede entrar o no en una vía.






 Típicamente los semáforos permiten las siguientes operaciones:

- init(): Establece el valor inicial del contador del semáforo.
- wait(P): decrementa (lock) el contador del semáforo.
 - Si el valor del contador > 0, se decrementa el contador y finaliza.
 - Si el valor del contador == 0, la llamada se bloquea
 - wait, acquire,...
- signal(V): incrementa (unlock) el contador del semáforo.
 - Después de la actualización del contador, si algún proceso está bloqueado en el wait() será despertado y realizará el lock() sobre el semáforo.
 - signal, post, release





• Están implementados en Linux desde la versión 2.6

```
int sem_init(sem_t *sem, int pshared, unsigned int value);
```

- Semáforo compartido entre threads del mismo proceso(pshared=0)
- Semáforo compartido entre procesos (pshared=1)

```
#include <semaphore.h>
int sem_wait    (sem_t *sem);
int sem_trywait (sem_t *sem);
int sem_post    (sem_t *sem);
int sem_getvalue(sem_t *sem, int *sval);
int sem_destroy (sem_t *sem);
```



- Semáforos System V (también POSIX)
- Parte del módulo IPC del UNIX System V.
- Fue el estándar de facto durante muchos años y siguen disponibles en las últimas versiones de Linux y Solaris.
- API compleja
- Cada vez se usan menos en favor de los POSIX Semaphores de 2001.
- Operaciones con:
 - semctl y semop



Diferentes usos:

- Exclusión mutua: La implementación utilizando semáforos se reduce a iniciar el semáforo con el valor '1'.
 - Cuando un proceso entra, mediante wait() decrementará el contador y ejecutará en la sección crítica. Posteriormente ejecutará signal()
 - Si un segundo proceso entra, al ejecutar el wait() el contador valdrá
 0 y por tanto se bloqueará hasta que el otro proceso ejecute signal()

- Sincronización:

- El valor del contador del semáforo se puede interpretar como el número de recursos del sistema a utilizar
- Por ejemplo: Un sistema con N procesadores, se limita el acceso a la sección crítica a N procesos (multiplexes).



• Ejemplo de exclusión mutua

```
NUM_THREADS=4
MAX COUNT=1000
counter=0
for (i=0; i<NUM_THREADS; i++){</pre>
    id[i].tid = i;
    rc = pthread_create(&threads[i],
                         NULL, count,
                          NULL);
for(i=0; i<NUM_THREADS; i++)</pre>
    pthread_join(threads[i], NULL);
printf("Contador:%d\n", counter);
```

```
void *count(void *ptr) {
    long i, max = MAX_COUNT/NUM_THREADS;
    for (i=0; i < max; i++) {
        counter += 1;
    }
}</pre>
```



• Ejemplo de sincronización: Sólo 4 hilos pueden

```
NUM_THREADS=4
NUM_MAX_THREAD=1000
int i;
for (i=0; i<NUM_MAX_THREAD; i++){</pre>
    rc = pthread_create(&threads[i],
                          NULL, count,
                          NULL);
for(i=0; i<NUM_THREADS; i++)</pre>
    pthread_join(threads[i], NULL);
```

```
void *func(void *ptr) {
   // Comprimir datos
}
```



- El uso inadecuado de semáforos:
 - Puede dejar varios procesos/hilos bloqueados
 - Si el único proceso/hilo que puede despertar a otros y éste se queda bloqueado, puede no despertar nunca al resto.
- La situación más grave ocurre cuando se producen interbloqueos, 2 hilos se quedan bloqueados esperando a que el otro lo despierte.

```
void *thread1(void *ptr) {
    ...
    sem_wait(&mutex1);
    sem_wait(&mutex2);
    ...
}
```

```
void *thread2(void *ptr) {
    ...
    sem_wait(&mutex2);
    sem_wait(&mutex1);
    ...
}
```



Problemas de sincronización

- Dado un buffer compartido, un thread quiere escribir de él y otro thread distinto quiere leer.
 - El que escribe no puede hacerlo si el buffer está lleno.
 - El que lee no puede hacerlo si el buffer está vacío.

Escribe en el buffer

```
for (;;) {
  pthread_mutex_lock(&mutex);

  if ( size(BUFFER) != MAX_BUFFER)
    writeBuffer(elem);

  pthread_mutex_unlock(&mutex);
}
```

Lee del buffer

```
for (;;) {
  pthread_mutex_lock(&mutex);

  if ( size(BUFFER) != 0)
    elem = readBuffer();

  pthread_mutex_unlock(&mutex);
}
```



Variables condición

- Mutex o semáforos binarios tienen la limitación que se ha de esperar si el cerrojo ya está cogido, sin poder continuar con la ejecución.
- Las variables condición ofrecen una extensión sobre el comportamiento de los mutex ofreciendo respuesta ante determinados eventos.
- Nos permiten bloquear el hilo ejecución y a la vez liberar el mutex para que otro proceso pueda continuar.
- Es una de las múltiples soluciones propuestas para evitar realizar espera activa.



Variables condición

- La espera activa genera un bloqueo mutuo (deadlock)
- Las variables condición son una solución idónea y eficiente en este tipo de escenarios.
- Las variables condición deben ser llamadas con el **lock** del mutex asociado.
- La librería pthread ofrece variables condición

```
pthread_mutex_lock(&mutex);
if (CONDICION)
    pthread_cond_wait(&not_full, &mutex);
```

cond_wait libera el mutex y deja bloqueada la ejecución esperando el signal de la variable condición.

```
pthread_cond_signal(&not_full);
pthread_mutex_unlock(&mutex);
```

cond_signal libera el mutex y deja bloqueada la ejecución esperando el signal de la variable condición.



Variables condición

• Si muchos threads se quedan bloqueados esperando a la variable condición, cada cond_signal ejecutado desbloqueará un único thread (dependerá de la política del planificador).

pthread_mutex_lock(&mutex);
if (CONDICION)
 pthread_cond_wait(¬_full, &mutex);

pthread_mutex_unlock(&mutex);

pthread_mutex_unlock(&mutex);



 pthread_cond_broadcast() desbloquea todos los threads bloqueados en la variable condición.

Problemas de sincronización

 Veremos en detalle los siguientes problemas de sincronización y como resolverlos utilizando mutex, semáforos o monitores.

- Productores/Consumidores
- Lectores/Escritores
- El problema de los filósofos cenando



- El problema de **productores/consumidores** puede resolverse utilizando mutex + variables condición.
- Productores/consumidores es un ejemplo clásico de problema de sincronización de multiprocesos.
- El programa describe dos procesos, productor y consumidor, ambos comparten un buffer de tamaño finito.
- El productor genera y escribe información en el buffer, y el consumidor recibe y lee información del buffer.
- Problema: El productor no puede añadir más elementos que la capacidad del buffer y el consumidor no puede leer elementos de un buffer que está vacio.



```
void producer (void) {
 int pos, aux pos = 0;
 for (int i=0; i<MAX DATA PRODUCER; i++) {
   pthread mutex lock(&mutex);
   while (n elems == MAX BUFFER) {}
   buffer[pos] = i;
   aux_pos = pos;
   pos = (pos + 1) % MAX_BUFFER;
   n elems ++;
   pthread mutex unlock(&mutex);
   printf("Producer[%d] %d \n", aux pos, i);
  pthread exit(0);
```

```
void consumer (void) {
 int data, pos, aux pos = 0;
 for (int i=0; i<MAX DATA PRODUCER; i++) {
   pthread mutex lock(&mutex);
   while (n elems == 0) {}
   data = buffer[pos];
   aux pos = pos;
   pos = (pos + 1) % MAX BUFFER;
   n elems--;
   pthread mutex unlock(&mutex);
   printf("Consumer[%d] %d \n", aux pos, data);
  pthread exit(0);
```



- La solución pasa por utilizar 2 variables condición para modelar las acciones de
 - "buffer no lleno"
 - "buffer no vacío"

- Importante.
- El uso de las variables condición **siempre** debe realizarse dentro de la región crítica, una vez adquirido el mutex.



```
void producer (void) {
 int pos = 0;
 int aux pos = 0;
 for (int i=0; i<MAX DATA PRODUCER; i++) {</pre>
   pthread mutex lock(&mutex);
   while (n elems == MAX BUFFER)
     pthread cond wait(&not full, &mutex);
   buffer[pos] = i;
   aux pos = pos;
   pos = (pos + 1) % MAX_BUFFER;
   n elems ++;
    pthread_cond_signal(&not_empty);
    pthread mutex unlock(&mutex);
   printf("Producer[%d] %d \n", aux pos, i);
   usleep(SLEEP TIME*3);
 pthread_exit(0);
```

```
void consumer (void) {
 int data = 0;
 int pos = 0;
 int aux pos = 0;
 for (int i=0; i<MAX_DATA_PRODUCER; i++) {</pre>
   pthread mutex lock(&mutex);
   while (n elems == 0)
    pthread cond wait(&not empty, &mutex);
   data = buffer[pos];
   aux_pos = pos;
   pos = (pos + 1) % MAX BUFFER;
   n_elems--;
   pthread_cond_signal(&not_full);
   pthread mutex unlock(&mutex);
   printf("Consumer[%d] %d \n", aux_pos, data);
   usleep(SLEEP TIME);
 pthread exit(0);
```



Ejercicio:

Productores/Consumidores

Implementado con semáforos



Lectores / Escritores

- Problema de exclusión mutua donde numerosos procesos compiten por entrar en la sección crítica.
- Existen 2 tipos de procesos: Lectores y Escritores
- En aplicaciones reales, la mayoría de las operaciones sobre la memoria son lecturas. Y deben ser consistentes.
- Los procesos "lectores" pueden compartir la sección crítica con otros procesos "lectores", pero nunca con "escritores"
- Los procesos "escritores" necesitan ejecutar con acceso exclusivo y de 1 en 1, ya que realizarán operaciones de escritura.
- Diferentes enfoques:
 - Prioridad para los lectores o prioridad para los escritores



Monitores

- Los semáforos se inventaron para resolver problemas de sincronización sin espera activa.
- Sin embargo, son primitivas de bajo nivel.
- No está estructuradas, y son propensas a errores de programación por parte de los desarrolladores.
- La omisión accidental de un signal o wait provoca fallos.

 Los monitores son una primitiva con estructura cuya responsabilidad de funcionamiento recae en los módulos del programa.



Monitores

- El nombre de monitor fué acuñado por C.A.R. Hoare [1973]
- B. Hansen incorpora los monitores al lenguaje Pascal Concurrente [1975]
- Proporcionan un mecanismo de abstracción
- Los monitores contienen variables y métodos/funciones.
- Las variables son unicamente accesibles desde los métodos/funciones.
- Ningún método/función del monitor se puede ejecutar si algún otro está ejecutando.

El monitor debe asegurar la exclusión mutua de la ejecución de sus métodos/funciones.




Monitores

- La idea de los monitores es separar estos dos ámbitos: se usan cerrojos para la exclusión mutua y variables condición para restringir la ejecución.
- La mayoría de los lenguajes modernos ya incluyen monitores como construcción sintáctica.
- Java se utiliza la palabra reservada synchronized.



Monitores (ejemplo)

• Librería thread-safe para controlar un robot.






void print commands();

El problema de los filósofos cenando

- Problema de sincronización propuesto por Dijkstra en 1965 para explicar los problemas de sincronización de procesos en un sistema operativo.
- Cinco filósofos se sientan alrededor de una mesa
- Cada filósofo tiene un plato de fideo y un tenedor a la izquierda de su pla
- Para comer los fideos son necesarios dos tenedores y cada filósofo sólo puede tomar los que están a su izquierda y derecha





El problema de los filósofos cenando

- Se deben cumplir los siguientes requisitos
 - Un filósofo solo puede comer si tiene los dos tenedores.
 - Exclusión mutua, un tenedor solo puede ser usado por un filósofo a la vez.
 - Se debe asegurar progreso y espera limitada.
- Si todos los filósofos toman el tenedor que está a su derecha al mismo tiempo, entonces todos se quedarán esperando eternamente
- El problema consiste en **encontrar** un algoritmo que permita que los filósofos nunca se mueran de hambre.



Soluciones





Extra

Barreras

- Elemento de sincronización que nos permite esperar a que un numero determinado de tareas finalicen.
- Útil para sincronizar el comienzo de sub-tareas dentro del mismo thread.
- Implementados en la librería pthread.
 - Inicializa la barrera con el número de tareas a esperar.
 - pthread_barrier_init(&barrier, ..., count)
 - Cada tarea espera hasta que el resto haya terminado.
 - pthread_barrier_wait(&barrier)



Extra

- Futex (fast user-space mutex)
 - Es utilizado en contextos de memoria compartida
 - Implementación eficiente y rápida en espacio de usuario.
 - Usados en la implementación de pthread_mutex



Bibliografía

- GITLAB de la asignatura
 - https://gitlab.etsit.urjc.es/roberto.calvo/sdc
- Sistemas operativos distribuidos (Andrew S. Tanenbaum)
- Libro de Concurrencia Gallir.
 - https://barrgroup.com/embedded-systems/how-to/rtos-mutex-semaphore
- POSIX Semaphores in Linux
 - https://www.softprayog.in/programming/posix-semaphore
- Readers and Writers [Courtois et al., 1971]
 - https://dl.acm.org/doi/10.1145/362759.362813









RoboticsLabURJC

Programming Robot Intelligence