

Il costrutto Monitor



Corso di Laurea in Ingegneria Informatica
Università degli Studi di Napoli Federico II
Anno Accademico 2024/2025, Canale San Giovanni



Il costrutto Monitor

- Sommario
 - Il tipo Monitor: struttura e strategie di controllo
 - Monitor signal and wait
 - Monitor signal and continue
- Riferimenti
 - Dispensa su costrutto monitor (Ancillotti - Boari, "Principi e Tecniche di Programmazione Concorrente")
 - Dispensa su costrutto monitor (W. Stallings, "Operating Systems : Internals and Design Principles")
 - www.ostep.org, Cap. 30 + Appendix D



Introduzione

- Il monitor è un **costrutto sintattico**
- Abbina un insieme di **operazioni** ad una **struttura dati (risorsa) condivisa** tra processi


il costrutto Monitor è sintatticamente simile al costrutto **class** ...

...ma utilizzato per la gestione di **risorse condivise**



Introduzione


- Facilita la programmazione concorrente
- Permette di creare **politiche di accesso** alle risorse condivise





Tipo di dato astratto

- Si configura come «**tipo di dato astratto**»





Strategie di controllo

La politica di accesso impone che:

1. **un solo processo alla volta** può avere accesso alla risorsa condivisa (**competizione**)
2. i processi seguano un determinato **ordine di accesso alla risorsa** (**cooperazione**)



Strategie di controllo


La politica di accesso impone che:

1. **un solo processo alla volta** può avere accesso alla risorsa condivisa (**competizione**)
2. i processi seguano un determinato ordine di accesso alla risorsa (**cooperazione**)

Le **funzioni pubbliche** del monitor sono eseguite in modo **mutuamente esclusivo**



Competizione





Competizione

- I **metodi pubblici** di un monitor si definiscono con:
 - **librerie di funzioni**
 - **parole chiave** del linguaggio di programmazione

```
Monitor M {  
    void metodo1() {  
        enter_monitor();  
        // operazioni su risorsa  
        leave_monitor();  
    }  
    ...  
}
```



Strategie di controllo

La politica di accesso impone che:

1. un solo processo alla volta può avere accesso alla risorsa condivisa (competizione)
2. i processi seguano un determinato **ordine di accesso alla risorsa** (cooperazione)

I processi si sospendono se
non è verificata una
"condizione logica" di accesso



Cooperazione

- Per la sospensione, si introduce un tipo di variabile (interna al monitor), detta **variabile condition**

var_cond x;

- Definisce due metodi:
 - **x.wait_cond()** sospende del processo chiamante...
 -fino a che un altro processo esegue **x.signal_cond()**

```
Monitor M {  
    var_cond x;  
    var_cond y;  
  
    void metodo1() {  
        enter_monitor();  
        if/while (! condizione_logica) {  
            x.wait_cond();  
        }  
        // operazioni su risorsa ...  
        y.signal_cond();  
        leave_monitor();  
    }  
    ...  
}
```






Cooperazione

- Per ottenere un **ordine di accesso**:
 1. in ogni metodo del monitor, il processo chiamante controlla se è soddisfatta una **condizione logica**
 2. se la condizione **non è verificata**, il processo chiamante viene **sospeso**
 3. si consente l'accesso ad un altro processo, che può eventualmente **risvegliare** il processo sospeso




Monitor - panoramica





Monitor - panoramica




Le procedure sono eseguite in mutua esclusione, da al più un processo

Le procedure controllano, tramite le variabili locali, se la **condizione di sincronizzazione** è valida (es. "buffer vuoto")

Se la condizione di sincronizzazione è valida, il processo completa l'esecuzione e libera il monitor



Monitor - panoramica



Se al momento del controllo la **condizione di sincronizzazione** non è valida, il processo si pone volontariamente in attesa usando una delle **condition variables**

Mentre è in attesa, il monitor diventa libero, e si lascia accedere un altro processo



Note su variabili condition

var. condition \neq semafori

wait_condition() \neq wait_sem()

signal_condition() \neq signal_sem()


- La wait_cond() sospende sempre il processo chiamante
 - nei semafori, con wait_sem(), la sospensione era condizionata alla variabile intera del semaforo
- La signal_cond() non ha alcun effetto se non vi è alcun processo in attesa sulla variabile condition



Semantica dell'operazione signal

P ha accesso per primo al monitor...
...ma la risorsa **non è ancora pronta**.
P quindi **si sospende**.

P ritorna **pronto**.



Q ha accesso al monitor, e può **aggiornare lo stato della risorsa**

Quando la risorsa diventa **pronta**, il processo **Q riattiva P**

PROBLEMA:
P e Q non possono eseguire entrambi, si violerebbe la **mutua esclusione**!




Semantica dell'operazione signal

- Non esiste una soluzione unica!
- Diversi sistemi attribuiscono comportamenti (**semantica**) diversi alle primitive **wait_cond()/signal_cond()**



Prima soluzione: signal and wait

- *Signal_and_wait* prevede che
 - il processo **segnalato P** riprenda immediatamente l'esecuzione
 - il processo **segnalante Q** venga sospeso



Q viene sospeso per evitare che possa modificare nuovamente la condizione di sincronizzazione.



Uso della primitiva wait_cond


- In "signal and wait", il processo segnalato è il **primo ad eseguire**
- Al risveglio, il segnalato **ha certezza di trovare verificata** la condizione che attendeva

Lo schema tipico dell'invocazione di una *wait_cond* è **all'interno di un «if»**:

```
if (!B) {                                // B = condizione di sincronizzazione
    cv.wait_cond();                      // cv = var. condition, abbinata a B
}
<...accesso alla risorsa...>
```




Monitor – signal and wait



Il processo P entra per primo, **prematuramente** (la condizione di sincronizzazione non è ancora valida), per cui si **sospende**




Monitor – signal and wait





Monitor – soluzione di Hoare



Nella soluzione di Hoare, il processo **Q** ha la precedenza sugli altri processi che attendono di entrare nel monitor.

Si sospende il processo **Q** su un'apposita coda (*urgent_queue*), separata dal mutex




La soluzione di Hoare

- La soluzione di Hoare è un caso particolare di `signal_and_wait`, detta *signal_and_urgent_wait*
- Prevede che il processo Q abbia la **priorità** su ogni altro processo che intende entrare nel monitor
- Ciò si può ottenere sospendendo il processo Q su un'**apposita coda** (*urgent_queue*), separata dal mutex




Seconda soluzione: signal and continue

- *Signal_and_continue* (detto anche *wait and notify*):
 - privilegia il processo **segnalante** rispetto al **segnalato**
 - il processo **Q segnalante prosegue la sua esecuzione**, mantenendo l'accesso esclusivo al monitor





Monitor – signal and continue




Il processo P segnalato **non viene attivato subito**, ma è trasferito alla coda di ingresso del monitor

...Q continua ad eseguire nel monitor...
signal_and_continue(c1)

Il processo P accede al monitor solo dopo l'uscita di Q, e dopo aver conteso l'accesso con altri processi



Monitor – signal and continue



Durante il tempo in cui P è in attesa di entrare, il processo Q (o un altro processo K appena entrato) possono modificare la risorsa

La condizione di sincronizzazione può essere invalidata, costringendo il processo P a una nuova attesa

```
while(condizione non valida) {  
    wait_condition(...);  
}
```



Signal and continue

- Anche se risvegliato, il processo P **non ha certezza** che la condizione sia verificata
- P deve **controllare nuovamente** la condizione prima di proseguire

Lo schema tipico di uso di `wait_cond()` è **all'interno di un «while»**:

```
while (!B) {
    cv.wait_cond();           // È possibile che wait_cond() venga
}                                // chiamata più volte prima di accedere
<...accesso alla risorsa...>
```



Signal and continue: signal_all


- `signal_cond()` riattiva al più un solo processo
- È possibile anche risvegliare tutti i processi sospesi sulla variabile `condition` utilizzando la variante:

signal_all()

- Tutti i processi risvegliati vengono messi nella `entry_queue`, dalla quale uno alla volta potranno rientrare nel monitor



Monitor – signal all



I processi P, R, S accederanno al monitor **uno alla volta**.

Ognuno ri-controlla la **condizione di sincronizzazione**, sospendendosi con *wait_cond()* se necessario



Confronto: signal-and-wait vs signal-and-continue

- La semantica di **signal-and-wait** richiede che venga chiamata **precisamente** quando il processo segnalato deve essere svegliato
- La semantica di **signal-and-continue** (e **signal-all**) è **più robusta**
 - il processo segnalante può chiamarla anche quando non è sicuro di **se/quali processi** risvegliare
 - saranno i processi risvegliati a controllare se possono eseguire, oppure sospendersi



I monitor in UNIX e in C e C++

- I sistemi **UNIX** non forniscono "di serie" delle chiamate di sistema per realizzare i monitor (rimandano ai **linguaggi di programmazione**)
- Le ultime versioni del **C++** forniscono apposite classi, es. **std::mutex** e **std::condition_variable**




I monitor in UNIX e in C e C++

- Nei nostri esercizi realizzeremo i monitor in due modi:
 - Nei programmi **multi-processo**, li implementeremo usando una nostra libreria, basata internamente su semafori e memoria condivisa UNIX
 - Nei programmi **multi-thread**, useremo la libreria "**PThreads**" (più avanti nel corso)



Libreria Monitor

- Disponibile su:
https://github.com/rnatella/so_esempi
- Sotto-cartella: "**utilities**"





Libreria Monitor

```
struct Monitor {  
    /* Contiene gli ID di almeno un semaforo  
     * (il mutex del monitor), e di ulteriori  
     * shared memory e semafori (per le variabili  
     * condition).  
    */  
};  
  
void init_monitor (Monitor*, int);  
void enter_monitor (Monitor*);  
void leave_monitor (Monitor*);  
void remove_monitor (Monitor*);  
void wait_condition (Monitor*, int);  
void signal_condition (Monitor*, int);
```



Libreria Monitor

```
typedef struct {  
    int buffer[DIM];  
    // ...eventuali altre variabili  
    Monitor m;  
} MyMonitor;
```

```
MyMonitor * p = shmat(...);  
init_monitor(&p->m, 2);  
...  
remove_monitor(&p->m);
```

l'oggetto-monitor sarà condiviso fra processi

il secondo parametro indica la quantità di variabili condition



Libreria Monitor

```
#define CV_PRODUTTORI 0
#define CV_CONSUMATORI 1
```

```
metodo(MyMonitor * p, ....) {
    enter_monitor(&p->m);

    if/while(...){
        wait_condition(&p->m, CV_PRODUTTORI);
    }

    ...
    signal_condition(&p->m, CV_CONSUMATORI);
    leave_monitor(&p->m);
}
```



Libreria Monitor

Memoria

`MyMonitor * p = 0x100`

`0x100`

`struct MyMonitor`

`Buffer (es. 4 byte)`

`Monitor m`



Libreria Monitor

Memoria

`MyMonitor * p = 0x100`

0x100

struct MyMonitor

Buffer (es. 4 byte)

Monitor *m*

***p* = 0x100**

p è una "variabile-puntatore", contiene
l'indirizzo dell'oggetto MyMonitor



Libreria Monitor

Memoria

`MyMonitor * p = 0x100`

`0x100`

`struct MyMonitor`

`Buffer (es. 4 byte)`

`Monitor m`

`*p`
`p->...` = contenuto di **MyMonitor**

Gli operatori "asterisco" e "freccia" rappresentano
il **contenuto dell'oggetto puntato**



Libreria Monitor

Memoria

`MyMonitor * p = 0x100`

`0x100`

`struct MyMonitor`

`Buffer (es. 4 byte)`

`Monitor m`

$p \rightarrow m = \text{Monitor } m$

$p \rightarrow m$ rappresenta il **contenuto** della
variabile-membro "m"



Libreria Monitor

Memoria

`MyMonitor * p = 0x100`

`0x100`

`struct MyMonitor`

`Buffer (es. 4 byte)`

`0x104`

`Monitor m`

$\&(p \rightarrow m)$ = indirizzo di **Monitor m**
= **0x104**

$\&(p \rightarrow m)$ rappresenta l'**indirizzo** della
variabile-membro "m"



Produttori-Consumatori su buffer singolo, monitor con semantica signal-and-wait

```
struct buff {
    msg buffer;
    int buffer_pieno=0;
    int buffer_vuoto=1;
    Monitor m;
    // 2 cond: CV_PROD, CV_CONS
}

void Produzione (buff* b, msg mx) {
    enter_monitor(&b->m);
    if (b->buffer_pieno==1)
        wait_cond(&b->m, CV_PROD);

    b->buffer = mx;
    b->buffer_pieno = 1;
    b->buffer_vuoto = 0;

    signal_cond(&b->m, CV_CONS);
    leave_monitor(&b->m);
}

...

```

```
msg Consumo (buff* b) {
    enter_monitor(&b->m);
    msg mx;
    if (b->buffer_vuoto==1)
        wait_cond(&b->m, CV_CONS);

    mx = b->buffer;
    b->buffer_vuoto = 1;
    b->buffer_pieno = 0;

    signal_cond(&b->m, CV_PROD);
    leave_monitor(&b->m);
    return mx;
}
```



Produttori-Consumatori su buffer singolo, monitor con semantica signal-and-wait

```
struct buff {
    msg buffer;
    int buffer_pieno=0;
    int buffer_vuoto=1;
    Monitor m;
    // 2 cond: CV_PROD, CV_CONS
}

void Produzione (buff* b, msg mx) {
    enter_monitor (&b->m);
    if (b->buffer_pieno==1)
        wait_cond (&b->m, CV_PROD);
    b->buffer_pieno++;
    b->buffer_vuoto--;
    b->buffer_pieno++;
    signal (&b->m);
    leave ();
}
...
while(b->buffer_pieno==1)
    wait_cond(...)
```

NOTA: la scelta delle **variabili di stato** (buffer_pieno/vuoto, ...), e il **numero di variabili condition** (CV_PROD, CV_CONS) è a discrezione del programmatore

```
msg Consumo (buff* b) {
    enter_monitor (&b->m);
    msg mx;
    if (b->buffer_vuoto==1)
        wait_cond (&b->m, CV_CONS);
```

NOTA: A differenza dei semafori, la condizione di sincronizzazione appare chiaramente nel programma. **wait_cond()** è un semplice meccanismo di sospensione.

Invece, con i semafori, **wait_sem()** includeva al suo interno sia il meccanismo di sospensione, sia una politica basata sulla variabile intera interna.



Produttori-Consumatori su vettore di buffer circolare, monitor con semantica signal-and-wait

```
struct buff {
    msg buffer[N];
    int contatore=0;
    int testa=0;
    int coda=0;
    Monitor m;
    // 2 cond: CV_PROD, CV_CONS
}

void Produzione (buff* b, msg mx) {
    enter_monitor(&b->m);
    if (b->contatore==N)
        wait_cond(&b->m, CV_PROD);

    b->buffer[b->coda] = mx;
    b->coda = (b->coda+1) % N;
    b->contatore++;

    signal_cond(&b->m, CV_CONS);
    leave_monitor(&b->m);
}

...

```

```
msg Consumo (buff* b) {
    enter_monitor(&b->m);
    msg mx;
    if (b->contatore==0)
        wait_cond(&b->m, CV_CONS);

    mx = b->buffer[b->testa];
    b->testa = (b->testa+1) % N;
    b->contatore --;

    signal_cond(&b->m, CV_PROD);
    leave_monitor(&b->m);
    return mx;
}
```

NOTA: è importante aggiornare "contatore" insieme a testa/coda (e in generale, ogni volta che si modifica lo **stato della risorsa**).



Produttori-Consumatori su vettore di buffer circolare, monitor con semantica signal-and-wait

```
struct buff {
    msg buffer[N];
    int contatore=0;
    int testa=0;
    int coda=0;
    Monitor m;
    // 2 cond: CV_PROD, CV_CONS
}

void Produzione (buff* b, msg mx) {
    enter_monitor(&b->m);
    if (b->contatore==N)
        wait_cond(&b->m, CV_PROD);

    b->buffer[b->coda] = mx;
    b->coda = (b->coda+1) % N;
    b->contatore++;

    signal_cond(&b->m, CV_CONS);
    leave_monitor(&b->m);
}

...
msg Consumo (buff* b) {
    enter_monitor(&b->m);
    msg mx;
    if (b->contatore==0)
        wait_cond(&b->m, CV_CONS);
```

NOTA: sarebbe potuto essere:
mx = b->...
b->testa
b->contatore
if(b->coda == b->testa)
wait_cond(...)

signal_cond(&b->m, CV_PROD);
leave_monitor(&b->m).

NOTA: in alternativa, il controllo sullo stato di "pieno" sarebbe potuto essere:

if(b->coda == (b->testa - 1) % DIM)
wait_cond(...)



Produttori-Consumatori su pool di buffer con stato, monitor con semantica signal-and-wait (1/2)

```
struct buff {
    msg buffer[N];

    enum stato_buf { LIBERO, OCCUPATO, INUSO };
    stato_buf stato[N];

    int numero_occupati=0;
    int numero_liberi=N;
    Monitor m;
    // 2 cond: CV_PROD, CV_CONS
}

void Produzione (buff* b, msg mx) {

    int i = IniziaProduzione(b);

    // ...operazione lenta...
    buffer[i] = mx;

    FineProduzione(b,i);
}

...
...
```

```
...
msg Consumo (buff* b) {

    msg mx;

    int i = IniziaConsumo(b);

    // ...operazione lenta...
    mx = buffer[i];

    FineConsumo(b,i);

    return mx;
}
```



Produttori-Consumatori su pool di buffer con stato, monitor con semantica signal-and-wait (1/2)

```
struct buff {
    msg buffer[N];

    enum stato_buf { LIBERO, OCCUPATO, INUSO };
    stato_buf stato[N];

    int numero_occupati=0;
    int numero_liberi=N;
    Monitor m;
    // 2 cond: CV_PROD, CV_CONS
}

void Produzione (buff* b, msg mx) {
    int i = IniziaProduzione(b);

    // ...operazione lenta...
    buffer[i] = mx;

    FineProduzione(b, i);
}
...
```

NOTA: le funzioni **Inizia/Fine**, **Produzione/Consumo** entrano "temporaneamente" nel monitor, modificano le **variabili di stato**, ed escono presto dal monitor

```
...
msg Consumo (buff* b) {

    msg mx;

    int i = IniziaConsumo(b);

    // ...operazione lenta...
    mx = buffer[i];

    FineConsumo(b, i);
}
```

NOTA: i processi producono/consumano **senza tenere occupato l'oggetto-monitor**. Questo approccio consente operazioni in **parallelo** su buffer distinti



Produttori-Consumatori su pool di buffer con stato, monitor con semantica signal-and-wait (2/2)

```
...
int IniziaProduzione (buff* b) {
    enter_monitor(&b->m);
    int i = 0; //indice
    if (b->numero_liberi==0)
        wait_cond(&b->m, CV_PROD);

    while(i<N && b->stato[i]!=LIBERO)
        i++;

    b->stato[i] = INUSO;
    b->numero_liberi--;
    leave_monitor(&b->m);
    return i;
}

void FineProduzione(buff*b,int i){
    enter_monitor(&b->m);
    b->stato[i] = OCCUPATO;
    b->numero_occupati++;
    signal_cond(&b->m, CV_CONS);
    leave_monitor(&b->m);
}
```

```
int IniziaConsumo (buff* b) {
    enter_monitor(&b->m);
    int i = 0;
    if (b->numero_occupati==0)
        wait_cond(&b->m, CV_CONS);

    while(i<N && b->stato[i]!=OCCUPATO)
        i++;

    b->stato[i] = INUSO;
    b->numero_occupati--;
    leave_monitor(&b->m);
    return i;
}

void FineConsumo (buff* b, int i){
    enter_monitor(&b->m);
    b->stato[i] = LIBERO;
    b->numero_liberi++;
    signal_cond(&b->m, CV_PROD);
    leave_monitor(&b->m);
}
```



Lettori-Scrittori con Monitor (con starvation di entrambi)

```
struct buff {
    msg buffer;
    int num_lett=0;
    int num_scritt=0;
    Monitor m;
    // 2 cond: CV_LETT, CV_SCRITT
}

msg Lettura (buff* b) {
    IniziaLettura(b);

    msg mx = b->buffer;

    FineLettura(b);

    return mx;
}
...
```

NOTA: sia la **Lettura** sia la **Scrittura** sono svolte **al di fuori del monitor**

- Lettura consente accesso in **parallelo** a più lettori.
- Scrittura, se c'è già uno scrittore attivo, altri scrittori si **sospendono su una variabile condition** (in modo da poter gestire la starvation).

```
...
void Scrittura (buff* b, msg mx) {
    IniziaScrittura(b);

    b->buffer = mx;

    FineScrittura(b);

}
...
```



Lettori-Scrittori con Monitor (signal-and-wait, starvation di entrambi)

```
...  
int IniziaLettura (buff* b) {  
    enter_monitor(&b->m) ;  
    if (b->num_scritt > 0)  
        wait_cond(&b->m, CV_LETT) ;  
  
    b->num_lett++ ;  
    signal_cond(&b->m, CV_LETT) ;  
  
    leave_monitor(&b->m) ;  
}  
}
```

NOTA: ogni lettore "sveglia" un altro lettore (il 1° lettore riattiva il 2° lettore in attesa; il secondo lettore riattiva il terzo lettore; etc.)

```
void FineLettura (buff* b) {  
    enter_monitor(&b->m) ;  
    b->num_lett-- ;  
    if (b->num_lett==0)  
        signal_cond(&b->m, CV_SCRITT) ;  
    leave_monitor(&b->m) ;  
}
```

```
int IniziaScrittura (buff* b) {  
    enter_monitor(&b->m) ;  
    if(b->num_lett>0 || b->num_scritt>0)  
        wait_cond(&b->m, CV_SCRITT) ;  
  
    b->num_scritt++ ;  
    leave_monitor(&b->m) ;  
}
```

```
void FineScrittura (buff* b) {  
    enter_monitor(&b->m) ;  
    b->num_scritt-- ;  
    if (queue_cond(&b->m, CV_SCRITT)>0)  
        signal_cond(&b->m, CV_SCRITT) ;  
    else (queue_cond(&b->m, CV_LETT)>0)  
        signal_cond(&b->m, CV_LETT) ;  
    leave_monitor(&b->m) ;  
}
```

NOTA: lo scrittore tenta prima di riattivare eventuali altri scrittori in attesa se presenti (per bilanciare la starvation); altrimenti, riattiva i lettori.



Lettori-Scrittori con Monitor (signal-and-continue + signal_all, starvation di entrambi)

```
...
int IniziaLettura (buff* b) {
    enter_monitor(&b->m);
    while(b->num_scrift > 0)
        wait_cond(&b->m, CV_LETT);

    b->num_lett++;
    leave_monitor(&b->m);
}

NOTA: non c'è più bisogno della
signal_cond(CV_LETT) grazie alla
signal_all in FineScrittura.

void FineLettura (buff* b) {
    enter_monitor(&b->m);
    b->num_lett--;
    if (b->num_lett==0)
        signal_cond(&b->m,CV_SCRITT);
    leave_monitor(&b->m);
}
```

```
int IniziaScrittura (buff* b) {
    enter_monitor(&b->m);
    while(b->num_lett>0 || 
          b->num_scrift>0)
        wait_cond(&b->m, CV_SCRITT);

    b->num_scrift++;
    leave_monitor(&b->m);
}

void FineScrittura (buff* b) {
    enter_monitor(&b->m);
    b->num_scrift--;
    if (queue_cond(&b->m,CV_SCRITT)>0)
        signal_cond(&b->m, CV_SCRITT);
    else (queue_cond(&b->m,CV_LETT)>0)
        signal_all(&b->m, CV_LETT);
    leave_monitor(&b->m);
}
```

NOTA: con **signal_all**, lo scrittore riattiva **tutti i lettori** in attesa (viene chiamata se non vi siano altri scrittori in attesa)